
La revue francophone indépendante pour les utilisateurs des Apple ][+, //e, //e+, //c, IIgsTM et MacintoshTM

- Les nouveaux Macintosh: Mac SE, Mac II
- Cryptage de fichiers confidentiels
- Disque virtuel et AppleWriter
- Essai 'routier' de PageMaker
- Kyram: nibble et protection
- ProDOS: fichiers détruits
- Conversion HGR/DHGR
- Méthode 'Simplexe'
- Recherche d'octets
- Minitel & Apple :graphisme

  - · ligne artificielle



PRIX 45 F

# BRANCHÉS AVEC LES MODEMS OLITEC

• TRANSFORMEZ VOTRE ORDINATEUR EN SUPER MINITEL ACCÉDEZ AUX RÉSEAUX NATIONAUX, INTERNATIONAUX

• CRÉEZ VOTRE PROPRE SERVEUR

#### Apple 2 E, 2 +

- · Coffret nº 1: interface Minitel/Série (vous utilisez le modern du Minitel)
  - 1 interface série RS232 1 logiciel de communication
  - universel 1 émulation Minitel

890,00 F TTC

- · Coffret nº 2:
  - 1 Modem Olitec 12 Modes (V 24, V 21, V 23, Bell 103, Bell 202) 1 interface serie RS232
  - 1 logiciel de communication universel
  - 1 émulation Minitel

1 990,00F TTC

#### Apple 2 C, 2 GS

Même configuration sans interface

- serie. No 1 Prix
- 490,00F TTC 1 590,00 F TTC
- · No 2 Prix • No 3 Prix
- 2 080,00 F TTC

- · Coffret nº 3:
  - 1 Modem Olitec 16 Modes à réponse automatique (V25, V24, V 21, V 23, Bell 103, Bell 202) 1 interface série RS232
  - 1 logiciel de communication
  - universel
  - 1 émulation Minitel

2 480,00 F TTC

#### MODEMS, Interfaces

- Modem 12 modes pour Apple 2, 2 +, 2 e, 2 c, 2 GS, Mac...
- Modem 16 modes à réponse automatique
  - 1 990 F TTO
- Interface Minitel/Sério (RS232 C) 280 F TTC



#### CONTACTEZ-NOUS:

STÉ OLITEC, 20, rue de Remenauville - 54000 NANCY

Téléphone: 83.35.00.65

### SYSTEME EXPERT pour Macintosh

Installez un Système Expert aux fonctionnalités professionnelles sur votre Mac (128 K, 512K, 512/800 ou MacPlus):

- Création, modification, sauvegarde de vos propres «Bases de Connaissances» pouvant contenir jusqu'à 250 Règles exprimées en français courant
- Chaque Règle peut comporter de 1 à 6 conditions
- Liste et Dictionnaire des Bases de Règles et de Faits
- Moteur d'inférence fonctionnant en logique propositionnelle
- Simplicité d'utilisation, exploitant toute la convivialité du Mac
- Logiciel structuré écrit en Microsoft® MBASIC 2.0
- Programme source livré non protégé
- Logiciel proposé complet, port inclus, au prix de

350 F TTC

#### FONCTIONNE EN

- Chainage avant
- Chainage arrière
- Vérification d'hypothèses
- · Modes "déduction" et "vérification" assistées, proposés automatiquement en cas de nonrésolution

Commandez des aujourd'hui votre disquette, contenant le Programme source + Mode d'emploi et Documentation complète + 3 Bases de Connaissances proposées en exemple (que yous pourrez éditer et modifier) en Botanique, Diagnostic automobile et Graphologie

Adressez votre chèque à BOYER-LARVET, 22 Soudanes, 78430 LOUVECIENNES

#### Numéro 29 mars-avril 1987

#### Éditorial



Hervé Thiriez

Page 5

#### Recherche d'octets



Page 6

Apple & Minitel les caractères semi-graphiques Page 10



#### Conversions HGR/DHGR



Alexandre Avrane

Page 11


De l'octet au nibble: Kyram

Gildas Ménier



Page 13

ProDOS et fichiers détruits Patrice Neveu



PageMaker: essai 'routier'



Philippe Mathieu

Page 40

#### Les nouveau-nés: Macintosh SE & II



Page 43


Cryptage de fichiers: Kruptos




Jean-Luc Bazanegue

Page 45


Cryptage de fichiers: Kruptos



Simplexe



AppleWriter



Christian Piard

Page 63

Programme WPL: tabulations automatiques Bernard Bel



Apple & Minitel: ligne 'artificielle'



Jean-Louis Chaulot-Talmon

Page 66

Micro-informations: page 68. Un nouveau produit Pom's, BananaSoft: page 71. Courrier des Lecteurs: page 73.

Les annonceurs ; Apple : pages 38 et 39. Boyer-Larvet : page 2. Olitec : page 2.

Éditions MEV - 12, rue d'Anjou - 78000 Versailles. Tél. : (1) 39 51 24 43. Directeur de la publication : Hervé Thiriez

# Disquettes d'accompagnement Apple // : DOS & ProDOS, 800 Ko et 140 Ko

À partir de ce numéro, les disquettes d'accompagnement de la revue vous sont proposées sous deux formes : 140 Ko 5,25 pouces et 800 Ko 3,5 pouces, et ce, pour penser à nos lecteurs qui ont 'craqué' pour le IIGS et qui n'ont plus de drive 140 Ko.

Autre nouveauté, nos disquettes 140 Ko vous sont proposées en **double face** :

- Recto formaté en DOS 3.3
- Verso formaté en ProDOS (nommée /POMS29/)

#### sans changement de prix: 60,00 F.

La disquette 800 Ko coûte 80,00 F.

Les deux faces de la disquette 140 Ko et la disquette 800 Ko comportent tous les fichiers relatifs à la revue sans tenir compte du

système d'exploitation nécessaire à tel ou tel programme : vous pouvez ainsi récupérer les fichiers plus facilement pour les adapter ou en extraire les routines.

Pour plus de commodité, sur la disquette 800 Ko et sur la face ProDOS de la disquette 140 Ko, mettez les fichiers 'ProDOS' et 'BASIC.SYSTEM' pour que vous puissiez démarrer directement.

Voici la liste des fichiers des disquettes d'accompagnement de ce numéro avec indication du système d'exploitation supporté pour leur fonctionnement. Bien entendu, les sources (tous en format TEXT) peuvent être utilisés indifféremment avec DOS et ProDOS.

Fichier	DOS	ProDOS	Remarques
RECHERCHE			objet exécutable (BRUN)
T.RECHERCHE	•	•	source
DHGR.DEMO	•	•	programme de démonstration Basic (RUN ou -)
DHGR	•	•	objet appelé par DHGR.DEMO
DHGR.PIC			image DHGR (Extasie) utilisée par DHGR DEMO
T.DHGR	•	•	source
KYRAM			objet exécutable (BRUN)
T.KYRAM		•	source
INDEX			objet exécutable (BRUN ou -)
BLOC			objet exécutable (BRUN ou -)
T.INDEX.CODE	•	•	source
T.BLOC.CODE	•	•	source
KRUPTOS			objet exécutable (BRUN ou -)
KRUPTOS.S	•	•	source
KRUPTOS.CODE			objet non exécutable
SECRET	•	•	fichier à décrypter par vos soins
SIMPLEXE			programme Basic (RUN)
PATISSERIE			fichier de démonstration utilisé par Simplexe
WPL.TAB	•	•	programme WPL pour AppleWriter
AW1.C			objet à 'bloader' pour patcher AppleWriter
AW2.C		•	objet à 'bloader' pour patcher AppleWriter
AW1		•	source
AW2	•	•	source
GRAPH.VIDEOTEX			programme Basic (RUN)

# Éditorial

Enfin, nous venons de voir la sortie du Mac ouvert, baptisé Mac II, et du Mac SE (Super-Entrouvert?), ainsi que l'apparition de toute une famille de nouveaux produits Mac, présentés dans ce numéro. Le show typiquement "Apple" pour la sortie de ces nouveaux produits nous a convaincu, une fois de plus, que cette société doit détenir le brevet d'une nouvelle unité de mesure informatique, le Mo (Mégalo-octet).

Le plaisir de voir apparaître ces nouveaux produits a été quelque peu estompé par la disparition, depuis la sortie de notre dernier numéro, des revues Golden (disparition complète) et Infomag (transmutation?). Après avoir été la première revue dédiée à une famille de matériels micro, serons-nous la dernière? Il est certain qu'il en reste aujourd'hui à peine une dizaine, sur les plus de 50 créées depuis le premier numéro de Pom's. Rassurez-vous, l'équipe de Pom's dispose toujours de l'enthousiasme et du dynamisme de tout 'micro-maniaque' mais également de curiosité face aux nouvelles machines et de projets qui se concrétisent au fil des numéros.

Avec ce numéro, nous vous proposons sur la disquette Macintosh 29 (et probablement de façon régulière sur les prochaines) des logiciels domaine public ou Mac Honor. Bien entendu, nous les mettons sur nos disquettes sans en modifier le prix.

#### Autres nouveautés :

- les disquettes Apple // existent aujourd'hui en 800 Ko ProDOS et 140 Ko DOS et ProDOS... sans modification de prix,
- EPE 5.1 fonctionne sur l'Apple IIGS et existe sur disquette 800 Ko,
- BananaSoft, une nouvelle disquette qui jette un pont entre l'AppleSoft et le Basic Microsoft 5x.

Nous vous donnons bien entendu rendez-vous à Apple Expo, pas immédiatement, Apple ayant décidé de maintenir le lieu de La Vilette, mais de modifier la date : début octobre.

Hervé Thiriez

Ont collaboré à ce numéro : Alexandre Avrane, Jean-Luc Bazanegue, Bernard Bel, Serge Cattan, Jean-Louis Chaulot-Talmon, Patrick Covare, Jean-Michel Gourévitch, Olivier Herz, Philippe Mathieu, Gildas Ménier, Gérard Michel, Patrice Neveu, Christian Piard, Hervé Thiriez.

Directeur de la publication, rédacteur en chef : Hervé Thiriez.

Rédacteurs : Alexandre Avranc, Olivier Herz.

Siège social: Éditions MEV - 12, rue d'Anjou - 78000 Versailles. Tél.: (1) 39.51.24.43.

Publicité: Éditions MEV. Diffusion: N.M.P.P.

Impression: Berger-Levrault - 18, rue des Glacis - 54000 Nancy. Tél.: 83.35.61.44.

Pom's est une revue indépendante non rattachée à Apple Computer, Inc. ni à Apple Computer France S.A.R.L. Apple, le logo Apple, Mac et le logo Macintosh sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.

# Recherche d'octets Patrick Covare

Ce programme permet de rechercher, en mémoire ou sur disquette, une expression quelconque.

Il peut être très utile, par exemple pour retrouver tous les appels à une routine quelconque, l'endroit où une mémoire particulière est modifiée, etc.

Écrit en assembleur, le programme est rapide. Les 35 pistes d'une disquette sont examinées en moins de 30 secondes, et une recherche en mémoire ne demande que 2 ou 3 secondes pour 64Ko.

# Commandes disponibles

BRUN RECHERCHE lance le programme pour la première fois. Par la suite, on pourra indifféremment utiliser & (l'ampersand) ou Ctrl-Y à partir du moniteur.

Les commandes 'A' et 'Z' permettent de définir les adresses hexadécimales de début et fin de recherche en mémoire vive.

Ces adresses ne peuvent se situer ni dans l'espace \$C000-\$C0FF réservé aux entrées/sorties (sinon bonjour les dégâts!), ni dans la plage \$9500-\$95FF où est conservée l'expression à rechercher. Pendant l'exécution, ces plages sont automatiquement évitées par le programme.

Si l'adresse de départ est supérieure à celle de fin, RECHERCHE boucle sur \$0000 après avoir examiné l'adresse \$FFFF.

Les commandes 'P' et 'F' permettent de saisir, toujours en hexadécimal, les numéros de

pistes de début et fin de recherche sur la disquette. S'ils sont identiques, la recherche ne s'effectuera que sur une seule piste.

La commande 'D' autorise le changement de lecteur (1 ou 2).

La commande 'E' permet d'entrer une expression à rechercher, expression composée au maximum de 256 caractères.

Très pratique : inclure des caractères inconnus (wildcards) en tapant un ou plusieurs '='. Par exemple : "20 == FD" trouvera les appels à COUT (\$FDED), COUTO (\$FDFO), KEYIN (\$FDIB), etc.

Afin de ne pas surcharger l'écran, seuls les 11 premiers octets sont affichés sur le menu; néanmoins, l'expression étant conservée à l'adresse \$9500, elle peut être visualisée par un simple appel du moniteur.

Les commandes 'R' et 'S' lancent une recherche en mémoire ou sur disquette.

Dans ce dernier cas, la touche ESCAPE permet d'interrompre la recherche en cours.

Si des expressions identiques sont détectées, leurs adresses, et éventuellement les numéros de pistes et secteurs, sont affichés. Si rien n'a été trouvé, on revient au menu.

Pour une recherche sur disquette, l'adresse et ses deux derniers chiffres complètent l'affichage.

Exemple:

\$862A P:\$12 S:\$9

informe que l'expression a été trouvée à l'octet \$2A du secteur 9, piste \$12, et qu'elle se trouve actuellement en mémoire à l'adresse \$862A.

Lors d'une recherche sur la disquette, les pistes sont chargées une à une, dans un buffer situé en \$8000-\$8FFF. Les secteurs y sont stockés dans l'ordre inverse (afin d'améliorer le temps de traitement): page \$80 pour le secteur \$F, \$81 pour \$E, jusqu'à \$8F pour le secteur 0.

Bien entendu, le programme se charge également de l'affichage lorsque l'expression est trouvée plusieurs fois sur la même page ou le même secteur (ce qui n'est pas le cas de Nibbles Away).

La commande 'M' dirige vers le moniteur de l'Apple (retour par Ctrl-Y).

La commande 'Q' permet de quitter le programme.

## Fonctionnement technique

La configuration mémoire suivante est utilisée ;

\$0000...\$000A vecteurs page zéro ;

\$8000...\$8FFF

buffer de chargement d'une piste;

\$9000...\$94A0 implantation du programme;

\$9500...\$95FF buffer de l'expression à rechercher;

\$9600...\$96FF buffer des caractères inconnus.

Le listing source est amplement commenté et ne devrait pas poser de problème de compréhension. Cependant, il est bon de détailler l'algorithme de recherche. Le sous-programme de comparaison utilise les buffers EXPRESS et WILD, initialisés lors de la saisie de l'expression. EXPRESS contient la suite d'octets a rechercher, WILD stocke l'emplacement des caractères inconnus.

Prenons un exemple. Soit l'expression saisie "A8 =B F3". Le buffer WILD, utilisé pour effectuer un ET logique, contient la valeur 'FF0FFF'. Le zéro indique la présence d'un caractère inconnu. Le buffer EXPRESS contient les codes 'A80BF3'. Les espaces tapés au clavier ont été supprimés, et le troisième caractère a été remplacé par un zéro.

Si, lors de la recherche, le


programme rencontre la suite d'octets 'A85BF3', celle-ci est considérée comme identique car:

A8 AND FF = A8

5B AND OF = OB

F3 AND FF = F3

ce qui correspond exactement au contenu du buffer EXPRESS.



```
DICIT
                                Oui, on saute a DICIT.
 163
               BCC
                                                                                          268
                                                                                                        BEO JOBO
                                                                                                                         ; Saut a JOBQ si option O M.
 164
              ADC
                   #488
                                                                                                             FRTHON
                                                                                                                         Initialise le vecteur CTRL Y.
 165
              CMP
                    #SFA
                                /Est-il compris entre A et F ?
                                                                                          270
                                                                                                        STA
                                                                                                             CTRLY+1
                                                                                                                         /pour un retour a RTMON.
 166
              ACC
                   DIGIT
                                :Oui. saut a DIGIT.
                                                                                                             #>RTHON
                                                                                                        Ina
                                ;Non, on sauvegarde la longueur de l'expression,
                                                                                          272
                                                                                                        STA
                                                                                                            CTRLY+2
 168 STOP
               JMP
                    BEGIN
                                set on retourne au menu.
                                                                                          273
                                                                                                        JSR
                                                                                                             HOME
              AND
                    #SOF
                                                                                          274
                                                                                                        JSR
                                                                                                            COUT
 170
              DEC
                    TOUR
                                ;Si TOUR=0, un ler caract a deja ete verifie,
                                                                                                             MONZ
                                                                                                                         ;Entree dans le moniteur.
                                jet on se branche alors a DEUX.
                                                                                          276 RIMON
                                                                                                        PLA
                                                                                                                         :Reinitialise le pointeur de pile.
172
              STA
                    EXPRESS, X :Sinon, on sauvegarde le ler caractere,
                                ;puis on saute a IN pour la verif du 2eme.
 173
               JMP
                                                                                                       LDA OPTION
                                                                                          278
174 EGAL
              DEC
                   TOUR
                                                                                          279
                                                                                                        CNP
                                                                                                            #16
                                                                                                                         ;Le moniteur a-t-il ete appele via le menu?
                    EGAL2
                                ; Saut a EGAL2 si TOUR=0.
                                                                                                        BEG RT2
                                                                                          280
                                                                                                                         :Oui. on retourne au depart.
176
              LDA
                   #SOF
                                                                                          281
                                                                                                            QUEST
                                                                                                                         ;Non, on se branche dans la routine de test.
                                                                                                        JMP
                                ;On charge le buffer WILD avec 'OF',
jet on saute a IN pour le test du leme caract.
 177
              STA
                    WILD, X
                                                                                         282 .
178
              JMP
                    IN
                                                                                          LDA WILD, X
                                                                                         284 .
 179 EGAL2
180
              AND
                   #SFO
                                                                                          285 JOBO
                                                                                                       JSR HOME
                                                                                                                         * POUTINE DE SORTIE DU PROGRAMME *
              CTA
                   WILD Y
                               :Modification du buffer WILD,
:et 0 dans l'accu pour modif du buffer EXPRESS.
 101
                                                                                                       JMP $300
                                                                                          286
              LDA
                   40
                                                                                         287 .
182
 183 DEUX
              DUS
                                                                                          288 ......
              LDA EXPRESS. X
184
                                                                                          200 +
              ASL
                   :Decalage a gauche du ler caractere
 185
                                                                                          290 TEST
                                                                                                                         * ROUTINE DE COMPARAISON DES OCTETS *
                               istocke precedemment dans EXPRESS.
              ASL
186
                                                                                          291
                                                                                                        STA TOUR
                                                                                                                         : Memorise le nombre d'expressions retrouvees.
              ASL
                                                                                          292 TSTY
                                                                                                       LDY #0
              ASL
                                                                                                                         Charge un octet a tester,
;modifie l'accu si c'est un caract inconnu,
;puis compare avec l'expression source.
188
                                                                                         293 7574
                                                                                                       104
                                                                                                            SPEEP V
189
              STA EXPRESS, X
                                                                                                        AND
                                                                                                             WILD, Y
              PLA
190
                                                                                         295
                                                                                                       CMP
                                                                                                            EXPRESS, Y
197
              CLC
                                                                                                            INCR
                                                                                                                         :Saut a INCR si ce n'est pas identique.
              ADC EXPRESS, X
192
                                                                                         297
                                                                                                       INY
193
              STA EXPRESS, X : Sauvegarde du second caractere,
                                                                                                       CPY LONG
                                                                                                                         Expression source entierement testee?
194
              INX
                                                                                         299
                                                                                                       BNE
                                                                                                            TSTA
                                                                                                                         :Non, on continue les comparaisons,
195
              JMP ENCORE
                             ret verification de l'outet aulvant.
                                                                                                       LDA
                                                                                                            TOUR
                                                                                         301
                                                                                                       HNE
                                                                                                            PRTADE
                                                                                                                         :Pas d'effacement d'ecran si TOUR > 0.
197 ......
                                                                                                            HOME
198 -
                                                                                         303 PRTADR
                                                                                                       LDA
                                                                                                            #"5"
199 JORR
              CPX #7
                                * ROUTINE DE RECHERCHE EN MEMOIRE *
                                                                                                        JSR
                                                                                                            COUT
              BCS JOBS
                               /Saut a JOBS ai option O R.
200
                                                                                         305
                                                                                                       LDA
                                                                                                            TSTA+2
201
                                                                                                       LDX
                                                                                                            TSTA+1
202
                   RTI
                               :Retour menu si expr source de longueur nulle.
                                                                                                                        :Affiche l'adresse de l'expression retrouvee
                                                                                         307
                                                                                                       JSR
                                                                                                            PRNTAX
203
              LDA MDEBUT
                                                                                                       tna
                                                                                                            OPTION
                                ;Initialisation
                   TSTA+1
                                                                                                            #12
                                                                                         309
                                                                                                       CMP
              LDA MDEBUT+1
                               ;avec les parametres
205
                                                                                          310
                                                                                                       BEQ
                                                                                                            CR
                                                                                                                         ; Saut a CR s'il s'agit d'une recherche memoire.
                   TSTA+2
                                ;definis par l'utilisateur.
206
              STA
                                                                                         311
                                                                                                       LDA
                                                                                                            #PS
                                                                                                            1>PS
207
              LDA
                   MFIN
                                                                                                       LDX
              STA FINTST+1
                                                                                                                        ;Affiche 'P.S' et 'S.S'.
                                                                                                       JSR
                                                                                                            AFFICHE
                                                                                         313
209
              LDA MFIN+1
                                                                                         314
                                                                                                       LDA
                                                                                                            #13
210
              STA FINTST+8
                                                                                         315
                                                                                                       STA
                                                                                                            CH
                                                                                                                        Place le curseur en colonne 13.
211
              JSR
                   TEST
                                ;Saut a la routine de comparaison d'octets.
                                                                                                            RWPST
              JMP BEGIN
212 RT1
                                                                                         317
                                                                                                       JSR
                                                                                                            PRBYTE
                                                                                                                        :Affiche le numero de la piste.
                                                                                                            123
213 4
                                                                                         318
                                                                                                       LDA
;Place ensuite le curseur en colonne 23.
                                                                                         319
                                                                                                       STA
                                                                                                            CH
215 .
                                                                                         320
                                                                                                       SEC
216 JOBS
              CPX #8
                                 ROUTINE DE RECHERCHE SUR LA DISQUETTE *
                                                                                                            #58F
                                                                                                                         Adresse haute du 16eme secteur lu par RMTS.
                                                                                         321
                                                                                                       LDA
217
              BCS JOBN
                               ;Saut a JOBM si option ⇔ S.
                                                                                         322
                                                                                                       SRC
                                                                                                            TSTA+2
                                                                                                                         Calcula at
              LDA LONG
                                                                                                            PRILEX
                                                                                                                         saffiche le numero du secteur.
                                                                                                       JSR
                                                                                         323
                                retour menu al expr source de longueur nulle.
219
              BEO RTS
                                                                                         324 CR
                                                                                                       JER
                                                                                                            CROUT
                                                                                                                         Saute une ligne.
              LDA MDRIVE
                                                                                                       INC
                                                                                                            TOUR
                                                                                         325
221
              STA RWDRY
                               .Initialization
                                                                                         326
                                                                                                       LDA
                                                                                                            TOUR
222
                   PDEBUT
                               ides routines RWTS et TEST
                                                                                                                         :22 expressions ont-elles ete retrouvees?
                                                                                         327
                                                                                                       CMP
                                                                                                            $22
                                                                                                                         :Oui, saut a OUEST.
:Incremente la partie basse de l'adr de test,
223
              STA RWPST
                                savec les parametres
                                                                                         328
                                                                                                       REG
                                                                                                            CHECT
224
                   #0
                                                                                         329 INCR
                                                                                                            TSTA+1
                               ; definis par l'utilisateur.
                                                                                                       INC
              STY RWILM
                                                                                                                         ;et saute a T1 si le resultat n'est pas nul.
;Incremente la partie haute de l'adr de test.
225
                                                                                                       RNE
                                                                                         330
              STY
                                                                                         331 INCR2
                                                                                                       INC
                                                                                                            TSTA+2
227
              STY
                   TSTA+1
                                                                                         332
                                                                                                       LDA
                                                                                                            TSTA+2
228
              STY FINTST+1
                                                                                                                         ; Sommes-nous dans le buffer EXPRESS?
229
              INY
                                                                                         334
                                                                                                       BEQ
                                                                                                            INCR2
                                                                                                                         ;Oui, on passe a l'adresse suivante.
              STY RWREAD
LDA #580
230
                               ; RWTS en mode lecture.
                                                                                                            #SCO
                                                                                                                         ;Sommes-nous dans les E/S ($C000..$COFF)?
                                                                                                       CMP
231
                               :Adresse haute du buffer de data RWTS.
                                                                                         336
                                                                                                       BEO
                                                                                                            INCR2
                                                                                                                        :Oui, on passe a l'adresse suivante.
232
              STA RWBUF+1
                                                                                         337 TI
                                                                                                       LDA
                                                                                                            TSTA+1
233
              LDA #590
                               ;Adresse haute de fin de la recherche.
                                                                                         338 FINIST
                                                                                                       CMP
                                                                                                            1500
                                                                                                                        :Est-ce la fin de la zone a tester?
234
              STA
                   FINTST+8
                                                                                                       BNE
                                                                                                            T5TY
235
              JME
                   VRFPST
                                                                                         340
                                                                                                       LDA
                                                                                                            TSTA+2
236 DISK
              LDA
                  #SP
                               /Numero du ler secteur a lire.
                                                                                                       CMP
                                                                                                            1500
237
              STA
                   RWSCT
                                                                                         342
                                                                                                       BNE
                                                                                                            TSTY
                                                                                                                        (Non, on continue les comparaisons.
                               Lecture d'un secteur.
238 BEAD
              TCD
                   LOCANTE
                                                                                         343
                                                                                                       LDA
                                                                                                            TOUR
                                                                                                                         Des expressions ont-elles ete retrouvees?
              JSR
239
                   RNTS
                                                                                         344
                                                                                                       BEO
                                                                                                            RT3
                                                                                                                         /Non, retour au programme principal.
                               :Branchement a ERR en cas d'anomalie.
;Incrementation du buffer de lecture.
240
              BCS
                   ERR
                                                                                         345 QUEST
                                                                                                       IDA
                                                                                                            *KRDCHX
                                                                                                                         Affiche 'M-MONITEUR ...
                   RWBUF+1
                                                                                                            #>KBDCHX
                                                                                                       LDX
                                                                                         346
242
              DEC
                   RWSCT
                               ;Decrementation du numero de secteur a lire.
;Saut si lecture piste pas encore terminee.
                                                                                         347
                                                                                                       JSR
                                                                                                            AFFICHE
RDKEY
243
                   READ
                                                                                         348
                                                                                                       JSR
                                                                                                                        ;Lecture d'une touche.
244
                   #580
              LDA
                               ; Adresse haute du buffer de data RMTS.
                                                                                         349
                                                                                                       CMP
                                                                                                            #"H"
                                                                                                                        ;Est-ce un M ?
245
              STA
                   TSTA+2
                                                                                                       BNE
                                                                                                            T2
246
             STA
                   RWBUF+1
                                                                                         251
                                                                                                       TMP
                                                                                                            JORN
                                                                                                                        :Oui, saut a la routine moniteur.
247
              JSR
                   TEST
                               ;Saut a la routine de comparaison d'octets.
                                                                                         352 T2
                                                                                                            #$9B
                                                                                                                        ;Est-ce la touche ESCAPE ?
                                                                                                       CMP
248
              LDA
                   $0000
                               ;A-t-on appuye sur une touche?
;Non, on passe a la piste suivante.
                                                                                         353
                                                                                                       BNE
                                                                                                           CONT ;Non, saut a CONT pour continuer, ;Out, on annule l'adresse de retour,
                                                                                         354
                                                                                                       PLA
250
             BIT SCOID
                                                                                         355
                                                                                                      PLA
251
              CMP
                   #$9B
                               ;S'II s'agit de la touche ESCAPE,
                                                                                                            BEGIN
                                                                                         356
                                                                                                       JMP
                                                                                                                        get on se rebranche au depart.
252
              BEQ
                   RTZ
                                                                                         357 CONT
                                                                                                       LDA
                                                                                                            TOUR
253 INCPST
                   RWPST
                               /Incrementation du numero de piste.
                                                                                                       CMP
                                                                                                            #22
                                                                                                                        ;La fin du test est elle terminee?
254 VRFPST
             LDA
                   PFIN
                                                                                         350
                                                                                                       BNE
                                                                                                            RTI
                                                                                                                        ;Oui, retour au programme principal.
;Non, il reste encore des octets a tester,
             CMP
BCS
255
                   RWPST
                                                                                                       LDA
                               Faut-il lire d'autres pistes?
256
                   DISK
                               ; Oui, saut a DISK.
                                                                                         361
                                                                                                       STA
                                                                                                            TOUR
             JMP
JSR
257
                   BEGIN
                               :Non, on retourne au menu.
                                                                                                            INCR
                                                                                                                        ;alors, on continue les comparaisons,
258 ERR
                   HOME
                                                                                         363 RT3
                                                                                                      RTS
250
              TOA
                   #IOERR
                               ;Affichage d'un message d'erreur.
                                                                                         365 *****
260
             LDX
                   #>IOERR
261
             JSR AFFICHE
                                                                                        366 •
367 MENU
262
              JSR
                                                                                                       LDA #0
                                                                                                                        . ROUTINE D'AFFICHAGE DU MENU .
                   RDKEY
                               ;Lecture d'une touche,
263 RT2
             JMP BEGIN
                                                                                                       STA
JSR
                                                                                                            CH
TABV
                                                                                                                       On place le curseur a gauche
jet en haut de l'ecran,
                               ; puis retour au menu.
                                                                                         368
264 .
                                                                                         369
265 *********************
                                                                                         370
                                                                                                      LDX #10
                                                                                                            BLANK
                                                                                         371
                                                                                                       JSR
267 JOBM
             CPX #9
                              * ROUTINE D'APPEL DU MODE MONITEUR *
                                                                                         372
                                                                                                       IDA
                                                                                                            *AFFMENU : puis on affiche le menu.
```

```
477
 374
              JSR
                   AFFICHE
                                                                                                                      (Saut a P3 si le 2eme caract de l'octet <> '='.
 375
                   #13
                                                                                                          f=-
                                                                                        435
                                                                                                     LDA
 376
              STA
                   CH
                                                                                        436
                                                                                                     JSR
                                                                                                           COUT
                                                                                                                      Affiche le signe - .
                   ECRAN
                                                                                        437
                                                                                                     JMP
                                                                                                          P4
 378
                                                                                                     LDA
                                                                                                          EXPRESS, X
 379
                               AFFICHAGE DES PARAMETRES ADRESSES ET PISTES
                                                                                                                       :Affichage du 2eme caractere.
                                                                                        439
                                                                                                     JSR
                                                                                                          PRHEX
 380
              JSR
                   TARV
                                                                                                     INC
                               :Le curseur est place sur la ligne 5.
                                                                                                          CH
                                                                                                                      ;Saute un espace.
 381
                                                                                        441
                                                                                                     INX
382
383 DOLLAR
              LDY
                    435
                                                                                                     DEY
              STY
                   CH
                               ;Initialisation horizontale de curseur.
                                                                                        443
                                                                                                     BNE
                                                                                                         ENCOR
                                                                                                                       ; Saut si l'affich de l'expr n'est pas termine.
 384
              LDA
                   #"5"
                                                                                        444 CURS
                                                                                                          #35
 385
              JSR
                   COUT
                               ;Affichage d'un S.
                                                                                                                      ;Place le curseur en bas du men
                                                                                        445
                                                                                                     STA
                                                                                                          CH
 386
              CPX
                                                                                                                      ; puis retour via le RTS de TABVBAS.
 387
              BC5
                   THO
                               :Saut si le parametre ne comporte que 2 caract.
                                                                                        447
              LDA
                   HDEBUT+1.X
                                                                                        448 ------
              JSA
                   PRBYTE
                               :Affiche 2 caracteres.
                                                                                       119 .
                                                                                        450 AFFICHE
 390 TMO
              LDA
                   MDERUT, X
                                                                                                    STA ECRAN+I
                                                                                                                       · ROUTINE D'AFFICHAGE SUR L'ECRAN «
 391
              JSR
                   PRBYTE
                               :Affiche 2 caracteres,
                                                                                                                      A et X contiennent l'adresse du message.
                                                                                       451
                                                                                                     STX
                                                                                                         ECRAN+2
 392
              JSR
                   CROUT
                               et saute une ligne.
                                                                                       452
 393
              INX
                                                                                       453 ECRAN
                                                                                                     LDA
                                                                                                          SFFFF, X
                                                                                                                      Chargement d'un caractere a afficher.
394
395
              INX
                                                                                                     BPL
                                                                                                          DERNIER
                                                                                                                      :Si bit 7=0, il s'agit du dernier caractere.
                                                                                       455
                                                                                                     CMP
396
              BCC
                   DOLLAR
                                                                                                          NON
                               ; Saut si le 2eme parametre pas encore affiche.
              LDY
397
                   137
                                                                                                                      ;Si c'est une virgule on efface la fin de ligne.

jet on charge l'accu pour un saut de ligne.
                                                                                       457
                                                                                                     JSR
                                                                                                         CLREGL
398
              CPX
                                                                                                     LDA
                                                                                                          #$8D
399
                   DOLLAR
              BCC
                               :Saut si le feme parametre pas encore affiche.
                                                                                       459 NON
                                                                                                     JSR
                                                                                                          COUT
                                                                                                                      :Affichage du caractere.
400
                                                                                       460
                                                                                                     INX
401
              LDA
                   MDRIVE
                               AFFICHAGE DU NUMERO DE LECTEUR EN SERVICE
                                                                                                         ECRAN
                                                                                       461
                                                                                                     JMP
402
              ORA
                                                                                       462 DERNIER
                                                                                                    ORA
                   #SRO
                                                                                                          #580
103
              STA
                   36CF
                                                                                       463
                                                                                                     JSR
                                                                                                         COUT
                                                                                                                      ;Le dernier caract est affiche en mode normal.
404
                                                                                       464
105
              LDY
                   LONG
                               AFFICHAGE DE L'EXPRESSION SOURCE
                                                                                       165
                                                                                                         CLRECL
                                                                                                     JMP
                                                                                                                     ; la fin de ligne effacee, puis RTS via CLREOL.
106
                   CURS
                                                                                       466 +
              BEQ
                               Saut a CURS al expression de longueur nulle.
                                                                                       107
              CPY
                   #12
                               Expression < 12 octets?
408
                                                                                       468 .
409
              LDY
                   #11
                               :Non, on limite l'affich aux 11 premiers octets.
                                                                                       469 CODINIT HEX 0000FFFF00012200
410 INF
              STY
                  LG
                                                                                       470
                                                                                       471 JOB
                                                                                                         "AZPFDERSMO"
             LDA
411
                  #15
             JSR
LDA
                                                                                       472
                               ;On place le curseur sur la ligne 15,
                                                                                                             RECHERCHE D'OCTETS -. , "
                                                                                       473 AFFMENU
                                                                                                    DCI
413
                  #41
                                                                                                          * (PATRICK COVARE) . . .
414
              SEC
                                                                                       474
                                                                                                    ASC
                                                                                                          "A - MEMOIRE DEBUT,
             SBC
                  LG
              SBC
                  LG
                                                                                       476
                                                                                                    ASC
                                                                                                          "Z - MEMOTRE FIN
                              ;selon la longueur de l'expression,
                                                                                                               PISTE DEBUT. .
                  LG
417
             SBC
              STA
                                                                                       478
                                                                                                    ASC
                                                                                                          "F - PISTE FIN. .
                  CH
                              ; la position horizontale du curseur.
                                                                                       479
                                                                                                    ASC
                                                                                                               DRIVE,,
419
             LDX
                  #0
                                                                                                          "E - EXP.,,"
"R - RECH MEMOIRE,,
                                                                                       480
                                                                                                    ASC
                              ;Debut d'affichage d'un octet de l'expression.
                                                                                                    ASC
421
             PHA
                                                                                       182
                                                                                                    ASC
                                                                                                             - RECH DISQUETTE ...
422
             BMI
                  P1
                              ; Saut a Pl si le ler caract de l'octet <> '='.
                                                                                                               MONITEUR, , "
423
             LDA
                                                                                      484
                                                                                                    DCI
                                                                                                         *Q - QUITTER
                                                                                                                                  VOTRE CHOIX: "
124
             JSR
                  COUT
                              :Affiche le signe = .
425
             JHP
                                                                                       486 PS
                                                                                                    DCI =
                                                                                                               P.S
                                                                                                                          5.5"
426 PI
             LDA
                  EXPRESS, X
427
             7.55
                                                                                       488 KBDCHX
                                                                                                    DCI ", M=MONITEUR SP=CONTINUER ESC=MENU "
428
             LSR
429
             LSR
                                                                                      490 TOFRE
                                                                                                    HEX 87
430
             LSR
                                                                                                    DCI
                                                                                                         "ANOMALIE LECTURE DISQUETTE, TAPEZ UNE TOUCHE "
                                                                                      491
             JSR
                              Affichage du les caractère.
                                                                                      492 TABVBAS
                                                                                                    TOA
                                                                                                         #517
432 P2
                                                                                                         SFRSR
                                                                                      493
```

#### Récapitulation 'RECHERCHE'

Après avoir saisi ce code sous moniteur, vous le sauvegarderez par : BSAVE RECHERCHE, A\$9000, L\$4A1

9000:A2 07 BD 46 93 95 00 CA 9008:10 F8 A9 4C 8D F5 03 8D 9010:F8 03 A9 0A 8D F6 03 8D 9018:F9 03 A9 90 8D F7 03 8D 9020:FA 03 20 7D 92 20 0C FD 9028:A2 09 DD 4E 93 F0 09 CA 9030:10 F8 20 3A FF 4C 25 90 9038:8A 0A 85 08 E0 04 B0 3E 9040:69 05 20 5B FB A9 14 85 9048:24 A9 A4 85 33 20 6A FD 9050:20 C7 FF 20 A7 FF 88 FO 9058:B1 A6 08 E0 04 90 OC A5 9060:3E C9 23 90 14 20 3A FF 9068:4C 0A 90 A5 3F C9 95 FO 9070:F4 C9 C0 F0 F0 95 01 A5 9078:3E 95 00 4C 0A 90 E0 05 9080:B0 12 C6 05 D0 04 A9 02

9088:85 05 A5 05 09 B0 8D CF 9090:06 4C 25 90 E0 06 B0 7A 9098:A9 OF 20 5B FB A9 08 85 90AU:24 20 9C FC 20 6F FD CA 90A8:30 2C A2 00 AO OO A9 90B0:85 09 A9 00 9D 00 95 A9 90B8:FF 9D 00 96 B9 00 02 C8 90C0:C9 A0 F0 F8 C9 BD F0 1D 90C8:49 B0 C9 OA 90 OB 69 88 90D0:C9 FA BO 05 86 07 4C 0A 90D8:90 29 OF C6 09 F0 1C 9D 90E0:00 95 4C BC 90 C6 09 F0 90E8:08 A9 OF 9D 00 96 4C BC 90F0:90 BD 00 96 29 F0 9D 00 90F8:96 A9 00 48 BD 00 95 0A 9100:0A 0A 0A 9D 00 95 68 18 9108:7D 00 95 9D 00 95 E8 4C 9110:AE 90 E0 07 B0 1E A5 07 9118:F0 17 A5 00 8D DD 91 A5 9120:01 8D DE 91 A5 02 8D 47 9128:92 A5 03 8D 4E 92 20 D6 9130:91 4C OA 90 E0 08 B0 76 9138:A5 07 FO 6F A5 05 8D EA 9140:B7 A5 04 8D EC B7 A0 00 9148:8C EB B7 8C F0 B7 8C DD

9150:91 8C 17 92 C8 8C F4 B7 9158:A9 80 8D F1 B7 A9 90 8D 9160:4E 92 4C 94 91 A9 OF 8D 9168:ED B7 20 E3 03 20 B5 B7 9170:B0 2C EE F1 B7 CE ED B7 9178:10 FO A9 80 8D DE 91 8D 9180:F1 B7 20 D6 91 AD 00 C0 9188:10 07 2C 10 CO C9 9B FO 9190:1A EE EC B7 A5 06 CD EC 9198:B7 B0 CA 4C OA 90 20 58 91A0:FC A9 6C A2 94 20 20 93 91A8:20 OC FD 4C OA 90 E0 09 91B0:F0 1E A9 C5 8D F9 03 A9 91B8:91 8D FA 03 20 58 FC 20 91CO:ED FD 4C 69 FF 68 68 A5 91C8:08 C9 10 F0 DE 4C 55 92 91D0:20 58 FC 4C D0 03 A9 00 91D8:85 09 A0 00 B9 FF FF 39 91E0:00 96 D9 00 95 D0 49 C8 91E8:C4 07 D0 F0 A5 09 D0 03 91F0:20 58 FC A9 A4 20 ED FD 91F8:AD DE 91 AE DD 91 20 41 9200:F9 A5 08 C9 OC FO 1E A9 9208:33 A2 94 20 20 93 A9 OD 9210:85 24 AD EC B7 20 DA FD

9218:A9 17 85 24 38 A9 8F ED 9220:DE 91 20 E3 FD 20 8F FD 9228:E6 09 A5 09 C9 16 F0 25 9230:EE DD 91 DO OF EE DE 91 9238:AD DE 91 C9 95 F0 F6 C9 9240:CO FO F2 AD DD 91 C9 00 9248:DO 90 AD DE 91 C9 00 DO 9250:89 A5 09 F0 27 A9 45 A2 9258:94 20 20 93 20 OC FD C9 9260:CD DO 03 4C AE 91 C9 9B 9268:D0 05 68 68 4C 0A 90 A5 9270:09 C9 16 D0 07 A9 00 85 9278:09 4C 30 92 60 A9 00 85 9280:24 20 5B FB A2 0A 20 4A 9288:F9 A9 58 A2 93 20 20 93 9290:A9 OD 85 24 20 28 93 A9 9298:05 20 5B FB A2 00 A0 23 92A0:84 24 A9 A4 20 ED FD E0 92A8:04 B0 05 B5 01 20 DA FD 9280:85 00 20 DA FD 20 8E FD 92B8:E8 E8 E0 04 90 E2 A0 25 92CO:EO 08 90 DC A5 05 09 B0 92C8:8D CF 06 A4 07 F0 4A CO 92D0:0C 90 02 A0 0B 84 0A A9 92D8:0F 20 5B FB A9 29 38 E5 92E0:0A E5 0A E5 0A 85 24 A2 92E8:00 BD 00 96 48 30 08 A9 92F0:BD 20 ED FD 4C 01 93 BD

92F8:00 95 4A 4A 4A 4A 20 E3 9300:FD 68 6A BO 08 A9 BD 20 9308:ED FD 4C 13 93 BD 00 95 9310:20 E3 FD E6 24 E8 88 D0 9318:DO A9 23 85 24 4C 9A 94 9320:8D 29 93 8E 2A 93 A2 00 9328:BD FF FF 10 10 C9 AC DO 9330:05 20 9C FC A9 8D 20 ED 9338:FD E8 4C 28 93 09 80 20 9340:ED FD E8 4C 9C FC 00 00 9348:FF FF 00 01 22 00 C1 DA 9350:D0 C6 C4 C5 D2 D3 CD D1 9358:AD AO D2 C5 C3 C8 C5 D2 9360:C3 C8 C5 A0 C4 A7 CF C3 9368:D4 C5 D4 D3 A0 AD AC AC 9370:20 A8 D0 C1 D4 D2 C9 C3 9378:CB AO C3 CF D6 C1 D2 C5 9380:A9 AC AC AC C1 AO AD AO 9388:CD C5 CD CF C9 D2 C5 A0 9390:C4 C5 C2 D5 D4 AC AC DA 9398:A0 AD A0 CD C5 CD CF C9 93A0:D2 C5 A0 C6 C9 CE AC AC 93A8:D0 A0 AD A0 D0 C9 D3 D4 93B0:C5 A0 C4 C5 C2 D5 D4 AC 93B8:AC C6 AO AD AO DO C9 D3 93CO:D4 C5 AO C6 C9 CE AC AC 93C8:C4 AO AD AO C4 D2 C9 D6


93D0:C5 AC AC C5 A0 AD A0 C5 93D8:D8 D0 AE AC AC D2 AO AD 93E0:A0 D2 C5 C3 C8 A0 CD C5 93E8:CD CF C9 D2 C5 AC AC D3 93F0:A0 AD A0 D2 C5 C3 C8 A0 93F8 · C4 C9 D3 D1 D5 C5 D4 D4 9400:C5 AC AC CD AO AD AO CD 9408:CF CE C9 D4 C5 D5 D2 AC 9410:AC D1 AO AD AO D1 D5 C9 9418:D4 D4 C5 D2 A0 A0 A0 A0 9420:A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 D6 9428:CF D4 D2 C5 A0 C3 C8 CF 9430:C9 D8 3A AO AO AO AO AO 9438:DO AE A4 AO AO AO AO AO 9440:A0 A0 D3 AE 24 AC CD BD 9448:CD CF CE C9 D4 C5 D5 D2 9450:A0 A0 A0 D3 D0 BD C3 CF 9458:CE D4 C9 CE D5 C5 D2 A0 9460:A0 A0 C5 D3 C3 BD CD C5 9468:CE D5 A0 20 87 C1 CE CF 9470:CD C1 CC C9 C5 A0 CC C5 9478:C3 D4 D5 D2 C5 A0 C4 C9 9480:D3 D1 D5 C5 D4 D4 C5 AC 9488:AC D4 C1 D0 C5 DA A0 D5 9490:CE C5 A0 D4 CF D5 C3 C8 9498:C5 20 A9 17 4C 5B FB 00 94A0:00


# Apple & Minitel : les caractères semi-graphiques

L'écriture d'un logiciel destiné au Minitel passe presque invariablement par l'exploitation des caractères semi-graphiques; nous vous proposons donc une table des codes de ces derniers.

Chaque caractère semi-graphique vidéotex est contenu dans une matrice de 8 points (horizontalement) par 10 points (verticalement) et est divisé en 6 'pavés' élémentaires. L'état — 'on' ou 'off' — des pavés est déterminé par la valeur des bits 0, 1, 2, 3, 4 et 6 du code de caractère. Ainsi, comme le montre le schéma ci-joint, le bit 0 détermine l'état du bloc situé en haut et à gauche, le bit 1 détermine l'état du bloc situé en haut et à droite, etc.

Pour passer en mode semigraphique, le Minitel attend le code \$0E (14). Le mode 'disjoint', où les blocs élémentaires sont séparés par une ligne, est obtenu en envoyant les codes \$1B et \$5A (27 et 90). \$1B et \$59 (27 et 89) retourne au mode 'joint'. Enfin, le code \$0F (15) permet de repasser en mode normal 'texte'.





# Conversions Alexandre Avrane $HGR \leftrightarrow DHGR$

Qu'il est agréable de pouvoir disposer du graphisme double haute résolution (DHGR) disponible sur les Apple //c et //e équipés d'au moins 128K!

Encore faut-il pouvoir l'utiliser à sa guise : en effet, seuls quelques logiciels (par exemple Dazzle Draw ou Extasie) permettent de manipuler le DHGR.

Malheureusement, ce sont des programmes fermés et on peut être amené face à deux types de problèmes:

 vouloir imprimer l'image créée sur une configuration imprimante/interface qui n'a pas été prévue;

 désirer utiliser la souplesse d'un langage de program-(par exemple l'Applesoft) pour générer des séquences répétitives ;

· utiliser les fonctions puissantes des éditeurs HGR traditionnels (tels que MousePaint ou Blazing Paddles) sur une image DHGR.

Les images DHGR correspondent à une définition de 560 fois 192 points, alors qu'une image HGR standard en contient 280 fois 192. Elles sont stockées sur disque, par les éditeurs graphiques, comme des fichiers débutant à l'adresse \$2000

jusqu'en \$5FFF.

Néanmoins, elles ne peuvent être manipulées sans modification par votre routine préférée d'impression ou votre programme Applesoft car, après un BLOAD, la page HGR ne contient que les octets pairs de l'image pendant que la page HGR2 contient tous les octets impairs.

Pour vous en assurer essayez la séquence suivante :

BLOAD IMAGE, A\$2000

CALL -151

C055 pour afficher la page HGR2

C054 pour retourner en page HGR

pour revenir au Basic 3D0G

Le résultat affiché n'a généralement qu'une ressemblance fort vague avec l'image que vous avez si patiemment construite avec, par exemple, Dazzle Draw...

Il serait donc de bon ton de pouvoir disposer d'une routine qui convertisse le résultat pour afficher la partie gauche en page HGR et la partie droite en page HGR2. Ces deux parties pourraient alors être imprimées, manipulées à votre guise par un programme Applesoft, ou sauvegarder sur disque pour être modifiées par un éditeur HGR

//e+

llas

traditionnel. Par la suite, il suffirait de recoller les deux parties pour obtenir à nouveau une image DHGR.

Coup de chance, le module DHGR effectue cette conversion! C'est une routine (sans grande prétention) qui, chargée en \$8000, contient deux points d'entrée :

(\$8000) CALL 32768 convertit le fichier chargé en deux images gauche/droite placées en HGR et HGR2, c'est à dire BSAVE IMAGE1, A\$2000, L\$2000 BSAVE IMAGE2, A\$4000, L\$2000

CALL 32771 (\$8003) effectue la conversion inverse afin de sauver le résultat sur disque, par BSAVE IMAGE, A\$2000, L\$4000

et sa récupération ultérieure par votre éditeur graphique.

DHGR est indépendant du système d'exploitation et pourra sans difficulté être utilisé sous DOS 3.3, ProDOS ou Pascal.

Le fichier T.DHGR contient le source en Big Mac au format texte; le programme DHGR.DEMO illustre son utilisation en Applesoft.



### Programme 'DHGR.DEMO'

100 REM DHGR. DEMO

110 :

120 :

130 REM Demo d'utilisation de

140 REM DHGR

150 :

160 :

200 D\$ = CHR\$ (4):F\$ = "DHGR"

210 REM passe en graphique

220 HGR2 : HGR : PRINT CHR\$ (27) CHR\$ ( 17): REM Esc-Ctrl-Q

230 REM si on voulait charger une image

239 GOTO 250

240 PRINT D\$"BLOAD"F\$".PIC, A\$2000"

250 REM charge la routine

260 PRINT D\$"BLOAD"F\$: REM A\$8000

265 VTAB 20: PRINT : PRINT "Image chargé e": GOSUB 1000

270 REM convertit en 2 images exploitabl

280 CALL 32768

290 PRINT "Image convertie au format HGR ": GOSUB 1000

300 REM on va tracer un "X" sur l'image

310 HCOLOR= 3: REM blanc

315 REM surtout ne pas oublier d'initi

316 REM l'adresse 230 sinon gros bobo...

20 P	OKE 2	230,	32: REM	travail	le sur HGR1	1112	CONV^1	LDA	V1	3 37 37 37
					OT 279,96 TO	35		CMP	#192	dernière ligne ?
	, 191	1,0000		energia di Calenda		36 37		BCS		OULT
		230	64: REM	travai1	le sur HGR2	38		LDY		
					PLOT 0,95 TO	39			HPOSN	calcule GBASL
		0, 3	0 10 27	3,131. 1	1 1101 0,30 10	40		PLP		
	279,0				COCID 1000	41		PHP	TO THE PARTY OF TH	
					GOSUB 1000	42		BCS		si Convert2
				au forma	t DHGK	43 44		JSR	CONV^2A CONV^2B	
1950	ALL 3					45		BMI	CONV^1B	=jmp
12 P	RINT	"II	mage rec	onvertie	au format D		CONV^1A	JSR	CONV^2B	5.5
HO	GR":	GOS	UB 1000			47		JSR		
15 E	ND						CONV^1B		V1	ligne suivante
20 R	EM et	t s	i on vou	lait sau	ver l'image	49	CONV^X	BNE	CONV^1	=jmp
					\$2000, L\$4000	51	COITY A	RTS		bye bye
"			***************************************	e common		52				
40 B	EM m	0++	T \$4000	et non	L\$3FF8 pour	53	*			
				litaires		54		VI Union	222 2	A CONTROL OF THE PARTY OF THE P
		erta	ains utl	TICATION	DIIGIN	55 56	CONV^2A	LDY	#40-1 #80-1	40 colonnes par page HGR 80 colonnes par page DHGR
110	ND		AN MARKET COMMISSION	cc: .			CONV^2	JSR		HGR2
				ffichage		58	- 2011 1 ( 100	JSR	CONV^2C	alimente NEWLINE
					HGR1/HGR2":	59		DEX		
				continue		60		JSR		HGR1
020	GET I	K\$:	IF K\$ =	"1" THE	EN K - PEEK	61		JSR	CONV^2C	
(	(4923)	6):	REM \$CO	54		62 63		DEX		
030	TF K	\$ =	"2" THE	NK = E	EEK (49237):	64		BPL	CONV^2	
	REM :					65		RTS	00111	
		500000000000000000000000000000000000000		13 THEN	PRINT : RET	66				
		ASC	(Ny)	15 111111			*			
	JRN					68			000 0	
	GOTO	102	20							
050							CONV^2B			HGR2
203000000	A STATE OF THE STA					70	CONV^2B	JSR	SWAP	HGR2 vide NEWLINE vers HGR2
202000000	A STATE OF THE STA	'T.	DHGR'				CONV^2B	JSR	SWAP CONV^3	HGR2 vide NEWLINE vers HGR2 HGR1
Sour	ce '			nt TEXT	DOS 3 3	- 70 71 72	CONV^2B	JSR JSR	SWAP CONV^3	vide NEWLINE vers HGR2
<b>Sour</b> Assemb	r <b>ce</b> '	Big M	lac, forma		DOS 3.3	70 71 72 73 74	CONV^2B	JSR JSR JSR	SWAP CONV^3 SWAP	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1
Sour Assemb	r <b>ce</b> '	Big M	Mac, forma	**	E November 1	70 71 72 73 74		JSR JSR JSR JSR RTS	SWAP CONV^3 SWAP	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1
Sour Assemb	rce 'bleur E	Big M	lac, forma	**	DOS 3.3 ProDOS	70 71 72 73 74 75 76	CONV~ZB	JSR JSR JSR JSR RTS	SWAP CONV^3 SWAP	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1
Sour Assemb	rce 'bleur E	Big M	Mac, forma	**	E November 1	70 71 72 73 74 75 76 77		JSR JSR JSR JSR RTS	SWAP CONV^3 SWAP	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1
Sour Assemb	ce bleur E	Big M	Mac, forma	**	ProDOS	70 71 72 73 74 75 76 77	*	JSR JSR JSR JSR RTS	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1
Sour Assemb 1 **** 2 * co 3 **** 4 5 * Ce 6 * st	bleur E	Big M	Mac, forma DHGR/2 HGR DHGR/2 HGR/2 HGR DHGR/2 HGR/2 HGR DHGR/2 HGR/2 H	**  **  it des ima r binaire	ProDOS	70 71 72 73 74 75 76 77 78	*	JSR JSR JSR JSR RTS	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3 (GBASL),Y	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1
Sour Assemb 1 **** 2 * co 3 **** 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2	bleur E	Big M	Mac, forma DHGR/2 HGR DHGR/2 HGR	** it des ima r binaire cn deux i	ProDOS	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79	*	JSR JSR JSR JSR RTS  LDA PHA	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1
Sour Assemb 1 **** 2 * co 3 **** 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr	bleur E	Big M	Mac, forma OHGR/2 HGR OHGR/2	**  it des ima r binaire en deux i auche & dr	ProDOS	70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82	CONV^2C	JSR JSR JSR RTS  LDA PHA LDA STA PLA	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3 (GBASL),Y NEWLINE,X (GBASL),Y	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1
Sour !ssemble 1 **** 2 * coo 3 **** 4 * coo 5 * ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st	bleur E	Big M	Mac, forma DHGR/2 HGR DHGR/2 HGR	**  it des ima r binaire en deux i auche & dr	ProDOS	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83	CONV^2C	JSR JSR JSR RTS LDA PHA LDA STA PLA STA	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3 (GBASL),Y NEWLINE,X (GBASL),Y	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1
Sour 1 **** 2 * co 3 **** 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 *	bleur E	Big No. 10 No. 1	Mac, forma "HGR/2 HGR "HGR/2 HGR "HGR e Convert. Un fichie "On \$5FFF, (Parties G. HGR et HG. d'entrée:	**  it des ima r binaire en deux i auche 6 dr RZ.	ProDOS  ges DHGR chargé en mages oite)	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83	CONV^2C	JSR JSR JSR RTS  LDA PHA LDA STA PLA	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3 (GBASL),Y NEWLINE,X (GBASL),Y	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1
Sour Assemble 1 **** 2 * co 3 **** 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 1 * * De	bleur E  bleur E  cockées  coo ju  aphiqu  ockées  cockées	Big No. 100 Liston List	Mac, forma """  ""  ""  ""  ""  ""  ""  ""  ""	**  it des ima r binaire en deux i. auche 6 dr RZ.  conversio	ProDOS  ges DHGR chargé en mages poite)  n DHGR -> HGR+HGR2	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85	* CONV^2C	JSR JSR JSR JSR RTS LDA PHA LDA STA PLA STA RTS	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3 (GBASL),Y NEWLINE,X (GBASL),Y	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1
Sour 1 **** 2 * co 3 **** 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 1 * De 2 * co	bleur E  bleur E  cockées  coo ju  aphiqu  ockées  cockées	Big No. 100 Liston List	Mac, forma """  ""  ""  ""  ""  ""  ""  ""  ""	**  it des ima r binaire en deux i. auche 6 dr RZ.  conversio	ProDOS  ges DHGR chargé en mages oite)	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85	*CONV^2C	JSR JSR JSR JSR RTS LDA PHA LDA STA PLA STA RTS	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3 (GBASL),Y NEWLINE,X (GBASL),Y	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1
Sour Assemble 1 **** 2 * coo 3 **** 4 5 * Cee 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 1 * Dee 2 * coo 3 ***	bleur E	Big No. 10 No. 1	Mac, forma DHGR/2 HGR THE CONVERT UN fichie "CH \$5FFF, (Partles G HGR et HG d'entrée: 8000) pour	**  it des ima r binaire en deux i. auche 6 dr RZ.  conversio	ProDOS  ges DHGR chargé en mages poite)  n DHGR -> HGR+HGR2	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87	*CONV^2C	JSR JSR JSR JSR RTS LDA PHA LDA STA PLA STA RTS	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3 (GBASL),Y NEWLINE,X (GBASL),Y	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1
5 O U I 1 **** 2 * co 3 **** 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 1 * De 2 * co 3 * co 4 5 * Mo	bleur E  bleur E  bleur E  cockées  cockées  cockées  cockées  cockées  cockées  cockées  cockées  cockées	Big No. 11 Con II con I	Mac, forma  """  """  """  """  """  """  """	**  it des ima r binaire en deux i. auche 6 dr RZ.  conversio	ProDOS  ges DHGR chargé en mages poite)  n DHGR -> HGR+HGR2	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88	CONV^2C	JSR JSR JSR JSR RTS LDA PHA LDA STA PLA STA RTS	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3 (GBASL),Y NEWLINE,X (GBASL),Y	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1
Sour ssemble 1 **** 2 * coo 3 **** 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 1 * De 2 * coo 3 * coo 4 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0	poversi ette rockées 2000 ju aphlquockées eux poi enverti enve	Duting No. 1997 No. 1	Mac, forma where convert un fichie 'on \$5FFF, (parties g HGR et HG d'entrée: 8000) pour 8003) pour	it des ima r binaire en deux i auche & dr RZ. conversio	ProDOS  ges DHGR chargé en mages poite)  n DHGR -> HGR+HGR2	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88	CONV^2C	JSR JSR JSR JSR RTS LDA PHA LDA STA RTS LDY JSR LDY JSR DEX	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3 (GBASL),Y NEWLINE,X (GBASL),Y NEWLINE,X	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1
Sour 1 **** 2 * co 3 **** 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 1 * De 2 * co 3 * co 4 * 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 1 * De 2 * co 6 * co 7 * co 8 * gr 9 * co 1 * co	poversi ette rockées 2000 ju aphlquockées eux poi enverti enve	Duting No. 1997 No. 1	Mac, forma  """  """  """  """  """  """  """	it des ima r binaire en deux i auche & dr RZ. conversio	ProDOS  ges DHGR chargé en mages poite)  n DHGR -> HGR+HGR2	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91	* CONV^2C  * CONV^3 CONV^4	JSR JSR JSR JSR RTS LDA PHA LDA STA RTS LDY JSR JSR JSR STA RTS	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3 (GBASL),Y NEWLINE,X (GBASL),Y NEWLINE,X	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1
Sour 1 **** 2 * co 3 **** 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 1 * De 2 * co 3 * co 4 * 6 * Cr 7 * (C	ctte rockées coo ju aphiquockées cux poi extra	Duting to the second se	Mac, forma where convert un fichie 'on \$5FFF, (parties g HGR et HG d'entrée: 8000) pour 8003) pour	it des ima r binaire en deux i auche & dr RZ. conversio	ProDOS  ges DHGR chargé en mages poite)  n DHGR -> HGR+HGR2	70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91	CONV^2C	JSR JSR JSR JSR RTS LDA PHA LDA STA RTS LDY JSR JSR JSR DEY BPL	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3 (GBASL),Y NEWLINE,X (GBASL),Y NEWLINE,X	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1
Sour 1 **** 2 * co 3 **** 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 1 * De 2 * Co 3 * co 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 1 * Oe 1 * Oe 1 * Oe 2 * Co 3 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * Oe 1 * Oe	ctte rockées cookées c	Big No	Mac, forma  """  """  """  """  """  """  """	it des ima r binaire en deux i auche & dr RZ. conversio	ProDOS  ges DHGR chargé en mages poite)  n DHGR -> HGR+HGR2	70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	CONV^2C	JSR JSR JSR JSR RTS LDA PHA LDA STA RTS LDY JSR JSR JSR STA RTS	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3 (GBASL),Y NEWLINE,X (GBASL),Y NEWLINE,X	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1
Sour ssemble 1 **** 2 * co 3 **** 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 1 * De 2 * Co 3 * co 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 1 * Ce 1 * Ce 1 * Ce 2 * Co 3 * co 4 * Ce 6 * St 7 * \$2 8 * Gr 1 * Ce 1 * Ce 2 * Co 3 * Ce 6 * Cr 7 * Ce 9 * St 1 * Ce 9 * St 1 * Ce 1	ctte rockées cockées c	Duting No. 100	Mac, forma  """  """  """  """  """  """  """	it des ima r binaire en deux i auche & dr RZ. conversio	ProDOS  ges DHGR chargé en mages poite)  n DHGR -> HGR+HGR2	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	CONV^2C	JSR JSR JSR JSR RTS LDA STA PLA STA RTS LDY JSR DEX DEY BPL RTS	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3 (GBASL),Y NEWLINE,X (GBASL),Y NEWLINE,X	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1
Sour 1 **** 2 * CO 3 **** 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 1 * De 2 * CO 3 * CO 6 * Cr 7 * (C 8 9 GBAS 0 0 HPAG 1 HPOS 2	ette rockées aphiquockées aphiquockées aphiquockées aphiquiockées aux poi anverti	Big No. Took I for the second of the second	Mac, forma  Acc, f	it des ima r binaire en deux i auche & dr RZ. conversio conversio	ProDOS  ges DHGR chargé en mages oite)  n DHGR -> HGR+HGRA n HGR+HGR2 -> DHGH	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	CONV^2C	JSR JSR JSR JSR RTS LDA STA PLA STA RTS LDY JSR DEX DEY BPL RTS	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3 (GBASL),Y NEWLINE,X (GBASL),Y NEWLINE,X	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1
Sour 1 **** 2 * co 3 **** 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 1 * De 2 * co 3 * co 4 * 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 1 * De 2 * co 3 * co 4 * 1 * De 2 * co 3 * co 4 * or 1 * Or 1 * Or 1 * Or 2 * Or 3 * Or 4 * Or 1 * Or 2 * Or 3 * Or 4 * Or 5 * Or 6 * Ce 9 * Gr 1 * Or 1 * Or 1 * Or 2 * Or 1 * Or 2 * Or 2 * Or 3 * Or 4 * Or 5 * Or 7 * Or 8 * Or 9 * Gr 1 * Or 1 * Or 2 * Or 1 * Or 2 * Or 2 * Or 3 * Or 4 * Or 5 * Or 6 * Or 7 * Or 9 * Gr 9 * Gr 9 * Gr 9 * Gr 9 * Gr 9 * Gr 9 * Gr 1 * Or 1 * Or 2 * Or 1 * Or 2 * Or 2 * Or 3 * Or 4 * Or 5 * Or 6 * Or 7 * Or 8 * Or 9 * Gr 1 * Or 2 * Or 2 * Or 2 * Or 3 * Or 4 * Or 4 * Or 9 * Or 1 * Or 2 * Or 2 * Or 3 * Or 4 * Or 4 * Or 9	ctte rockées coo ju aphiqu ockées coo ju aphiqu ock	Big N  TON L  TO	Mac, forma  """  "HGR/2 HGR  ""  ""  ""  ""  ""  ""  ""  ""  ""	it des ima r binaire en deux i auche & dr RZ. conversio conversio	ProDOS  ges DHGR chargé en mages poite)  n DHGR -> HGR+HGR2	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96	CONV^2C	JSR JSR JSR JSR RTS LDA PHA STA RTS LDY JSR DEX DEY BPL RTS	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3  (GBASL), Y NEWLINE, X (GBASL), Y NEWLINE, X  #40-1 CONV^2C  CONV^4  CBASL+1	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1  échange NEWLINE et page HGR
Sour 1 **** 2 * co 3 **** 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 1 * De 2 * Co 3 * Co 4 * 5 * Mo 6 * Cr 7 * (C 8 9 GBAS 0 HPAG 1 HPOS 2 3 CONV 4	ctte rockées coo ju aphiquockées coo ju aphiqu ockées c	Duting toon I was a constant of the constant o	Mac, forma  Here convert  Here	it des ima r binaire en deux i auche 6 dr R2.  conversio conversio rane  Entrée D	ProDOS  ges DHGR chargé en mages oite)  n DHGR -> HGR+HGRA n HGR+HGR2 -> DHGH	70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96	CONV^2C  CONV^3 CONV^4	JSR JSR JSR RTS LDA PHA LDA STA RTS LDY JSR RTS LDY	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3  (GBASL), Y NEWLINE, X (GBASL), Y NEWLINE, X  #40-1 CONV^2C  CONV^4  CBASL+1 #360	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1  échange NEWLINE et page HGR
Sour 1 **** 2 * co 3 **** 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 1 * De 2 * Co 3 * co 4 1 * Co 3 * Co 4 5 * Mo 6 * Cr 7 * Co 8 * Gr 9 * GBAS 1 * HPOS 2 * Co 4 * Co 7 * Co 8 * Gr 9 * Co 9 * Co 1 * C	cette rockées cockées	Dig No. 100 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Mac, forma  Acc, f	it des ima r binaire en deux i auche 6 dr RZ.  conversio conversio rane  Entrée D =jmp	ProDOS  ges DHGR chargé en mages oite)  n DHGR -> HGR+HGR2 n HGR+HGR2 -> DHGH	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	CONV^2C  CONV^3 CONV^4	JSR JSR JSR RTS LDA PLA STA RTS LDY JSR RTS LDY JSR LDY JSR LDY JSR LDY JSR LDY JSR LDY STA RTS	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3  (GBASL),Y NEWLINE,X (GBASL),Y NEWLINE,X  #40-1 CONV^2C  CONV^4  CBASL+1	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1  échange NEWLINE et page HGR
Sour 1 **** 2 * co 3 **** 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 1 * De 2 * co 3 * co 4 * 0 * 1 * De 2 * Co 3 * Co 4 * 1 * De 2 * Co 3 * Co 4 * Co 5 * Ce 6 * St 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 1 * De 2 * Co 3 * Co 4 * Co 7 * Co 9 * Gas 1 * Hoos 2 * Co 1 * Hoos 2 * Co 2 * Co 3 * Co 4 * Co 8 * Co 9 * Co 1 * Hoos 1 * Hoos 2 * Co 1 * Hoos 2 * Co 2 * Co 3 * Co 4 * Co 6 * Cr 7 * Co 8 * Co 1 * Hoos 2 * Co 2 * Co 3 * Co 4 * Co 8 * Co 1 * Hoos 2 * Co 2 * Co 3 * Co 6 * Cr 7 * Co 8 * Co 1 * Hoos 2 * Co 3 * Co 4 * Co 6 * Cr 7 * Co 8 * Co 1 * Hoos 2 * Co 3 * Co 4 * Co 6 * Co 1 * Hoos 2 * Co 3 * Co 4 * Co 6 * Co 1 * Hoos 2 * Co 3 * Co 4 * Co 6 * Co 7 * Co 8 * Co 8 * Co 1 * Hoos 2 * Co 2 * Co 3 * Co 4 * Co 6 * Co 6 * Co 7 * Co 8 * Co	ette rockées  noversi  ette rockées  noversi  aphiqui  ockées  eux poi  noverti  noverti  eé:  ce:  lette rockées  noverti  extra rockées  eux poi  noverti  extra rockées  ex	Duting the second secon	Mac, forma  Here convert  Here	it des ima r binaire en deux i auche 6 dr RZ.  conversio conversio rane  Entrée D =jmp	ProDOS  ges DHGR chargé en mages oite)  n DHGR -> HGR+HGRA n HGR+HGR2 -> DHGH	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98	CONV^2C  CONV^3 CONV^4	JSR JSR JSR RTS LDA PHA LDA STA RTS LDY JSR RTS LDY	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3  (GBASL), Y NEWLINE, X (GBASL), Y NEWLINE, X  #40-1 CONV^2C  CONV^4  CBASL+1 #360	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1  échange NEWLINE et page HG
Sour 1 **** 2 * CO 3 **** 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 1 * De 2 * CO 3 * CO 4 * Cr 7 * (C 8 * Gr 9 GBAS 1 HPOS 2 * CONV 1 * CONV 1 * CONV	ctte rockées cockées c	Big M  TON L  TO	Mac, forma  Here convert  Here	it des ima r binaire en deux i auche 6 dr RZ.  conversio conversio rane  Entrée D =jmp	ProDOS  ges DHGR chargé en mages oite)  n DHGR -> HGR+HGR2 n HGR+HGR2 -> DHGE	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	CONV^2C  CONV^3 CONV^4	JSR JSR JSR JSR RTS LDA PHA LDA STA RTS LDY JSR DEY BPL RTS LDA EOR STA RTS	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3  (GBASL), Y NEWLINE, X (GBASL), Y NEWLINE, X  #40-1 CONV^2C  CONV^4  CBASL+1 #360	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1  échange NEWLINE et page HG
Sour Assemble 1 **** 2 * CO 3 **** 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 10 * 11 * De 12 * CO 13 * CO 4 * 10 * 11 * De 12 * CO 13 * CO 14 * 19 GBAS 20 HPAG 21 HPUS 22 * 23 CONV 24 * 26 CONV 27 * 28 CONV 28 CON	cette rockées cockées	Duting to the control of the control	Mac, forma  Here convert  Here	it des ima r binaire en deux i auche 6 dr R2.  conversio conversio rane  Entrée D =jmp Entrée 2	ProDOS  ges DHGR chargé en mages oite)  n DHGR -> HGR+HGR2 n HGR+HGR2 -> DHGE	70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 90 100 100 100 100 100 100 100 100 1	CONV^2C  CONV^3 CONV^4	JSR JSR JSR JSR RTS LDA PHA LDA STA RTS LDY JSR DEY BPL RTS LDA EOR STA RTS	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3  (GBASL), Y NEWLINE, X (GBASL), Y NEWLINE, X  #40-1 CONV^2C  CONV^4  CBASL+1 #360	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1  échange NEWLINE et page HGR
Sour Assemble 1 **** 2 * co 3 **** 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 11 * De 12 * co 13 * co 4 * 10 * 11 * De 12 * co 13 * co 14 * 15 * Ce 16 * st 17 * \$2 18 * gr 19 * st 10 * 11 * De 12 * co 13 * co 14 * 15 * Ce 16 * co 17 * co 18 * co 19 * st 10 * co 10 * c	ctte rockées coo ju aphiquockées coo ju aphiqu ockées c	Dig M  CON LI	Mac, forma  ***********************************	it des ima r binaire en deux i auche 6 dr R2.  conversio conversio rane  Entrée D =jmp Entrée 2	ProDOS  ges DHGR chargé en mages oite)  n DHGR -> HGR+HGR2 n HGR+HGR2 -> DHGI  HGR -> 2 HGR  HGR -> DHGR	70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103	CONV^2C  CONV^3 CONV^4	JSR JSR JSR RTS  LDA PHA LDA STA RTS  LDY JSR RTS  LDY LDY RTS  LDY RTS  LDA RTS	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3  (GBASL), Y NEWLINE, X (GBASL), Y NEWLINE, X  #40-1 CONV^2C  CONV^4  CBASL+1 #560 GBASL+1	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1
Sour Assemble 1 **** 2 * co 3 **** 4 5 * Ce 6 * st 7 * \$2 8 * gr 9 * st 0 * 11 * De 12 * co 13 * co 4 * 16 * Cr	cette rockées cockées	Dig M  CON LI	Mac, forma  **********  the convert  un fichie  'cn \$5FFF,  (parties g  HGR et HG.  d'entrée: 8000) pour 8003) pour  (12/86  /12/86  xxandre Av.  \$26 \$5E6 \$F411  *  CONV^0  *  #>\$2000  HPAG #0	it des ima r binaire en deux i auche 6 dr RZ.  conversio conversio rane  Entrée D =jmp Entrée 2 sauve ca	ProDOS  qes DHGR chargé en mages oite)  n DHGR -> HGR+HGR2 n HGR+HGR2 -> DHGH  HGR -> 2 HGR  HGR -> DHGR  rry phique	70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 97 98 99 100 101 102 103 104 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105	CONV^2C  CONV^3 CONV^4	JSR JSR JSR RTS JSR RTS LDA STA RTS LDY JSR RTS LDY STA RTS DEX RTS DEX DEY BPLL RTS DEY BPL RTS DEY BPL RTS DEY DEY BPL RTS DS	SWAP CONV^3 SWAP CONV^3  (GBASL), Y NEWLINE, X (GBASL), Y NEWLINE, X  #40-1 CONV^2C  CONV^4  CBASL+1 #560 GBASL+1	vide NEWLINE vers HGR2 HGR1 vide NEWLINE vers HGR1  échange NEWLINE et page HGR

#### Récapitulation 'DHGR'

Après avoir saisi ce code sous moniteur, vous le sauvegarderez par BSAVE DHGR. A\$8000,L\$C9

8030:80 DO DB 28 60 A0 27 A2

8018:00 20 11 F4 28 08 B0 08 8058:80 60 B1 26 48 BD 79 80 8020:20 35 80 20 4B 80 30 06 8060:91 26 68 9D 79 80 60 A0 8028:20 4B 80 20 35 80 EE 78 8068:27 20 5A 80 CA 88 10 F9 8070:60 A5 27 49 60 85 27 60 8038:4F 20 71 80 20 5A 80 CA 8078:A9 82 85 3D A9 D6 85 3E 8080:A9 83 85 3F A9 53 85 42

8000:18 90 01 38 08 A9 20 85 8040:20 71 80 20 5A 80 CA 88 8088:A9 98 85 43 A0 00 20 20 80 80 68:E6 A9 00 8D 78 80 AD 78 8048:10 EF 60 A2 4F 20 71 80 8090:FE A0 D6 84 3C A0 83 84 8010:80 C9 C0 B0 1E A2 00 A0 8050:20 67 80 20 71 80 20 67 8098:3D A0 D5 84 3E A0 8R 84 80A0:3F A0 D8 84 43 A0 00 84 80A8:42 20 2C FE A9 1C 8D 1A 80B0:81 A9 81 8D 1B 81 20 11 80B8:81 C9 DD F0 06 9D 00 00 80C0:E8 D0 F3 A2 00 20 11 81 80C8:8D

# De l'octet au nibble : Kyram Gildas Ménier

Ce nouvel utilitaire n'est pas d'un usage évident en première approche; garder le manuel du DOS 3.3 à portée de la main est une sage précaution. C'est dans un esprit d'utilisation pratique que le mode d'emploi qui suit est basé sur l'exemple.

Il vous permet de lire une disquette dont le formatage est fantaisiste, de savoir quel formatage a été utilisé, de protéger vos disquettes...

Pour lancer KYRAM, faire:

BRUN KYRAM

Un message du type:

L'AMPERSAND EST OPERATIONNEL

doit s'afficher.

# Présentation générale

Le DOS 3.3 ne permet pas d'utiliser à 100 % les disquettes, l'utilisateur n'ayant accès au support magnétique que dans les limites de ce que le DOS 3.3 autorise. Le catalogue DOIT être en piste \$11, par exemple. KYRAM se propose d'ajouter quelques commandes au Basic afin d'augmenter l'efficacité du SED (Système d'Exploitation de Disquettes), et de permettre à l'utilisateur d'ausculter en détail le contenu réel de la disquette.

Pour ajouter ces commandes, le programme exploite l'&. Quand l'interpréteur rencontre ce caractère, il fait un saut à l'adresse contenue en \$03F5, adresse de KYRAM, programme qui 'rendra la main' au Basic en fin de travail.

Chaque commande est un mot de cinq lettres précédé de &, et

éventuellement suivi d'une chaîne ou d'une variable alphanumérique (A\$ ou "TOTO" par exemple). Toutefois, si vous optez pour la solution variable alphanumérique, il est bon que l'ordre soit précédé d'une affectation de type A\$=A\$, ceci afin de préparer les routines Applesoft utilisées par le programme.

Note: il est utile d'essayer les commandes qui suivent au fur et à mesure de leur description.

## Commandes générales

Ces commandes donnent des renseignements concernant le fonctionnement de KYRAM, les paramètres internes du DOS... Il s'agit de &QUID!, &DIAGN, &COMMS et &LRWTS.

#### &QUID!

Si vous tapez cette commande, puis CALL-151 et 320.400, divers nombres hexadécimaux apparaîtront, nombres qui représentent les prologues et épilogues des champs adresse et données.

#### &DIAGN (DIAGNostique)

Normalement, le message :

\* KYRAM \* PAS D'ERREUR A LA DERNIERE COMMANDE

doit apparaître, vous indiquant que la dernière opération sur disquette a été menée à bien.

#### &COMMS (COMMandeS)

On demande par cet ordre la liste des commandes disponibles. Certaines commandes sont suivies de '\_' qui rappelle que des paramètres doivent suivre. Si vous les ommettiez, vous obtiendriez:

Oiimus Michiel

ERREUR D'OPERANDE

#### &LRWTS (Liste RWTS)

L'écran est effacé et apparaissent divers mots et nombres hexadécimaux dont nous verrons la signification plus loin.

#### Accès au disque

La disquette est divisée en 35 pistes (en principe...), chacune étant divisée en 16 secteurs.

#### &SECRE (SECtor REad)

Cet ordre permet de lire un secteur. Pour lire le secteur \$00 de la piste \$01, il faut taper :

&SECRE "0001"

Le secteur est alors lu et écrit en mémoire, de l'adresse \$2000 à l'adresse \$20FF. Pour en être sûr, &DIAGN doit indiquer que tout s'est bien passé.

&SECRE "OF11"

commande la lecture du premier secteur du catalogue.

#### &BUFAS

Suite logique de la commande précédente, affiche sur l'écran le secteur qui vient d'être lu (un décalage s'affiche au début de chaque ligne).

#### &SECWR (SECtor WRite)

Pour écrire un secteur commençant en \$2000, il faut taper :

&SECWR "0001"

s'il devait être écrit sur le secteur 0 de la piste 1 (Changez de disquette avant de tenter l'opération).

#### &INITD (INIT Disquette)

Cette commande formatera la disquette SANS y mettre de

catalogue ni de DOS.

### De l'octet au nibble

Avant écriture sur le disque, les octets composant le secteur sont d'abord codés en nibbles. Ils sont à la disquette ce que les octets sont à la mémoire. Un lecteur ne peut lire et écrire que des nibbles et comme il y a moins de 256 nibbles différents et valables, un secteur sur le disque occupe plus de 256 nibbles... De plus, comme les pistes sont circulaires (eh oui !), il faut bien que quelque chose indique au lecteur où commence le secteur qu'on veut lire.

Pour séparer ses secteurs, le DOS 3.3 utilise des blocs de nibbles (la plupart du temps des \$FF) un peu spéciaux, des nibbles synchronisés.

Pour en écrire un sur la disquette, le DOS utilise des routines dans lesquelles le temps d'exécution est primordial, et il ne sera pas écrit exactement comme les autres nibbles. Ainsi, les secteurs seront séparés.

Il faut maintenant que le lecteur trouve le secteur XX sur cette piste: le DOS 3.3 lit les premiers nibbles après les nibbles synchronisés et il recherche une série du type D5 AA 96 (ces nibbles sont réservés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver D5 dans un secteur codé en nibbles).

Cette série de trois nibbles constitue le prologue du champ adresse. Prologue parce qu'ils marquent le début d'une autre série qui indique, codés, le numéro de volume, le numéro de piste, le numéro de secteur et, enfin, un 'checksum' : tout ceci est le champ adresse. Le 'checksum' est une somme de contrôle qui permet à l'ordinateur d'être sûr que les différents numéros ont été bien lus. Si ce n'est pas le cas : I/O ERROR, après quelques autres tentatives bien entendus.

Huit nibbles après le prologue, on trouve DE AA EB, l'épilogue du champ adresse. Plus loin, on trouve D5 AA AD qui est le prologue du champ données : ici débute le secteur codé, celui lu par &SECRE "...." (ou presque). DE AA EB ferme la marche (c'est l'épilogue du champ de données). Après, on retrouve une série de nibbles synchronisés.

#### &RDTRK (ReaD TRacK)

Pour lire la piste 2 (par exemple) sans la décoder, taper :

&RDTRK "02"

puis:

CALL-151

puis:

2000.3F00 ('freiner' le listing par CTRL-S) et relire ce qui précède...

Pour que le DOS puisse lire un secteur, il faut que les valeurs des prologues, épilogues et autres 'checksum' correspondent parfaitement avec les valeurs D5 AA 96... sinon il n'y a pas de lecture possible. Certains programmes indiquent d'où vient l'erreur si erreur il y a (A: adresse, D: données). D'autres programmes essaient de recopier les secteurs même s'il manque un AA par exemple.

#### &MAXPI

La récupération de 4Ko supplémentaires sur la disquette (exemple classique) servira d'exemple. Taper:

&MAWPI "24"

puis:

&LRWTS

puis, avec une disquette vierge,

INIT HELLO.

Cette nouvelle disquette comporte \$24 pistes au lieu de \$23. Pour utiliser cette place disponible, il faut modifier la VTOC (table d'occupation du volume) ce qui indiquera au DOS les nouveaux secteurs accessibles (se reporter au manuel DOS pour l'organisation de la VTOC). Il faut pour ce faire, lire la VTOC :

&SECRE "0011"

puis:

CALL-151

puis:

20C0:FF FF 00 00 FF FF pour libérer la piste \$24, puis :

2030:12 01 00 00 24 pour dire au SED qu'il peut compter sur une piste de plus. Bien sûr, il convient de revenir au Basic par Ctrl-C puis d'écrire cette VTOC là où on l'a trouvée:

&SECWR "0011"

#### Idée

Puisque c'est un octet dans la VTOC qui indique la position du catalogue, pourquoi ne pas transférer ce dernier sur cette piste \$24 ? Comme la plupart des copieurs ne copient pas cette piste, un double de cette disquette ainsi customisée ne serait guère utilisable...

#### La méthode

- formater une disquette \$24 pistes;
- Îire la VTOC ;
- modifier la position du catalogue (octet 1 et 2 de la VTOC, l'octet 0 étant inutilisé, voir annexe C du manuel DOS);
- réécrire la VTOC ;
- lire le premier secteur du catalogue en secteur 0F, piste \$11 et le réécrire en Secteur \$0F, Piste \$24;
- idem pour tous les autres secteurs de la piste (de \$0E à \$01);
- ne pas oublier de protéger dans la VTOC la piste \$24 qui, utilisée par le catalogue, n'est plus disponible;

libérer la piste \$11, ancien catalogue.


Malgré cette dernière modification, le DOS s'interdira d'écrire à la place de l'ancien catalogue. Pour l'y forcer, taper:

&ASAUV

avant de formater la disquette. L'ordre inverse, pour éviter d'écrire sur la piste \$11 est :

&PSAUV.

(&LRWTS vous donne entre autre la valeur de SAU11: \$A9 = le



#### Le secteur sur la disquette

Apple ProDOS, bibles de l'Applemaniaque...

Les octets de synchronisation sont en fait constitués de 10 bits (1111111100). La méthode de synchronisation et le détail du codage du secteur (méthode 6/2) sont décrits en détail dans Beneath Apple DOS et Beneath

DOS peut écrire piste \$11; \$69 = il ne peut pas)

Retaper cette liste d'ordres à chaque manipulation de disquette est fastidieux. Faites-en un programme Basic qu'il suffira de RUNer...

#### Idée (bis)

Vous avez 'deleté' un fichier et vous souhaitez le récupérer : opération simple s'il n'est pas déjà écrasé par un autre fichier. Trouver d'abord le secteur du catalogue où se trouve votre programme : taper

&SECRE "0F11" &BUFAS &SECRE "0E11" &BUFAS

&SECRE "OD11" &BUFAS

jusqu'à apparition à l'écran du nom de votre programme, KYRAM par exemple.

Choisir l'offset le plus près du nom : \$00. Taper CALL - 151 puis :

2000.2020

réponse :

2000:00 00 FF 01 04 kk yy rr aa mm A0 A0 A0...10 (kk yy rr aa mm représentent les codes ASCII de KYRAM) À la fin des A0 (espaces) vous tomberez par exemple sur 10. FF indique que le fichier est effacé, 10 et 01 indiquent la piste et le secteur de début du fichier.

Remplacer FF par 10 et 10 par

A0 puis réécrire le secteur là où on l'a trouvé. Sauvegarder le fichier retrouvé sur une autre disquette ou bien le protéger dans la VTOC.

Pourquoi également ne pas modifier les messages d'erreur du DOS et, par exemple, remplacer l'entête du catalogue (Disk Voluime...) par CTRL-D suivi de INIT HELLO...

#### Prologue, Épilogue, Kyram, et protection

En tapant &COMMS, on constate que certains ordres restent inconnus.

EWAPRO permet de modifier le prologue champ adresse dans les routines d'écriture, par exemple EWAPRO "D5 AA 96": le DOS lira la piste jusqu'à découvrir ce prologue qui lui indique qu'un champ adresse suit.

&RAPRO (comme Read Adress PROlogue) fait de même dans les routines de lecture.

Quand le DOS lit un secteur, il cherche la valeur de RAPRO et quand il écrit, celle de WAPRO. Idem pour &RDPRO et &WDPRO qui se rapportent au champ données. Idem pour &RAEPI, &RDEPI, &WAEPI et &DEPI qui concernent

l'épilogue.

Note: il ne faut préciser que deux nibbles pour &RAEPI et RDEPI, le DOS ne tenant pas compte du troisième.

nibbles pour 256 octets + checksum)

Par exemple: &RAEPI "DEAA" (RAEPI comme Read Adress EPIlogue).

ESYNCR "FF", par exemple, permet de changer la valeur du nibble de synchronisation ce qui perturbera sensiblement la plupart des copieurs...

#### Un exemple

Créer une disquette pour étudier ces commandes, faire :

&WAPRO"D5BBCC" puis INIT HELLO.

Maintenant, une tentative de CATALOG conduit à un I/O ERROR car le DOS cherchait comme prologue d'adresse D5 AA 96 et il ne pouvait trouver que D5 BB CC.

Comment lire maintenant? En faisant &RAPRO "D5BBCC" pour qu'en lecture le DOS cherche le bon prologue.

Vous pouvez maintenant vous servir de cette disquette normalement, mais essayez de la copier...

Un problème subsiste : impossible de booter sur ce disque new look. En effet, la ROM C6 de l'Apple, solicitée

lors du Boot cherche obstinément D5 AA 96. Avant de lire cette disquette, il faut donc charger Kyram et modifier les paramètres.

On peut de la même manière changer prologue et épilogue. Une autre idée serait de protéger un programme parmi d'autres : sur une disquette normale, changer le prologue données de façon à avoir D5 XX YY (écriture) puis sauver votre programme par BSAVE OU SAVE. Faire alors NEW, &WDPRO"D5 AA DD", &NOPRO, SAVE RIEN, DELETE RIEN, &TSTPR.

&NOPRO demande au DOS d'ignorer XX et YY, SAVE et DELETE RIEN servent à réécrire le catalogue avec le prologue normal.

Un essai de LOAD ou BLOAD du programme conduit à un I/O ERROR. Pour le relire, un &NOPRO est de rigueur.

### Face à une disquette inconnue

La disquette refuse d'être lue: Kyram devrait vous tirer d'affaire. Lire une piste avec &RDTRK, regarder les valeurs de prologue et d'épilogue. Neutraliser le contrôle de checksum par &NOCHK. Entrer les valeurs de prologue et d'épilogue trouvées à l'aide de &RDTRK. Essayer un catalogue, ça marche, tant mieux. Sinon, il faut trouver le catalogue et une boucle en

Basic utilisant &SECRE et &BUFAS rendra service pour trouver un secteur qui, de près ou de loin, ressemble à une VTOC...

#### En conclusion

Benjamin Franklin disait qu'il fallait pouvoir scier avec une lime et limer avec une scie. Kyram n'a peut-être pas d'applications en menuiserie, mais il semble que ses possibilités soient très étendues, l'imagination en est toutefois une limite. Les remarques et suggestions pourront être transmises à l'auteur par l'intermédiaire de la revue.

#### Source T.KYRAM Assembleur BigMac

A	ssemb	ieui	BIG	JWac
1				
2	*		**	******
	*		*	
	*		*	KYRAM V2.1 *
- 5	*		*	*
	*		**	******
	*			
8	*			
	* G.MEI	NIER	(c) 86	STC
	*			100
11	* >PROCE	RAMME	DE MOD	IFICATION DES PARAMETRES INTERNES DU DOS
	· QUI I			
	*			
14	+ L'UT	LISA	TION DES	S MEMOIRES AUXILIAIRE (CARTE 80 COL)
				S ROUTINES RWIS.
				DES PARAMETRES INTERNES DU DOS
				ISKETTES FORMATTEES A VOLONTE
				PROGRAMME SUR CES DISKETTES
	*			ETC
20			003900	
21	*			
	*			
F-3/27		ROGRA	MME: -	COPIE DU BUFFER BASIC (EN \$200) DANS
	*		57777019	UN BUFFER EN \$300
	*		-	RECHERCHE DU MOT DANS UNE TABLE: LES
26				MOTS FONT 5 LETTRES. UNE ERREUR CONDUIT
27				A "*KYRAM* ERREUR DE SYNTAXE."
	*		0.27	SINON BRANCHEMENT DIRECTEMENT AU MOT
29				No. COMPT.
30				- ON UTILISE POUR LE PASSAGE DE
31				PARAMETRE, LES SP "DECODE. CONVERT"
725T.	*			PARAMETRE, DES SP DECODE. CONVERT
33				
34			120	TABLE DES SYMBOLES -
35				TABLE DES STABOLES -
77.	PASSE	FOII	506	SERT COMME OCTET DE PASSAGE
	SECONDE			CONTIENT LA POSITION DE * No.2
			\$08	POSITION DU BUFFER DE KYRAM
			\$11	CONTIENT LE TYPE DE LA VARIABLE
-0.5	VOC		\$18	SERT POUR LA RECHERCHE DU MOT
	COMPT		SCE	CONTIENT LE No. DU MOT TROUVE
			SIE	DIVERS
		EQU		; (VOUS AVEZ DIS VERT ?)
	ALL	EOU		:UTILISES PAR CERTAIN SP MONITEURS
	AIH	EQU	5.7.5	, VIIDIDED FAN GENININ OF MUNITEURS
		EQU		
	A2H	EOU		
33.	A4L	EQU	G100000	
		100000000000000000000000000000000000000		
	Wall	EQU	547	
50	CEROUE	DOLL	Anna	
			\$DB3A	SORTIE ECRAN DU TXT POINTE /Y& A
		EQU		CORPTE DODAY DE L'EU VIII
			\$FDDA	
34	MYSEEK	FOO	\$BE5A	ROUTINE DOS: POSITION DE LA TETE

55	140117		*****	anne ne umunen netun ter
	MOVE XFER	EOU	\$C3B0	: COPIE DE MEMOIRE PRINC-AUX :TRANSFERT D'EXECUTION PRINC-AUX
58	AFER	LUU	SCOBO	TRANSFERI D'EXECUTION FRINC-NON
59				
60				
61	*			
62	***********			
63		one	\$3FFA	ORIGINE
64		ORG	SSEEA	CRIGINE
200				
66	<u> </u>			
67				
68		700	DEBUT	PRESENTE+ VECTORISE &+RETOUR AUX
69			\$D43C	RETOUR AU BASIC (CMDLOOP)
70		Olde	20430	, RETOUR AU BASIC (CREDEOUT)
71				
100	KYKAMP	IDA	\$400	; SAUVEGARDE DES 2 1ER CARACTERES
				; DE L'ECRAN
73		STA	SAUV1 S401	; POUR AFFICHER 'KY'
75			SAUV2	ALCON WILLIAMS WI
76				;ON AFFICHE 'KY'
77			\$400	, ON AFFICHE RI
78			\$'Y'	
79				
80		SIA	\$401	
1000		TOD	CEMT THE	COPIE DU BUFFER \$200 EN BUFFIN
81		JSK	GETLINE	RECHERCHE DU MOT
82		USR	LOOPPRIN	RECHERCHE DO MOI
83		-		ON BENEFIT THE S CARLOWERE COLLY
84				ON REMET LES 2 CARACTERES ECRAN
8.5			\$400	The survey of th
86		LDA		; LA OU ON LES A TROUVE
87		STA	\$401	
88				
89	- ALEXANDE			TAN THEFT TAN IN DEDUM DE LE
	TEST			ON INITIALISE LE DEBUT DE LA
91		STA	\$1A	:LISTE DES COMMANDES
92		LDA	#/COMMANDE	: POUR SAUTER EN INDIRECT
93		STA	\$1B	;
94				
95		LDA	COMPT	No.DE COMMANDE
96		CMP	#40	;MAXI
97		BCS	NON	; PAS VALIDE: SN ERROR
98				
99		ASL		;A*2
100		CLC		
101		ADC	COMPT	;A*3
102		CLC		1
103		ADC	SIA	ON PREPARE LE SAUT / No.
104		70.7072	PASADJ	:SI > 255 ON AJUSTE LE TIR
105		INC		: ADRESSE HAUTE
	PASADJ	2000	1.00	,
107				
108				
109		JMP	(\$1A)	ON SAUTE A LA COMMANDE
110		00000	Military V	
	NON	JMP	ERROR	:SN ERROR
112				
446				

#### Les commandes de Kyram

- passage de paramètres

```
L lecture
E écriture
les exemples sont les valeurs normales des paramètres
    &COMMS
                  affiche la liste des commandes
    &LRWTS
                  affiche les paramètres modifiables du DOS
L
    &CHKSU
                  provoque le contrôle du checksum en lecture (CHKSUM = 01)
L
    &NOCHK
                  rend inopérant ce test (CHKSUM = 00)
L
    &TSTPR
                  provoque le test des 2 derniers nibbles du prologue DATA lecture
L
    &NOPRO
                  ne teste que le premier nibble du prologue DATA lecture
E - &WAPRO
                  modifie le prologue adresse écriture : &WAPRO "D5AA96"
  - &WDPRO
                  modifie prologue DATA écriture : &WDPRO "D5AAAD"
E - &WAEPI
                  modifie épilogue adresse écriture : &WAEPI "DEAAEB"
E - &WDEPI
                  modifie épilogue DATA écriture : &WDEPI "DEAAEB"
L - &RAPRO
                  modifie le prologue adresse lecture : &RAPRO "D5AA96"
L - &RDPRO
                  modifie le prologue DATA lecture : &RDPRO "D5AAAD"
L - &RAEPI
                  modifie le prologue adresse lecture : &RAEPI "DEAA"
  - &RDEPI
                  modifie le prologue DATA lecture : &RDEPI "DEAA"
  - &SYNCR
                  modifie le nibble synchro formatage : &SYNCR "FF"
E - &MAXPI
                  nb maxi de pistes formatées : &MAXPI "23"
E - &MAXSE
                  nb maxi de secteurs formatées : &MAXSE "0F"
                  position de VTOC: &VTSET "1100" ("ppss")
LE- &VTSET
E
    &ASAUV
                  permet l'écriture sur la piste $11 SAUII vaut A9
    &PSAUV
                  l'empêche SAUII vaut 69
    &OUID!
                  en $320 : prologues, épilogues, sync, VTOC
L - &RDTRK
                  lit la piste de $2000 à $3F00 : &RDTRK "01"
    &RESET.
                  Ctrl-Reset = Boot
    ENRESE
                  Ctrl-Reset ≠ Boot
L - &SECRE
                  lit un secteur &SECRE "0001" ("sspp") résultat en $2000
                  écrit un secteur &SECWR "0001" ("sspp") écriture de $2000
E - &SECWR
                  formate le disque sans DOS ni VTOC ni catalogue
    &INITD
    &BUFAS
                  affiche $FF caractères en format TEXT à partir de $2000 (avec offset)
    &DIAGN
                  dernière erreur sur Kyram. Code d'erreur en $300
    &KYRAM
                  est branché
  - &AMOVE
                  transfert de xxxx à yyyy vers zzzz en mémoire auxiliaire:
                  &AMOVE "xxxxyyyyzzzz"
  - &PMOVE
                  transfert de xxxx à yyyy vers zzzz en mémoire principale :
                  &PMOVE "xxxxyyyyzzzz"
    &AEXEC.
                  transfert d'exécution vers mémoire auxiliaire
    &PEXEC
                  transfert d'exécution vers mémoire principale
    &RETPR
                  laisse en $320 adresse de retour vers mémoire principale
    &RETAU.
                  laisse en $320 adresse de retour vers mémoire auxiliaire
                                                                               DA PROLOG (
113
                                                         JMP MOTH
                                                                     : WDPRO:
                                                123
                                                                     ; WAEPI:
                                                                               AD EPILOG
114
                                                124
                                                         JMP MOTI
                                                                               DA EPILOG (
                                                         JMP MOTJ
                                                                     ; WDEPI:
115
                                                125
                                                                               AD PROLOG (LECTU)
116 COMMANDE JMP MOTA
                    COMMS:LISTE DES COMMANDES
                                                126
                                                            MOTK
                                                                     : RAPRO:
                                                                               DA PROLOG
117
         JMP MOTB
                    ; LRWTS: LISTE DES PARAMETRES
                                                         JMP MOTL
                                                                     ; RDPRO:
                                                127
                    ; CHKSU: TESTE LE CHEKSUM ADRESSE
                                                                     : RAEPI:
                                                                               AD EPILOG
         JMP MOTO
                                                         JMP
                                                            MOTM
118
                                                128
                    : NOCHK: N'EN TIENT PAS COMPTE
                                                                     : RDEPI:
                                                                               DA EPILOG
119
         JMP
            MOTO
                                                129
                                                         JMP
                                                             MOTN
```

SYNCR: MODIFIE NIBBLE SYNCHRO

: MAXPI: AU FORMATAGE: NB PISTES

NB SECTEURS

JMP MOTO

JMP MOTP

JMP

131

132

JMP MOTE

JMP MOTE

MOTG

; TSTPR: TESTE LE PROLOG DATA

: NOPRO: NE TESTE OUE LE 1ER (D5)

: WAPRO: MODIFIE AD PROLOG (ECRIT)

3	JMP	MOTR		229		PRBYTE	
		MOTS		230 231		\$BC84 PRBYTE	
		MOTU	;PSAUV:L'EMPECHE ;QUID!:LAISSE EN \$320 HEAD+VTOC	232		FINC	
,		MOTV	; RDTRK: LIRE EN \$2000 LA PISTE N	233		\$BCAE	
3		MOTW	; RESET: VECTORISE VERS BOOT	234		PRBYTE	
)	JMP	MOTX		235		\$BCB3	
)		MOTY	;SECRE:LIRE UN SECTEUR (*"S.T.") ;SECWR:ECRIRE	236 237		PRBYTE \$BCB8	
		MOTB1	;SECWR:ECRIRE ' ' ;INITD:INIT SANS DOS SANS CATALOG	238		PRBYTE	
3		MOTZ MOTA1	;BUFAS:AFFICHE \$2000 EN FORMAT TXT	239			
		MOTC1	; DIAGN: AFFI. ERR/SECRE&SECWR&INITD	240	JSR	CHD	
		KYRAM	; KYRAM: VECTORISE L'AMPERSAND	241		\$8853	
5		AMOV	;SP DU IIe TRANSFERT DE MEV -> AUX			PRBYTE	
7		PMOV	;SP DU IIe TRANSFERT DE MEV -> PRI			\$B858 PRBYTE	
	JMP JMP	- America Co.	;SP DU IIe TRANSFERT EXEC -> AUX ;SP DU IIe TRANSFERT EXEC -> PRIN	245		\$B850	
		RETP	;LAISSE EN \$320 BILLET DE RET PRIN	246	JSR	PRBYTE	
		RETA	; LAISSE EN \$320 BILLET DE RET AUXI	247	2823	22722	
				248		FINC \$B89E	
*				249 250		PRBYTE	
I IOB TRK	HEX	01600100	;-> No DE PISTE	251		\$B8A3	
STR	HEX		;-> No DE SECTEUR	252	JSR	PRBYTE	
7		C240	;-> TABLE CARACTERISTIQUES UNITEE	253		\$B8A8	
}		0020	;BUFFER D'ENVOIS	254	JSR	PRBYTE	
		0000		255 256			
COM	HEX		COMMANDE (00,01,02,04)	257	LDA	<b>#CHKSUM</b>	; "CHEKSUM: "
ERR		006001	CONTIENT ERR SI INDIC P A 1	258		#/CHKSUM	
CARU		000001 0001EFD8	: TABLE DES CARACTERISTIQUES	259	JSR	STROUT	
*				260		\$B92E	
MOTA	JSR	\$FC58	, HOME	261		#01 #\$13	; SI L'OCT CHERCHE A 13 (BNE L+13)
5		#KY	AFFICHE TITRE *KYRAM*	262	BEO	100	ON ECRIT "OUI"
7		#/KY	4	263 264	1000	100	SINON "NON"
9	JSR	STROUT	*	265 OUT		PRBYTE	; AFFICHE A EN HEXAA
				266			
i	LDA	#CMD	AFFICHE L'ECRAN COMMANDES	267	59636	C PRODUCTION	
2	LDY	#/CMD	7	268		#ADRTST	:IDEM AVEC TEST DE L'EPILOG DATA
3	J5R	STROUT	*	269 270		#/ADRTST STROUT	
				271	034	SIROOI	
	7.04	# CMD 1	2	272	LDX	\$B8F3	
7		#CMD1 #/CMD1	<i>'</i>	273	LDA	#01	
3		STROUT	\$100 miles	274		#\$F2	
9				275		OUAIS	
0		#CMD2	7	276		₽00 PRBYTE	PRT A
1		#/CMD2		277 OUAIS 278	OSK	FRBIID	74.04.0
2	JSR	STROUT	1	279	LDA	#SAUVE	ON AFFICHE OCTET SAUVECARDE DE L
4	RTS		; RETOUR PRG D'APPEL	280	LDY	#/SAUVE	
5 MOTB		\$FC58	; HOME	281		STROUT	; 69=>PROTEGE A9=>NON PROTEGE
6		#KY	;AFFICHE *KYRAM*	282		\$8292	
7		#/KY		283 284	JSK	PRBYTE	
8	JSR	STROUT		285	LDA	#SYNC	ON AFFICHE LE NIBBLE DE SYNCHRO
9				286	LDY	*/SYNC	
2	7.72	AADDDAD	AFFICHE "READ SYS"	287	JSR	STROUT	
2		*/ADREAD	AMITAID TONG STOTE	288	LDA	\$BC60	
3		STROUT		289	JSR	PRBYTE	
4				290		AND TORRE	ON ADDICUS IN MENT OF PICTOR
5				291 292		*NBPISTES	ON AFFICHE LE NB MAXI DE PISTES
6		\$8955	ON VA CHERCHER READ ADD PROLOG	293		STROUT	
7 R		PRBYTE \$B95F	; ON L'AFFICHE ;	294		\$BEFE	
8 9		PRBYTE		295		PRBYTE	
o .		\$B96A	<b>₹</b>	296		*NBSECT	ON ECRIT LE NB MAXI DE SECTEURS
1	JSR	PRBYTE	1	297			EN CE QUI CONCERNE FORMAT.
2		FINC	ON AFFICHE "FIN DE CHAMP:"	298		STROUT \$BF2A	
3		\$8991	ET ON AFFICHE	300		PRBYTE	
		PRBYTE \$B99B	;LE READ ADD EPILOG	301			
4	LIDES	PRBYTE		302	LDA	#VTOC	VOILA LA POSITION DE VTOC
5	JSR		ON AFFICHE "CHAMP DONNEES:"	303		*/VTOC	
	JSR JSR	CHD	ET ON L'AFFICHE	304 305		STROUT	
5 6	JSR	\$B8E7	PDI ON DIMETIONS		LUM	\$AC01 PRBYTE	
5 6 7 8 9	JSR LDA JSR	\$B8E7 PRBYTE	The second second		.75R		
5 6 7 8 9	JSR LDA JSR LDA	\$B8E7 PRBYTE \$B8F1	The state of the s	306			
5 6 7 8 9 0	JSR LDA JSR LDA JSR	\$B8E7 PRBYTE \$B8F1 PRBYTE			LDA	#SECTEUR #/SECTEUR	
5 6 7 8 9 0 1	JSR LDA JSR LDA JSR LDA	\$B8E7 PRBYTE \$B8F1 PRBYTE \$B8FC		306 307 308 309	LDA LDY JSR	#SECTEUR #/SECTEUR STROUT	
5 6 7 8 9 0	JSR LDA JSR LDA JSR LDA	\$B8E7 PRBYTE \$B8F1 PRBYTE		306 307 308 309 310	LDA LDY JSR LDA	#SECTEUR  #/SECTEUR  STROUT  \$BOOD	
5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 2 3 4	JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR	\$B8E7 PRBYTE \$B8F1 PRBYTE \$B8FC	:MEME CHOSE POUR "FIN DE CHAMP:"	306 307 308 309 310 311	LDA LDY JSR LDA JSR	#SECTEUR  #/SECTEUR  STROUT  \$BOOD  PRBYTE	ON APPTICUP TIAND BY A DEADLE SECTION
5 6 7 8 8 9 9 0 0 1 1 2 3 3 4 5 5 6	JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR	\$B8E7 PRBYTE \$B8F1 PRBYTE \$B8FC PRBYTE FINC \$B935		306 307 308 309 310 311 312	LDA LDY JSR LDA JSR LDA	#SECTEUR  #/SECTEUR  STROUT  \$BOOD  PRBYTE  #TRKC	ON AFFICHE L'ADD DU + RECENT PRO
5 6 7 8 8 9 9 0 1 1 2 3 4 4 5 5 7	JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR	\$B8E7 PRBYTE \$B8F1 PRBYTE \$B8FC PRBYTE FINC \$B935 PRBYTE		306 307 308 309 310 311	LDA LDY JSR LDA JSR LDA LDA	#SECTEUR  #/SECTEUR  STROUT  \$BOOD  PRBYTE	ON AFFICHE L'ADD DU + RECENT PRO
5 6 7 8 9 9 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8	JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA LDA	\$B8E7 PRBYTE \$B8F1 PRBYTE \$B8FC PRBYTE FINC \$B935 PRBYTE \$B93F		306 307 308 309 310 311 312 313	LDA LDY JSR LDA JSR LDA LDY JSR	#SECTEUR  #/SECTEUR  STROUT  \$B00D  PRBYTE  #TRKC  #/TRKC	ON AFFICHE L'ADD DU + RECENT PRO
5 6 7 8 8 9 0 0 1 2 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9	JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA LDA	\$B8E7 PRBYTE \$B8F1 PRBYTE \$B8FC PRBYTE FINC \$B935 PRBYTE		306 307 308 309 310 311 312 313 314	LDA JSR LDA JSR LDA LDY JSR LDA	#SECTEUR  #/SECTEUR  STROUT  \$B00D  PRBYTE  #TRKC  #/TRKC  STROUT	;ON AFFICHE L'ADD DU + RECENT PRO
5 6 7 8 9 9 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8	JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR	\$B8E7 PRBYTE \$B8F1 PRBYTE \$B8FC PRBYTE FINC \$B935 PRBYTE \$B93P PRBYTE		306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317	LDA JSR LDA JSR LDA LDY JSR LDA JSR LDA	#SECTEUR #/SECTEUR STROUT \$B00D PRBYTE #TRKC #/TRKC STROUT \$AA73 PRBYTE \$AA72	ON AFFICHE L'ADD DU + RECENT PRO
5 6 7 7 8 9 9 0 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA LDA	\$B8E7 PRBYTE \$B8F1 PRBYTE \$B8FC PRBYTE FINC \$A935 PRBYTE \$B93F PRBYTE \$ADWRITE	:MEME CHOSE POUR "FIN DE CHAMP:"	306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318	LDA LDY JSR LDA JSR LDA LDY JSR LDA JSR LDA JSR	*SECTEUR */SECTEUR STROUT \$B00D PRBYTE *TRKC */TRKC STROUT \$AA73 PRBYTE \$AA72 PRBYTE	ON AFFICHE L'ADD DU + RECENT PRO
5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 0 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 0 0 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 3	JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA LDA LDA LDA LDY	\$B8E7 PRBYTE \$B8F1 PRBYTE \$B8FC PRBYTE FINC \$A935 PRBYTE \$B93F PRBYTE \$ADWRITE	:MEME CHOSE POUR "FIN DE CHAMP:"  ;ON REFAIT TOUT CA AVEC	306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319	LDA LDY JSR LDA JSR LDA LDY JSR LDA JSR LDA JSR LDA	*SECTEUR */SECTEUR STROUT \$B00D PRBYTE *TRKC */TRKC \$TROUT \$AA73 PRBYTE \$AA72 PRBYTE \$AA72 PRBYTE \$LD	
5 6 7 7 8 9 9 0 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 9 0 1 1 1 1 8 7 7 8 8 9 9 0 1 1 1 8 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA LDA LDA LDA LDY	\$B8E7 PRBYTE \$B8F1 PRBYTE \$B8FC PRBYTE  FINC \$B935 PRRYTE \$B93F PRBYTE \$ADWRITE	:MEME CHOSE POUR "FIN DE CHAMP:"  ;ON REFAIT TOUT CA AVEC	306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320	LDA LDY JSR LDA JSR LDA LDY JSR LDA JSR LDA JSR LDA LDA LDA LDA LDA	*SECTEUR */SECTEUR STROUT \$B00D PRBYTE *TRKC */TRKC \$TROUT \$AA73 PRBYTE \$AA72 PRBYTE \$LD */LD	ON AFFICHE L'ADD DU + RECENT PRO ET SA LONGUEUR.
5 6 7 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 0 0 1 1 2 7 7 8 8 9 9 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1	JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR	\$B8E7 PRBYTE \$B8F1 PRBYTE \$B8FC PRBYTE \$\$100 \$\$1	:MEME CHOSE POUR "FIN DE CHAMP:"  ;ON REFAIT TOUT CA AVEC	306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319	LDA LDY JSR LDA JSR LDA LDY JSR LDA JSR LDA JSR LDA LDY JSR	*SECTEUR */SECTEUR STROUT \$B00D PRBYTE *TRKC */TRKC \$TROUT \$AA73 PRBYTE \$AA72 PRBYTE \$AA72 PRBYTE \$LD	
5 6 7 7 8 9 9 0 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 9 0 1 1 1 1 8 7 7 8 8 9 9 0 1 1 1 8 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA JSR LDA LDY JSR	\$B8E7 PRBYTE \$B8F1 PRBYTE \$B8FC PRBYTE  FINC \$B935 PRRYTE \$B93F PRBYTE \$ADWRITE	:MEME CHOSE POUR "FIN DE CHAMP:"  ;ON REFAIT TOUT CA AVEC	306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321	LDA LDY JSR LDA JSR LDA LDY JSR LDA LDY JSR LDA JSR LDA JSR LDA LDY JSR	*SECTEUR */SECTEUR */SECTEUR STROUT \$B00D PRBYTE *TRKC */TRKC STROUT \$AA73 PRBYTE \$AA72 PRBYTE *LD */LD \$TROUT	ON AFFICHE L'ADD DU + RECENT PRE

325		PRRYTE		421		STA	\$B955	
326 327	LDA	#CTRK #/CTRK	; TRACK COURANT POUR KYRAM	422		JSR		
328	JSR			423		STA JSR	\$B95F CONVERT	
329	LDA	TRK		425		STA		
330		PRBYTE		426		JSR		
331 332	LDA	*DTRK	/ET AUSI POUR LE DOS.	427		RTS		
333	JSR			429	MOTL	LDA	#\$0C	RDPRO
334	LDA	\$3E7	FAS MARRANT A TROUVER: 3E7-3E8	430			SECONDE	THERE
335	STA		, CONTIENT UNE ADRESSE QUI	431			SAUVEG	
336 337	LDA STA	\$3E8 \$07	,MEME L'ADRESSE DU DEBUT DE 10B ?	432			DECODE	
338	LDY		7	433			CONVERT \$B8E7	
339	LDA	(\$06),Y		435		JSR		
340	STA	\$1A		436			\$BBF1	
342	INY LDA	(\$06),Y		437		JSR		
343		\$1B		438		STA JSR		
344	LDY	#504	TRK C'EST LE 41EME DE 10B	440		RTS		
345	LDA	(\$1A), Y		441	MOTM			
346 347	TCD	PRBYTE		442		LDA		; RAEPI
348		*DOTTED	ON TRACE UNE LIGNE.	444		STA	SECONDE SAUVEG	
349		#/DOTTED		445			DECODE	
350	JSR	STROUT		446			CONVERT	
351 352	DEC			447		STA		
352 353 MOTC	RTS LDA	#\$13	; OBLIGE LE DOS A TESTER CHEKSUM	448 449		JSR		
354		\$B92E	The state of the s	450		STA		
355	RTS	200		451		RTS		
356 MOTD 357		#\$00 CD02F	; PERMET LES ERREURS SUR CHKSUM		MOTN			
358	STA	\$B92E		453		LDA		; RDEPI
359 MOTE	TO THE SECOND	1\$F2	; PAS D'ERR SUR LE PROLOG DATA	454 455		STA JSR		
360		\$B8F3	A CONTRACTOR CONTRACTO	456		JSR		
361 362	LDA	#\$E7		457		JSR		
363	STA	\$B8FE		458		STA		
364 MOTE	LDA	#500	:LES ERR PASSENT A TRAVERS	459 460		JSR STA		
365	STA	\$B8F3		461		JSR		
366	STA	\$B8FE		162		RTS		
367 368 MOTG	RTS LDA	#\$0C	ON VEUT 3 OCTETS EN ENTREE		MOTO			
369	STA	SECONDE	;5(1ER")+6(3*2)+1=\$0C	464		LDA		; IDEM AVEC 1 OCTET POUR SYNCR
370	JSR	SAUVEG	SAUVE \$88 \$89 EN VUE D'UN RET BAS	466		JSR		, SYNCR
371	JSR	DECODE	:INITIALISE: "DEAA95"? OU A\$?	467		JSR		
372 373	JSR	CONVERT	; LE 1ER TROUVE EST PLACE DS A	468			CONVERT	
374	STA	\$BC7A CONVERT	;ON STOCKE ;LE 2ND EST PLACE DANS A	469		STA		
375	STA	\$BC7F	/ETC	471		STA JSR		
376	JSR	CONVERT		472		RTS		
377	STA	\$BC84			MOTE			
378 379	JSR RTS	RESTORE		474			#\$08	; MAXPI
380 MOTH		#\$0C	CF MOTG	475 476			SECONDE SAUVEG	
381	STA	SECUNDE		477			DECODE	
382	JSR	SAUVEG		478			CONVERT	
383		DECODE		479 480		STA	\$BEFE BECTORE	
385		CONVERT \$B853		481		RTS	RESTORE	
386		CONVERT			MOTO	1115		
387		\$B858		483		LDA	#508	
388		CONVERT		484			SECONDE	; MAXSE
389 390		\$B85D RESTORE		485			SAUVEG	
391	RTS	- TONE		485		JSR	CONVERT	
392 MOTI	LDA	.soc	CF MOTO	488		STA	\$BF2A	
393		SECONDE		489		JSR	RESTORE	
394 395		SAUVEG DECODE		490	MOTR	RTS		
396	JSR			192	MOIN	LDA	#\$OA	VTOCSET
397		SBCAE		193			SECONDE	್ಯಾಯ್ ಕ ನಡೆಗಳು
398	JSR	CONVERT		494		JER	SAUVEG	
399 400	STA	\$BCB3 CONVERT		495			DECODE	
401		\$BCB8		496			\$AC01	PISTE
402	JSR	RESTORE		498			CONVERT	SERVIN PERMIT
103	RTS	TEST		499		STA	\$B00D	; SECTEUR
104 MOTJ 105		#\$OC	CF MOTG	500			RESTORE	
106		SECONDE SAUVEG		501	MOTS	RTS		
107		DECODE		503	1013	LDA	#\$A9	ON MODIFIE LE DOS (PISTE 11)
108	JSR	CONVERT		504			\$B2 92	;ANTI
109		\$B89E		505	2000	RTS		; TESTDOS
410 411		CONVERT \$B8A3		506	MOTT		1000	- DEMAND
112		CONVERT		507 508			#\$69 \$B292	;RETABL ;TEST
113		\$B8A8		509		RTS	702 72	
114		RESTORE		510	MOTU	24500		
115 116 WITH	RTS	4000	PARTIE	511		225407	220103	
416 MOTK	LDA	#\$0C SECONDE	; RAPRO	512 513			\$BC7A	QUID! TRANSFERT D'OCTETS -> \$320
417							\$320	ON TROUVE LES PROLOGUES EPILOGUES
418		SAUVEG		514		LUA	\$BC7F	DE READ ET WRITE + SYNCE ET VTCC
	JSR JSR	SAUVEG DECODE CONVERT		514 515 516			\$321	;DE READ ET WRITE + SYNCR ET VTOC ;PISTE EN TETE

517 518		\$322 \$BCAE		613 614		STA	\$9E37	
519	STA			615				
520		\$BCB3			MOTX			
521		\$324		617			\$\$38	; NORESET
522 523		\$BCB8 \$325		618			\$3F4 #\$A5	
524	Sin	9323		620			\$9E37	; PAS DE BOOT SI RESET
525	LDA	\$B853		621		RTS		
526		\$326		622				
527		\$B858			MOTY		4001	COMMINE DOWN DELE
528 529		\$327 \$B85D		624 625			#\$01 COM	COMMANDE POUR READ
530		\$328		626			RWTS	ON UTILISE RWTS
531		\$B89E		627		JSR	RESTORE	
532		\$329		628		RTS	223	4
533		\$B8A3		629	RWTS		#\$OA	;2 PARAMETRES ;MAIS *PISTE EN TETE*
534 535		\$32A \$B8A8		631			SECONDE SAUVEG	;MAIS "PISIE EN TEIE"
536		\$32B		632			DECODE	
537				633		JSR	CONVERT	
538				634		-		TO THE REAL PROPERTY.
539 540				635	PIST		STR	; LE 1ER C'EST SECTEUR
541	T.D.A	\$8955		637	F151		TRK	; LE 2ND TRACK
542		\$32C		638		70000		of their contractions
543	LDA			639		LDA	#\$00	
544		\$32D		640		STA	ERR	; COMME CA SI ERR<>00 Y A ERREUR
45		\$B96A		641				
46		\$32E \$B991		642 643	GO	I.D.A	1/IOB	
48		\$32F		644	110		#IOB	/ RWTS
49		\$B99B		645			\$309	ON SAUTE AUX VRAIS RWTS.
550		\$330		646		RTS		
51				647		CONTRACT		
552		\$B8E7			MOTZ		1504 COM	FORMATTACE CAME DOG CAME
553		\$331 \$B8F1		649 650		JMP	COM	FORMATTAGE SANS DOS SANS CATALOG
555		\$332		651		011	00	
556		\$B8FC			MOTAI	NOP	; BUFAS: BU	UFFER \$2000 DE IOB EN ASCII
57	STA	\$333		653			#\$00	
58		\$B935		654			\$1A	
59		\$334		655			#\$20	ADDECCE DE DEDARE
60		\$B93F \$335		656 657			\$1B #\$00	; ADRESSE DE DEPART ; PASSE
62	SIM	\$333		658			PASSE	72,000
63	LDA	\$B83E		659				
64	STA	\$336	; SYNC	660	JP		PASSE	
65	rearc	20322	7.771.22	661			PRBYTE	
66		\$AC01	; VTPI	662 663			\$"-" \$FDF0	;AFFICHE A
67 68		\$337 \$B00D		664			<b>1</b> 00	ARTICAL A
69		\$338	;VTSEC		LOOP1		(\$1A),Y	
70	RTS			666		JSR	\$FDF0	
71				667		INY	Output	White contact is an including the contact and a second of
72				668			#32 LOOP1	ON FAIT 32 CARACTERES
73 MOTV 74	T.D.A	#\$08	:READ TRK : 1 PARAMETRE	669 670			SFC62	/ CR
75		SECONDE		671			132	20
76	JSR	SAUVEC		672		CLC		
77				673		ADC	(F) (F) (F)	
78	JSR	DECODE		674		STA		
79				675			PASSE	
80 81	STA	#\$00	ON MET LE DISK EN MARCHE	677		CMP BNE	#\$00 JP	; POUR 255 CARACTERES ; LIGNE SUIVANTE
82		PIST	, on Mel De Disk by Marche	678		DILL	01	, BIGNE SULVANIE
83	0011			679		JSR	SFC62	; CR
84	LDA		;1)L'ENVOYER EN PISTE N	680				
85	JSR	MYSEEK	;C'EST FAIT.	681		RTS		
86 87	TDA	#500	· 2) MAINTENANT ON UX 1700 NIDDIES	682 683				
87 88		#\$00 IM+1	;2) MAINTENANT ON VA LIRE NIBBLES ;ET LES STOCKER DE \$2000 A \$3FFF.		MOTB1			
89		#\$20	, and olosing on Arong u Asili.	685	err e Mel	LDA	1502	ON ECRIS LE BUFFER
90	STA	IM+2		686		STA	COM	and decident and the property of the Control of the
91	LDY	#\$00	; IM+1 CONTIENT ADRESSE STOCKAGE	687			RWTS	50000 CE2
92	* ***	4000	AND CLOTHIC	688			RESTORE	;WRITE
93 94		\$\$60 \$C08E,X	;NB SLOT*16 ;STROBE LECTURE	689 690		RTS		
95 TRKR		\$C08C,X	;LIS NIIBLE		MOTC1	LDA	ERR	;ON REGARDE SI ERR<>0
96		TRKR	:TANT QU'IL N'EST PAS BON	692	anicological (C		\$300	; AU PASSAGE ON LA LAISSE EN \$300
97 IM		\$2000	:STOCKE	693			#500	
98		IM+1	ON BALADE LE POINTEUR	694			ERREUR	SI OUI ON L'AFFICHE
99 00		TRKR IM+2		695 696			#NONP	;SI NON
01		TM+2		697			STROUT	
02	CMP	#\$3F	ON STOPPE EN \$3F00	698		RTS		
03	BNE	TRKR			ERREUR		#\$10	
04	***	50000 11	ON ADDROCK MAKE I BASE	700		BNE	VOLUME	
05 06		\$C088,X RESTORE	ON ARRETTE TOUT ! DISK:STOP! ON RECUP. TXTPTR	701		LDA	#WP #/WP	
07	Jan	- LUCIONE	, never - sale to	702			STROUT	
08	RTS		/FINI.	704		RTS	550000	
09 MOTW					VOLUME	CMP	+\$20	
10		#\$00	ON VECTORISE RESET EN RAM	706			BIZA	
11	STA	\$3F4		707			#VOL	
12		#SFF	ET DS LE DOS SUR BOOT	708			#/VOL	

09 10 BIZA	JSR CMP	STROUT #\$40		80		STA	\$3EE	
11		RTWA		80		CLC		
12 13		*BIZ		80		JSR RTS		
14		STROUT		810				
5 6 RTWA	RTS				RETP		#\$00	;TRANSFERT EN \$320 PEXE
7	BNE	#\$80 CAALORS		81. 81.	TRANS1		PEXE, X \$320, X	
8		#RTW		81		INX		
9		#/RTW STROUT		813			#\$20	
1	RTS	3111001		81 81		RTS	TRANS1	
2 CAALORS		<b>#</b> CA		818				
3 4		#/CA STROUT			RETA TRANS2		#\$00 AEXE,X	TRANSFERT EN \$320 AEXE
5	RTS	17.7515.75		821			\$320,X	
5 7 KYRAM		AVVDIUM	au 1557 - 1557 - 1557 - 1557 - 1557 - 1557 - 1557 - 1557 - 1557 - 1557 - 1557 - 1557 - 1557 - 1557 - 1557 - 15	822		INX		
8 NIVAL	LDA STA	\$KYRAMP \$3F6	ON AFFICHE "KYRAM OK"  OF ON VECTORISE VERS LE DEBUT	823 824			#\$20 TRANS2	
9		#/KYRAMP		825		RTS	1.011.02	
D L	STA	\$3F7		826	*			
2	LDA	#KYM		828				
3		#/KYM						T D'ALLER CHERCHER DANS A
4 5	RTS	STROUT			* DES VA * BASIC			'ER (EX "D5AA") OU EN MEV
5				832		(DA A	147.	
7 AMOV		\$C007	ON VA UTILISER \$C100 MEM		SAUVEG	LDA		ON SAUVEGARDE LES POINTEUR
9		#\$12 SECONDE	; 6 PARAMETRES	834 835		STA	SIA SB9	;DU BASIC (TXTPTR)
)	JSR	SAUVEG		836		STA	SIR	
	JSR	DECODE		837		RTS	***	Ţ.
1	JSR	CONVERT		838	RESTORE	LDA	\$1A \$B8	ON LES REMET OU ILS ETAIENT
!	STA	A1H	:PTFORT	840		LDA	\$1B	
5		CONVERT All	DTPAIDID .ADD	841		STA	\$89	
	SIA	MID	:PTFAIBLE :ADD	842 843		RTS		
!	JSR	CONVERT		844	DECODE		BUFFIN	; POSITION DES POINTEURS SUR OCTES
1	STA JSR	A2H CONVERT	(FIN (PTFORT)	845		CLC	4005	,QU'IL FAUT (PARAMETRES)
	STA	A2L	; (PTFAIBLE)	946 847			#\$05 BUFFIN+1	ON SE POSITIONNE APRES LE MOT
			Mindaucosarasi	848		STA	\$B8	
	JSR	CONVERT A4H		849		STY	\$B9	
	JSR	CONVERT		850 851		LDY	#\$05	
	STA	A4L		852		LUA	(BUFFIN),Y	;ON A UNE 1ER " ?
	SEC	MEV PRIN	CIPALE VERS AUXI	853 854			#\$22 VARIABLE	. NON CA DOLT FTDE DU VE
			TOTAL TOTAL	855			VARIABLE SECONDE	; NON, CA DOIT ETRE DU X\$ ;N PARAMETRES PLUS LOIN
ļ.	JSR	MOVE		856		LDA	(BUFFIN),Y	
	JSR	RESTORE		857 858		CMP BNE	#\$22 OPERROR	;ON A UNE 2ND " ? ;NON:ERREUR OPERANDE
	RTS			859		INC	\$B8	C'EST BON, ON SE PREPARE A DECODE
PMOV		\$C007 #\$12	; MEME TRAFFIC QUE PRECED.	860		RTS		
		SECONDE		861 862	OPERROR	JSR	\$FBE4	; BEEP
		SAUVEG		863	200000000000000000000000000000000000000	LDA	#OPERRORM	; *KYRAM* ERREUR OPERANDE
	JSR	DECODE		864			#/OPERRORM	
	JSR	CONVERT		865 866			STROUT \$D43C	;BASIC
	STA			867				
	JSR STA	CONVERT All		868 869	VARIABLE	JSR	CHRGET	CHERCHE VARIABLE POINTEE PAR (\$B8
	ATA	410		870		LDY	#\$01	
	JSR			971		LDA	(\$83),Y	ON PREND SON ADRESSE
	STA	A2H CONVERT		872 873		STA	\$D8	
	STA			874			(\$83),Y	
				875		STA		
	JSR STA			876 877		LDA	VALTYP	ST JAMATS CIPCY DAR TOWN COLOR
		CONVERT		878			#SFF	'SI JAMAIS C'EST PAS UNE CHAINE
	STA	A4L		879			OPERROR	;ON LAISSE TOMBER.
	CLC		; VERS MEMOIRE PRINCIPALE	880 881		RTS		
		MOVE	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		CODE		#\$30	; A EST UN CHIFFRE ?
				883		BCC	OPERROR	; NI CHIFFRE NI LETTRE: DEHORS!
	JSR	RESTORE		884 885		CMP BCS	#\$3A HOP	CLEST HAR LETTER
				886		CLC	1102	;C'EST UNE LETTRE ;C'EST UN CHIFFRE ON CODE HEXA
AEXE		\$0007	;MEM \$C100	887		SBC	#\$2F	
		\$3F2 \$3ED	RECUPERE L'ENTREE A CHAUD DU DOS	888	HOP	RTS	#\$41	· FUTDE A FT F2
	LDA			890			OPERROR	;ENTRE A ET F? ;EUH, NON
	STA	\$3EE		891		CMP	#\$47	99 EN
	LDA		ON MET LITURIO U.A.	892			OPERROR	; NON PLUS
	ADC SEC	1412	ON MET L'INDIC V A 1	893 894		CLC SBC	#54	C'EST BON ON CODE HEXA
	JSR	XFER	;C'EST PARTI	895		RTS	12/7/7/	Constant and American
PEXE	RTS	\$C007		896	CONVERT	INV	****	ON DREND IS 100
	LDA			898	CONVERT		(\$B8),Y	ON PREND LE 1ER
	TOTAL STATE OF	£ 200		899				ON LE CODE
	STA			900		ASL		ON LE MULTIPLIE PAR 16

```
901
              ASL
                                                                          997
                                                                                        ASC
                                                                                              'ASAUVPSAUVQUID!'
902
              ASL
                                                                          998
                                                                                        ASC
                                                                                              'RDTRKRESETNRESE
903
              ASL
                                                                          999
                                                                                        ASC
                                                                                              'SECRESECWRINITD'
                                                                                        ASC
904
              STA
                   PASSE
                                                                         1000
                                                                                              'BUFASDIAGNKYRAM'
905
              INY
                                                                         1001
                                                                                        ASC
                                                                                              'AMOVEPMOVEAEXEC'
906
                   ($B6), Y
                                                                                              'PEXECRETPRRETAU'
                                                                         1002
                                                                                        ASC
907
              JSR
                   CODE
                                                                          1003
908
              CLC
                                                                         1004
909
              ADC
                               ON LUI AJOUTE LE SECOND
                   PASSE
                                                                         1005
910
              TAX
                                                                         1006 *
                                                                                  DIVERSES ROUTINES OU DONNEES D'AFFICHAGE
911
              LDA
                   SB8
                                                                         1007
912
              CLC
                                                                         1008 FINC
                                                                                              #ADREAD1
                                                                                                         :AFFICHE "FIN DE CHAMP"
                                                                                        LDA
913
                   #$02
                               ON AJUSTE LES POINTEURS POUR LA
                                                                                              */ADREAD1
              ADC
                                                                         1009
                                                                                        LDY
914
              BCC
                   JUMP
                               ; SUITE.
                                                                         1010
                                                                                        JSR
                                                                                              STROUT
915
              INC
                   SB9
                                                                         1011
916 JUMP
              STA
                   $88
                                                                         1012
917
              TXA
                                                                                        RTS
                                                                          1013
                               ¿A CONTIENT LES 2 ASCII EN 1 HEXA
918
              RTS
                                                                         1014
919
                                                                         1015 CHD
                                                                                              #ADREAD2
                                                                                                         ; AFFICHE "CHAMP DONNEES: "
                                                                                        LDA
920
                                                                          1016
                                                                                        LDY
                                                                                              #/ADREAD2
921
                                                                         1017
                                                                                        JSR
                                                                                              STROUT
922 GETLINE
              LDA
                   #$00
                               ; ADRESSE BUFFER DE & INTERPRETEUR
                                                                         1018
                                                                                        RTS
              STA
                   BUFFIN
                                                                          1019
924
              LDA
                   #503
                                                                         1020
925
              STA
                   BUFFIN+1
                                                                         1021 OPERRORM HEX
                                                                                              8D
                                                                                                          : TEXTES D'ERREURS...
926
                                                                         1022
                                                                                        ASC
                                                                                              "*KYRAM* ERREUR D'OPERANDE .
927
             LDX
                   #$00
                                                                         1023
                                                                                        HEX
                                                                                              00
928
                                                                         1024 SNERROR
                                                                                        HEX
                                                                                              8D
929
              JMP
                   SAUT
                                                                         1025
                                                                                              "*KYRAM* ERREUR DE SYNTAXE ."
                                                                                        ASC
930
                                                                         1026
                                                                                        HEX
                               POINTE CARACT SUIVANT DS BUF BAS
931 CHARGE
              JSR
                   CHRGET
                                                                         1027
932
              INX
                               ON UTILISE X COMME INDEX
                                                                         1028 KY
                                                                                        HEX
                                                                                              80
933 SAUT
              LDY
                   #500
                                                                         1029
                                                                                              "STG
                                                                                        ASC
934
              LDA
                   ($B8), Y
                               GET CAR
                                                                         1030
                                                                                              8D
935
              PHA
                               : X->Y
                                                                         1031
                                                                                        ASC
                                                                                                             * KYRAM **
936
              TXA
                                                                         1032
                                                                                        HEX
                                                                                              8D
937
              TAY
                                                                                                             *********
                                                                          1033
                                                                                        ASC
938
              PLA
                                                                         1034
                                                                                        UFY
                                                                                              anango
                   (BUFFIN), Y ; TRANSFERT D'UN CARACTERE
939
              STA
                                                                         1035 CMD
                                                                                        ASC
                                                                                              #___
                                                                                                            ---COMMANDES----
                               ;SI ": " ALORS ON A FINI
;C'EST FAIT
940
              CMP
                   #$3A
                                                                         1036
                                                                                        HEX
                                                                                              8D
941
              BEQ
                   STOP
                                                                         1037
                                                                                        ASC
                                                                                              "/ &COMMS / &LRWTS / &QUID! / &BUFAS "
942
                   #$00
                               ;SI C'EST FIN DE LA LIGNE PAREIL
              CMP
                                                                         1038
                                                                                        HEX
                                                                                              80
943
              BNE
                   CHARGE
                               ON CONTINUE SINON
                                                                                              "/ &CHKSU / &NOCHK / &TSTPR / &NOPRO "
                                                                         1039
                                                                                        ASC
944
                                                                         1040
945 STOP
             RTS
                               FIN
                                                                         1041 CMD1
946
                                                                                              "/ &WAPRO / &WDPRO / &WAEPI / &WDEPI "
                                                                                        ASC
                                                                         1042
947 LOOPPRIN LDA
                   #$00
                               ON COMMENCE PAR LE MOT No. 0
                                                                         1043
948
             STA
                   COMPT
                                                                         1044
                                                                                        HEX
949
                                                                                              "/ &RAPRO / &RDPRO / &RAEPI / &RDEPI "
                                                                         1045
                                                                                        ASC
950
              LDA
                   #LISTEVOC ; OU EST LA LISTE DES MOTS?
                                                                         1046
951
             STA
                   VOC
                                                                         1047
                                                                                        HEX
                   */LISTEVOC
952
              LDA
                                                                                              "/ &SYNCR_ / &MAXPI_ / &MAXSE_ / &VTSET_"
                                                                         1048
                                                                                        ASC
                                                                                             8D
                                                                         1049
                                                                                        HEX
                                                                                              "/ &ASAUV / &PSAUV / &RESET / &NRESE "
954
                                                                         1050
                                                                                        ASC
955 NOUVEAU LDY
                   #300
                               ON COMPARE MOT A MOT
                                                                         1051
                                                                                        HEX
                                                                                             8D00
                               ;SI ON UNE O PASSE AU MOT SUIVANT
                                                                                              "/ &RDTRK_ / &SECRE_ / &SECWR_ / &INITD "
956
                                                                         1052 CMD2
                                                                                        ASC
              LDA
                   (BUFFIN), Y
957 LOOPA
                                                                                             8D
                                                                                        HEX
                                                                         1053
958
              CMP
                   (VOC), Y
                                                                                              "/ SAMOVE_ / SPMOVE_ / SAEXEC / SPEXEC"
                                                                         1054
                                                                                        ASC
                                                                         1055
959
             BNE
                   SULVANT
                                                                                        HEX
                                                                                             80
             INY
                                                                                              "/ SRETPR / SRETAU / SDIAGN / SKYRAM"
960
                                                                         1056
                                                                                        ASC.
961
                   #505
             CPY
                                                                         1057
                                                                                        HEX
                                                                                              BD
962
             BNE
                   LOOPA
                                                                         1058
                                                                                        ASC
                                                                                             8000
963
                                                                         1059
                                                                                        HEX
964
                                                                                                            -RWTS-PARAMETRES----
                                                                         1060 ADREAD
                                                                                        ASC
965
                                                                         1061
                                                                                        HEX
                                                                         1062
                                                                                        ASC
                                                                                              "- READ SYSTEM: CHAMP ADRESSE ""
966 SUIVANT
                   voc
967
             CLC
                                                                         1063
                                                                                        HEX
                                                                                             00
968
             ADC
                   #505
                                                                         1064 ADREADI
                                                                                        HEX
                   voc
             STA
969
                                                                         1065
                                                                                        ASC
                                                                                                               FIN DE CHAMP D"
                   VOC+1
             LDA
                                                                         1066
                                                                                        HEX
                                                                                             00
971
             ADC
                   #500
                                                                         1067 ADREAD2
                                                                                        HEX
                                                                                              80
                   VOC+1
972
             STA
                                                                         1068
                                                                                        ASC
                                                                                                               CHAMP DONNEES 0"
973
                                                                         1069
                                                                                        HEX
                                                                                             00
974
             LDX
                  COMPT
                                                                         1070 ADWRITE
                                                                                        HEX
                                                                                             8D8D
             INX
975
                                                                         1071
                                                                                        ASC
                                                                                              "- WRIT SYSTEM: CHAMP ADRESSE OF
976
             STX
                  COMPT
                                                                         1072
                                                                                        HEX
                                                                                             00
977
             CPX
                   #40
                               :MAXI
                                                                         1073 CHKSUM
                                                                                        HEX
                                                                                             8D8D
                              ON TESTE UN NOUVEAU MOT.
978
             BNE
                   NOUVEAU
                                                                         1074
                                                                                        ASC
                                                                                             "- CHEKSUM &"
979
             RTS
                                                                         1075
                                                                                        HEX
                                                                                             00
                                                                         1076 SYNC
                                                                                        HEX
                                                                                             8D
981 ERROR
             TSR
                   SPRE4
                               PTP
                                                                                              "- SYNCHRO O"
                                                                         1077
                                                                                        ASC
                   #SNERROR
                              :SYNTAX ERROR: BOUM!
             LDA
982
                                                                         1078
                                                                                        HEX
                                                                                             00
983
                   */SNERROR
                                                                         1079 ADRTST
984
             JSR
                   STROUT
                                                                         1000
                                                                                        ASC
                                                                                               PROD ù"
985
                                                                         1081
                                                                                        HEX
986
             JMP SD43C
                               APPSOFT
                                                                         1082 VIOC
                                                                                        HEX
                                                                                             8D
987 *-
                                                                         1083
                                                                                        ASC
                                                                                             "- TABLE VIOC PISTED"
GRR
                                                                         1084
                                                                                       HEX
                                                                                            00
              ICI ON A LA LISTE DES MOTS ADMIS
989
                                                                         1085 PISTE
                                                                                        ASC
                                                                                                PISTEU"
990
                                                                         1086
                                                                                        HEX
                                                                                            00
991 LISTEVOC ASC
                   'COMMSLRWTSCHKSU'
                                                                         1087 NBSECT
                                                                                       ASC.
                                                                                                  MAXSED "
992
             ASC
                   'NOCHKTSTPRNOPRO'
                                                                         1088
                                                                                       HEX
993
             ASC
                   'WAPROWDPROWAEPI'
                                                                         1089 SECTEUR
                                                                                       ASC
                                                                                                SECTEURO "
                   'WDEPIRAPRORDPRO'
             ASC
                                                                         1090
                                                                                       HEX
                                                                                             00
995
             ASC
                   'RAEPIRDEPISYNCE'
                                                                         1091 NBPISTES ASC
                                                                                                MAXPIU"
                   'MAXPIMAXSEVTSET
996
             ASC
                                                                         1092
                                                                                       HEX
                                                                                            00
```

1093 SAUVE	ASC " SAUllu"	1118 WP	ASC	"*KYRAM*	LE DISK EST PROTEGE EN ECRI	TURE.
1094	HEX 00	1119	HEX	8D00		
1095 TRKC	HEX 8D	1120 KYM	HEX	8D		
1096	ASC "- PRG COURANT ASO"	1121	ASC	"*KYRAM*	L'AMPERSAND EST OPERATIONNE	L. "
1097	HEX 00	1122	HEX	8000		
1098 LD	ASC " LSù"	1123 *======				=
1099	HEX 00	1124 *				
1100 CTRK	HEX 8D	1125				
1101	ASC "- TRK COURANT KYRAMA"	1126 PRESENT	HEX	8D		
1102	HEX 00	1127	ASC		**********	86"
1103 DTRK	ASC " DOSU"	1128	HEX	8D		
1104	HEX 00	1129	ASC	"G.MENIER	* KYRAM V2.2 *	STG"
1105 DOTTED	IIEX 8D	1130	HEX	8D		
1106	ASC *	1131	ASC	-	***********	
1107	IIEX 00	1132	HEX	8D8D00		
1108 NONE	ASC "*KYRAM* PAS D'ERREUR A LA DERNIER	E CMD." 1133				
1109	HEX 8D00	1134 DEBUT	JSR	\$FC58	HOME	
1110 VOL	ASC "*KYRAM* ERREUR CONCERNANT LE VOLU	ME." 1135	LDA	*PRESENT		
1111	HEX 8D00	1136	LDY	*/PRESENT	t	
1112 BIZ	ASC "*KYRAM* ERREUR CONCERNANT LE LECT	EUR. " 1137	JSR	STROUT		
1113	HEX 8D00	1138				
1114 RTW	ASC "*KYRAM* RWTS NE PEUT LIRE PROLOGE	EPILOG." 1139	JSR	KYRAM		
1115	HEX 8000	1140	RTS			
1116 CA	ASC "*KYRAM* CODE NON HOMOLOG DOS/PRG	<> G" 1141 *				
1117	HEX 8D00					

#### Récapitulation 'KYRAM'

Après avoir saisi ce code sous moniteur, vous le sauvegarderez par BSAVE KYRAM,A\$3FFA,L\$D68

```
3FFA- 20 54 4D 4C 3C D4
4000- AD 00 04 85 1E AD 01 04
4008- 85 1F A9 4B 8D 00 04 A9
4010- 59 8D 01 04 20 E9 46 20
4018- OD 47 A5 1E 8D 00 04 A5
4020- 1F 8D 01 04 A9 45 85 1A
4028- A9 40 85 1B A5 CE C9 28
4030- BO 10 OA 18 65 CE 18 65
4038- 1A DO 02 E6 1B 85 1A 6C
4040- 1A 00 4C 3E 47 4C C6 40
4048- 4C E6 40 4C 6A 42 4C 70
4050- 42 4C 76 42 4C 81 42 4C
4058- 8A 42 4C AA 42 4C CA 42
1060- 4C EA 42 4C OA 43 4C 2A
4068- 43 4C 4A 43 4C 64 43 4C
4070- 7E 43 4C 95 43 4C A9 43
4078- 4C BD 43 4C D7 43 4C DD
4080- 43 4C E3 43 4C 7A 44 4C
4088- C1 44 4C CC 44 4C D7 44
4090- 4C 45 45 4C 06 45 4C 0E
4098- 45 4C 51 45 4C 9A 45 4C
40A0- AC 45 4C DF 45 4C 12 46
40A8- 4C 2A 46 4C 3F 46 4C 4D
40B0- 46 01 60 01 00 00 00 CZ
40B8- 40 00 20 00 00 00 00 00
40C0- 60 01 00 01 EF D8 20 58
40C8- FC A9 49 A0 48 20 3A DB
40D0- A9 97 A0 48 20 3A DB A9
40D8- 11 AO 49 20 3A DB A9 B2
40E0- A0 49 20 3A DB 60 20 58
40E8- FC A9 49 A0 48 20 3A DB
40F0- A9 52 A0 4A 20 3A DB AD
40F8- 55 B9 20 DA FD AD 5F B9
4100- 20 DA FD AD 6A B9 20 DA
4108- FD 20 FF 47 AD 91 B9 20
4110- DA FD AD 9B B9 20 DA FD
4118- 20 07 48 AD E7 B8 20 DA
4120- FD AD F1 B8 20 DA FD AD
4128- FC B8 20 DA FD 20 FF 47
4130- AD 35 B9 20 DA FD AD 3F
4138- B9 20 DA FD A9 DA A0 4A
```

4140- 20 3A DB AD 7A BC 20 DA 4148- FD AD 7F BC 20 DA FD AD 4150- 84 BC 20 DA FD 20 FF 47 4158- AD AE BC 20 DA FD AD B3 4160- BC 20 DA FD AD B8 BC 20 4168- DA FD 20 07 48 AD 53 B8 4170- 20 DA FD AD 58 B8 20 DA 4178- FD AD 5D B8 20 DA FD 20 4180- FF 47 AD 9E B8 20 DA FD 4188- AD A3 B8 20 DA FD AD A8 4190- B8 20 DA FD A9 FB A0 4A 4198- 20 3A DB AE 2E B9 A9 01 41A0- E0 13 F0 02 A9 00 20 DA 41A8- FD A9 16 A0 4B 20 3A DB 41B0- AE F3 B8 A9 01 E0 F2 F0 41B8- 02 A9 00 20 DA FD A9 5E 41CO- AO 4B 20 3A DB AD 92 B2 41C8- 20 DA FD A9 09 A0 4B 20 41D0- 3A DB AD 60 BC 20 DA FD 41D8- A9 55 AO 4B 20 3A DB AD 41E0- FE BE 20 DA FD A9 3F A0 41E8- 4B 20 3A DB AD 2A BF 20 41F0- DA FD A9 1F A0 4B 20 3A 41F8- DB AD 01 AC 20 DA FD A9 4200- 4A AO 4B 20 3A DB AD OD 4208- BO 20 DA FD A9 69 AO 4B 4210- 20 3A DB AD 73 AA 20 DA 4218- FD AD 72 AA 20 DA FD A9 4220- 80 AO 4B 20 3A DB AD 61 4228- AA 20 DA FD AD 60 AA 20 4230- DA FD A9 89 A0 4B 20 3A 4238 - DB AD B5 40 20 DA FD A9 .4240- AO AO 4B 20 3A DB AD E7 1218- 03 85 06 AD E8 03 85 07 4250- A0 00 B1 06 85 1A C8 B1 4258- 06 85 1B AO 04 B1 1A 20 4260- DA FD A9 AB A0 4B 20 3A 4268- DB 60 A9 13 8D 2E B9 60 4270- A9 00 8D 2E B9 60 A9 F2 4278- 8D F3 B8 A9 E7 8D FE B8 4280- 60 A9 00 8D F3 B8 8D FE 4288- B8 60 A9 OC 85 07 20 5B 4290- 46 20 6D 46 20 C5 46 8D 4298- 7A BC 20 C5 46 8D 7F BC 42A0- 20 C5 46 8D 84 BC 20 64 42A8- 46 60 A9 OC 85 07 20 5B 42B0- 46 20 6D 46 20 C5 46 8D

42B8- 53 B8 20 C5 46 8D 58 B8

42C0- 20 C5 46 8D 5D B8 20 64 42C8- 46 60 A9 OC 85 07 20 5B 42D0- 46 20 6D 46 20 C5 46 8D 42D8- AE BC 20 C5 46 8D B3 BC 42E0- 20 C5 46 8D B8 BC 20 64 42E8- 46 60 A9 OC 85 07 20 5B 42F0- 46 20 6D 46 20 C5 46 8D 42F8- 9E B8 20 C5 46 8D A3 B8 4300- 20 C5 46 8D A8 B8 20 64 4308- 46 60 A9 OC 85 07 20 5B 4310- 46 20 6D 46 20 C5 46 8D 4318- 55 B9 20 C5 46 8D 5F B9 4320- 20 C5 46 8D 6A B9 20 64 4328- 46 60 A9 OC 85 07 20 5B 4330- 46 20 6D 46 20 C5 46 8D 4338- E7 B8 20 C5 46 8D F1 B8 4340- 20 C5 46 8D FC B8 20 64 4348- 46 60 A9 0A 85 07 20 5B 4350- 46 20 6D 46 20 C5 46 8D 4358- 91 B9 20 C5 46 8D 9B B9 4360- 20 61 16 60 A9 OA 85 07 4368- 20 5B 46 20 6D 46 20 C5 4370- 46 8D 35 B9 20 C5 46 8D 4378- 3F B9 20 64 46 60 A9 08 4380- 85 07 20 5B 46 20 6D 46 4388- 20 C5 46 8D 60 BC 8D 3E 4390- B8 20 64 46 60 A9 08 85 4398- 07 20 5B 46 20 6D 46 20 43A0- C5 46 8D FE BE 20 64 46 43A8- 60 A9 08 85 07 20 5B 46 43BO- 20 6D 46 20 C5 46 8D 2A 43B8- BF 20 64 46 60 A9 0A 85 43C0- 07 20 5B 46 20 6D 46 20 43C8- C5 46 8D 01 AC 20 C5 46 43D0- 8D 0D B0 20 64 46 60 A9 43D8- A9 8D 92 B2 60 A9 69 8D 43E0- 92 B2 60 AD 7A BC 8D 20 43E8- 03 AD 7F BC 8D 21 03 AD 43F0- 84 BC 8D 22 03 AD AE BC 43F8- 8D 23 03 AD B3 BC 8D 24 4400- 03 AD B8 BC 8D 25 03 AD 4408- 53 B8 8D 26 03 AD 58 B8 4410- 8D 27 03 AD 5D B8 8D 28 4418- 03 AD 9E B8 8D 29 03 AD 4420- A3 B8 8D 2A 03 AD A8 B8 4428- 8D 2B 03 AD 55 B9 8D 2C 4430- 03 AD 5F B9 8D 2D 03 AD 4438- 6A B9 8D 2E 03 AD 91 B9

4440- 8D	2F	03 AD	9B	В9	8D	30	4668-	A5	18	85	B9	60	A5	08	18	4890-	AA	AA	AA A	A 8	0 8D	00	AD	
4448- 03	AD	E7 B8	8D	31	03	AD	4670-	69	05	A4	09	85	B8	84	B9	4898-	AD	AD	AD A	D A	D AD	AD	AD	
4450- F1	BR.	RD 32	03	AD	FC	BB	4678-	AO	05	B1	08	C9	22	DO	18	48A0-	AD	AD	AD A	DA	D C3	CF	CD	
4458- 8D							4680-									48A8-								
4460- 03	AD	3F B9	80	35	03	AD	4688-	E6	B8	60	20	EA	FB	A9	UF	18B0-								
4468- 3E	B8	8D 36	03	AD	01	AC	4690-	A0	48	20	3A	DB	4C	3C	D4	48B8-	AD	AD	AD A	D A	D AD	AD	8D	
4470- 8D	37	03 AD	OD	BO	8D	38	4698-	20	B1	00	AO	01	B1	83	85	48C0-	AF	AO	A6 C	3 C.	F CD	CD	D3	
4478- 03	60	A9 08	85	07	20	5B	46A0-	88	C8	B1	83	85	89	A5	11	48C8-	AO	AO	AF A	0 A	6 CC	D2	D7	
4480- 46							46A8-									48D0-								
4488- 40							46B0-									48D8-								
4490- 5A	BE .	A9 00	8D	A9	44	A9	46B8-	60	C9	41	90	CE	C9	47	B0	48E0-	A6	C2	D5 C	6 C	1 D3	A0	8D	
4498- 20	8D	AA 44	AO	00	A2	60	46C0-	CA	18	E9	36	60	AO	00	B1	18E8-	AF	AO	A6 C	3 C	8 CB	D3	D5	
44A0- BD	8E	CO BD	8C	CO	10	FB	46C8-	B8	20	AD	46	OA	OA	OA	OA	48F0-	AO	AO	AF A	0 A	6 CE	CF	C3	
44A8- 8D							46D0-									48F8-								
44B0- EE	AA	44 AD	AA	44	C9	31	46D8-	18	65	06	AA	A5	88	18	69	4900-								
44B8- D0	E9 .	BD 88	CO	20	64	46	46E0-	02	90	02	E6	B9	85	B8	8A	4908-	A6	CE	CF L	0 D	2 CF	A0	8D	
44C0- 60	A9	00 8D	F4	03	A9	FF	46E8-	60	A9	00	85	08	A9	03	85	4910-	00	AF	AO A	6 D	7 C1	DO	D2	
44C8- 8D	37	9E 60	A9	38	8D	F4	46F0-	09	A2	00	4C	FA	46	20	B1	4918-	CF	DF	A0 7	FA	0 A6	D7	C4	
44D0- 03							46F8-									4920-	DO.	D2	CF I	FA	O AF	AO	A6	
STATES THE																								
44D8- 01							4700-									4928-								
44E0- 64	16	60 A9	OA	85	07	20	4708-	C9	00	DO	EA	60	A9	00	85	1930-	AO	A6	D7 C	4 C	5 DO	C9	DF	
44E8- 5B	46	20 6D	46	20	C5	46	4710-	CE	A9	4B	85	18	A9	47	85	4938-	8D	AF	AO A	6 D	2 C1	DO	D2	
44F0- 8D	B6	40 20	C5	46	8D	B5	4718-	19	AO	00	B1	08	D1	18	DO	4940-	CF	DF	AO A	FA	0 A6	D2	C4	
44F8- 40	да	00 80	RE	40	49	40	4720-	06	CR	co	05	nn	F.5	60	A 5	4948-	DO	D2	CF I	FA	O AF	AO	A6	
4500- A0																4950-								
							4728-																	
4508- 8D	BD	40 4C	FE	44	EA	A9	4730-	69	00	85	19	A 6	CE	E8	86	4958-								
4510- 00	85	1A A9	20	85	1B	A9	4738-	CE	E0	28	DO.	DC	60	20	E4	4960-	8D	AF	A0 7	6 D	3 D9	CE	C3	
4518- 00	85	06 A5	06	20	DA	FD	4740-	FB	A9	2C	A0	48	20	3A	DB	4968-	D2	DF	A0 2	FA	0 A6	CD	C1	
4520- A9	AD	20 F0	FD	AO	00	B1	4748-	4C	3C	D4	43	4F	4D	4D	53	4970-	D8	DO	C9 I	FA	O AF	AO	A6	
4528- 1A							4750-									4978-								
4530- F6							4758-	53	55	4E	41	43	48	48	54	4980-								
4538- 1A	85	1A 85	06	C9	00	DO .	4760-	53	54	50	52	4E	4F	50	52	4988-	8D	AF	A0 A	6 C	1 D3	C1	D5	
4540- DA	20	62 FC	60	A9	02	8D	4768-	4F	57	41	50	52	4F	57	44	4990-	D6	AO	AO A	FA	0 A6	DO	D3	
4548- BD	40	20 E3	44	20	64	46	4770-	50	52	4F	57	41	45	50	49	4998-	C1	D5	D6 A	0 A	O AF	AO	A6	
4550- 60							4778-									49A0-								
4558- 00							4780-									49A8-								
4560- 3A	DB	60 C9	10	DO	08	A9	4788-	41	45	50	19	52	11	15	50	49B0-	8D	00	AF A	0 A	6 D2	C4	D4	
4568- 9C	A0	4C 20	3A	DB	60	C9	4790-	49	53	59	4E	43	52	4D	41	49B8-	D2	CB	DF A	0 A	F AO	A6	D3	
1570- 20	DO	07 A9	FE	AO	4B	20	4798-	58	50	49	4D	41	58	53	45	4900-	C5	C3	D2 0	5 D.	F AO	AF	AO	
4578- 3A							47A0-									4908-	A6	D3	C5 (	3 D	7 02	DF	AO	
The state of the s	-						2.000.000	200	E SE	712						4900-	100							
4580- A0							47A8-																	
4588- DO							47B0-									49D8-								
4590- DB	60	A 9 7.5	An	4C	20	.3A	47B8-	4B	52	45	53	45	54	4E	52	49E0-	D6	C5	DF A	0 A	F AO	A6	DO	
4598- DB	60	A9 00	8D	F6	03	A9	47C0-	45	53	45	53	45	43	52	45	49E8-	CD	CF	D6 0	5 D	F AO	AF	AO	
45A0- 40							47C8-									49F0-	A6	C1	C5 I	8 C	5 C3	AO	A0	
							47D0-									49F8-								
45A8- 20																								
45B0- 12	85	07 20	5B	46	20	6D	47D8-	49	41	41	4E	4B	59	52	41	4A00-								
45B8- 46	20	C5 46	85	3D	20	C5	47E0-	4D	41	4D	4F	56	45	50	4D	4A08-	D2	A0	A0 1	FA	0 A6	D2	C5	
45C0- 46	85	3C 20	C5	46	85	3F	47E8-	4F	56	45	41	45	58	45	43	4A10-	D4	CI	D5 A	0 A	O AF	AO	A6	
45C8- 20	C5	46 85	3E	20	C5	46	47F0-	50	45	58	45	43	52	45	54	4A18-	C4	C9	C1 (	7 C	E AO	AO	AF	
45D0- 85							47F8-									4A20-	AO	A 6	CB I	9 D	2 C1	CD	8D	
45D8- 20	6.3	C3 20	64	46	60		4800-									4A28-								
45E0- 07	CO.	A9 12	85	07	20	5B	4808-	BA	A0	4A	20	3A	DB	60	8D	4A30-	AD	AD	AD A	D A	D AD	AD	AD	
45E8- 46	20	6D 46	20	C5	46	85	4810-	AA	CB	D9	D2	C1	CD	AA	A0	4A38-	AD	AD	AD A	DA	D AD	AD	AD	
45F0- 3D							4818-									4A40-	AD	AD	AD A	DA	D AD	AD	AD	
																4A48-								
45F8- 46							4820-																	
4600- 20	C5	46 85	43	20	C5	46	4828-	C5	A0	AE	00	8D	AA	CB	D9	4A50-								
4608- 85	42	18 20	63	C3	20	64	4830-	D2	CI	CD	AA .	A0	C5	D2	D2	4A58-	AD	AD	AD A	D A	D AD	AD	D2	
4610- 46	60	8D 07	CO	AD	F2	03	4838-	C5	D5	D2	AO	C1	C5	AO	D3	4A60-	D7	D4	D3 1	D D	0 C1	D2	C1	
4618- 8D							4840-									4A68-								
4620- 03							4848-									4A70-								
4628- C3	60	8D 07	CO	AD	F2	03	4850-	AO	AO	A0	AO .	AO	A0	A0	AA	4A78-	AD	AD	8D A	D A	0 D2	C5	Cl	
4630- 8D	ED	0.3 AD	F3	0.3	8D	EE	4858-	AA	AA	AA	AA .	AA .	AA	AA	AA	4A80-	C4	A0	D3 D	9 D	3 D4	C5	CD	
4638- 03							4860-	AA	AA	8D	AO	AO	AO	AO	A0	4A88-	BA	AO	C3 C	8 C	1 CD	DO	AO	
4640- 00							4868-								TOTAL STREET	4A90-								
4648- EO							4870-									4A98-								
4650- 12	46	9D 20	03	E8	E0	20	4878-	A0	AO	AA	8D .	AO	A0	A0		4AA0-								
4658- DO	F5	60 A5	B8	85	1A	A5	1880-	AO	AO	AO	AO	AO	AO	AO	AO	4AA8-	AO	AO.	C6 C	19 C	E AO	C4	C5	
4660- B9							4888-	AO	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	4AB0-	AO	C3	C8 C	1 C	D DO	AO	A0	
.000 100	5500	00		7.53		75.70	1000000000 B	01.5		1000	73.65	SWAIT.		ant/e)	2000	samer:	2535		563					

4AB8- FC 00 8D A0 A0 A0 A0 A0 4ACO- AO AO AO AO AO AO AO AO 4AC8- AO AO C3 C8 C1 CD DO AO 4ADO- C4 CF CE CE C5 C5 D3 AO 4AD8- FC 00 8D 8D AD AO D7 D2 4AEO- C9 D4 AO D3 D9 D3 D4 C5 4AE8- CD BA AO C3 C8 C1 CD DO 4AF0- A0 C1 C4 D2 C5 D3 D3 C5 4AF8- AO FC 00 8D 8D AD AO C3 4B00- C8 C5 CB D3 D5 CD A0 FC 4B08- 00 8D AD AO D3 D9 CE C3 4B10- C8 D2 CF A0 FC 00 A0 A0 4B18- DO D2 CF C4 A0 FC 00 8D 4B20- AD AO D4 C1 C2 CC C5 AO 4B28- D6 D4 CF C3 A0 A0 A0 D0 4B30- C9 D3 D4 C5 FC 00 A0 A0 4B38- DO C9 D3 D4 C5 FC 00 A0 4B40- AO AO AO CD C1 D8 D3 C5 4B48- FC 00 A0 A0 D3 C5 C3 D4 4B50- C5 D5 D2 FC 00 A0 A0 CD 4B58- C1 D8 D0 C9 FC 00 A0 A0 4B60- A0 A0 D3 C1 D5 B1 B1 FC 4B68- 00 8D AD AO DO D2 C7 AO 4B70- C3 CF D5 D2 C1 CE D4 A0 4B78- A0 A0 A0 A0 C1 A4 FC 00 4B80- AO AO AO AO AO CC A4 FC 4B88- 00 8D AD AO D4 D2 CB AO 4B90- C3 CF D5 D2 C1 CE D4 A0 4B98- A0 CB D9 D2 C1 CD FC 00

4BA0- A0 A0 A0 A0 A0 A0 C4 CF 4BA8- D3 FC 00 8D AD AD AD AD 4BBO- AD AD AD AD AD AD AD 4BB8- AD AD AD AD AD AD AD AD 4BCO- AD AD AD AD AD AD AD 4BC8- AD AD AD AD AD AD AD 4BDO- AD AD AD AD OO AA CB D9 4BD8- D2 C1 CD AA AO DO C1 D3 4BE0- A0 C4 A7 C5 D2 D2 C5 D5 4BE8- D2 AU C1 AU CC C1 AU C4 4BF0- C5 D2 CE C9 C5 D2 C5 A0 4BF8- C3 CD C4 AE 8D 00 AA CB 4C00- D9 D2 C1 CD AA AO C5 D2 4C08- D2 C5 D5 D2 A0 C3 CF CE 4C10- C3 C5 D2 CE C1 CE D4 A0 4C18- CC C5 AO D6 CF CC D5 CD 4C20- C5 AE 8D 00 AA CB D9 D2 4C28- C1 CD AA AO C5 D2 D2 C5 4C30- D5 D2 A0 C3 CF CE C3 C5 4C38- D2 CE C1 CE D4 A0 CC C5 4C40- A0 CC C5 C3 D4 C5 D5 D2 4C48- AE 8D 00 AA CB D9 D2 C1 4C50- CD AA AO D2 D7 D4 D3 AO 4C58- CE C5 A0 D0 C5 D5 D4 A0 4C60- CC C9 D2 C5 A0 D0 D2 CF 4C68- CC CF C7 A6 C5 D0 C9 CC 4C70- CF C7 AE 8D 00 AA CB D9 4C78- D2 C1 CD AA AO C3 CF C4 4C80- C5 A0 CE CF CE A0 C8 CF

4C88- CD CF CC CF C7 A0 C4 CF 1C90- D3 AF D0 D2 C7 A0 BC BE 4C98- AO C7 8D 00 AA CB D9 D2 4CAO- C1 CD AA AO CC C5 AO C4 4CA8- C9 D3 CB A0 C5 D3 D4 A0 4CB0- D0 D2 CF D4 C5 C7 C5 A0 4CB8- C5 CE A0 C5 C3 D2 C9 D4 4CC0- D5 D2 C5 AE 8D 00 8D AA 4CC8- CB D9 D2 C1 CD AA AO CC 4CD0- A7 C1 CD D0 C5 D2 D3 C1 4CD8- CE C4 A0 C5 D3 D4 A0 CF 4CE0- DO C5 D2 C1 D4 C9 CF CE 4CE8- CE C5 CC AE 8D 00 8D A0 4CFO- AO AO AO AO AO AO AO 4CF8- AO AO AO AO AO AA AA AA 4DOO- AA AA AA AA AA AA AA 4D08- AA AA AA AO 8D C7 AE CD 4D10- C5 CE C9 C5 D2 A0 A0 A0 4D18- AO AO AO AA AO CB D9 D2 4D20- C1 CD A0 D6 B2 AE B2 A0 4D28- AA AO AO AO AO AO AO 4D30- A0 D3 D4 C7 8D A0 A0 A0 4D38- AO AO AO AO AO AO AO 4D40- AO AO AO AA AA AA AA 4D48- AA AA AA AA AA AA AA 4D50- AA 8D 8D 00 20 58 FC A9 4D58- EE AO 4C 20 3A DB 20 9A 4D60- 45 60

#### Les reliures Pom's


Pour nos lecteurs comme pour nous, la revue Pom's est une source précieuse d'information. À ce titre, nous sommes amenés à la consulter souvent.

Pour faire suite à de nombreuses demandes, et afin de facilité le rangement et les recherches dans Pom's, les Éditions MEV vous proposent des reliures toilées propres à recevoir six numéros, soit un an de documentation.

Une fois reliées, les revues forment un livre agréable à utiliser et insensible aux manipulations répétées.

Ces reliures sont de couleur Bordeaux, le logo 'Pom's' est frappé au dos et un aplat est réservé pour noter l'année.

Reliures Pom's: 60,00 Frs franco



# ProDOS et fichiers détruits Patrice Neveu

Si vous avez tendance à 'bidouiller' en assembleur dans les méandres de votre Apple, il peut vous arriver d'exciter les adresses fatidiques situées vers \$C0E0, qui déclenchent les routines 'hardware' d'écriture sur disque.

Vue l'heure souvent tardive, le désordre régnant sur le bureau, et le walkman qui vous distille une mélopée hypnotique, la conséquence quasi-assurée est l'effacement total d'une piste, souvent la piste zéro.

Sous DOS 3.3, cela affectait rarement l'intégrité logique de la disquette. En revanche, sous ProDOS, l'ensemble des pointeurs internes permettant d'accéder aux fichiers ont disparu et la disquette est apparemment bonne pour la casse...

Apparemment seulement car, avec un peu de patience et d'habileté, les fichiers pourront être restaurés. En effet, ils sont toujours présents mais ProDOS ne sait plus les retrouver.

C'est donc par nécessité que sont nées les trois commandes suivantes :

- INDEX, pour retrouver tous les blocs index des fichiers;
- RBLOC pour lire directement un bloc en mémoire;
- WBLOC pour écrire directement un bloc en mémoire.

Elles sont entièrement compatibles avec la routine CMDLOAD (Pom's 20).

#### Utilisation

Récupérer l'intégrité des fichiers ne peut pas être une opération automatique (ne rêvons pas !). En revanche, ces commandes additionnelles vous aideront considérablement, pourvu que vous ayez une connaissance minimum de la structure d'un volume ProDOS.

Blocs	Contenu
0-1	Image du programme exécuté lors du démarrage du disque
2	Premier bloc du directory
3-5	Suite du directory
6	Carte des blocs utilisés
7-279	Blocs libres, index ou données

Dans mon cas, le démarrage incontrôlé du disque a eu pour effet non seulement d'effacer toute la piste zéro donc les blocs 0 à 7, mais en plus de la rendre inutilisable. Elle avait été reformatée de façon fantaisiste, ce qui donnait des bruits inquiétants lorsque j'essayais de faire ne serait-ce qu'un CATALOG.

Pour observer les causes du désastres, il suffit de charger un Nibble Editor et de comparer la piste 0 avec celle d'une autre disquette. Il est nécessaire, de toute façon, de reformater la piste endommagée, avec un utilitaire permettant un formatage partiel d'une disquette, puis de recopier la piste 0 issue d'une autre disquette ProDOS (votre copieur préféré fait probablement l'affaire).

Ceci fait, on dispose d'une disquette bonne en apparence, mais toujours inutilisable, car le 'directory' recopié n'aiguille pas sur les bons fichiers. Ainsi, avant de modifier le directory, il faudra connaître les emplacements de tous les fichiers à récupérer. Nous allons donc devoir les localiser, grâce à la commande

Nous allons donc devoir les localiser, grâce à la commande INDEX.

### La commande INDEX

Pour comprendre le fonctionnement de la commande index, il faut étudier la structure d'un fichier sous ProDOS. Dans la majorité des cas, c'est-à-dire pour les fichiers de plus de 512 octets et de moins de 128Ko (Sapling files), il est construit ainsi:

- un bloc index contient tous les numéros de blocs sur lesquels le programme est enregistré;
- puis, éparpillés sur la disquette, on trouve ces blocs.

Sous ProDOS, les fichiers de moins de 512 octets (seedling files) sont pratiquement impossibles à retrouver car, étant donné qu'ils tiennent sur un bloc, ils ne sont pas localisés par un bloc index. Les fichiers de plus de 128Ko et moins de 16 mégas (tree files) sont localisés par un bloc index "maître", c'est-à-dire un index qui pointe vers un ensemble d'index, qui pointent à leur tour vers les blocs de données du fichier.

Ainsi, lorsqu'on ne peut plus se fier au directory pour retrouver ses fichiers, le mieux est de chercher les blocs index. La commande INDEX va lire les blocs du disque un par un, et tenter de déterminer si un bloc peut ou non, être un bloc index. Elle a toutefois besoin que vous lui fournissiez le nombre de blocs que contient la disquette :

• 280 pour un disque 5,25 pouces;

• 1600 pour un disque 3,5

pouces;

 127 pour le disque virtuel en mémoire auxiliaire.

Les valeurs pour les ProFile et autres disques durs sont simples à déterminer, puisqu'un CATALOG affiche le nombre total de blocs. Bien sûr, micux vaut avoir de la mémoire car, si c'est de votre disque dur dont il s'agit, vous n'en n'aurez peut-être pas un second sur lequel faire un essai...


En cas de doute, donnez un nombre supérieur à la réalité : à partir d'un certain moment, INDEX affichera une suite ininterrompue de numéros de bloc en inverse ; vous en déduirez que le nombre de blocs du volume est immédiatement inférieur à cette suite. En règle générale, tout numéro de bloc affiché en inverse indique qu'il est impossible de lire ce bloc.

INDEX s'inspire de la routine FIB publiée dans "Beneath Apple ProDOS", mais en améliorant grandement les performances. Avec INDEX, un bloc index est automatiquement détecté comme tel (à l'exception des derniers blocs de directory); au contraire FIB produisait une très longue liste de blocs potentiellement index, dont bien peu l'étaient en réalité. L'algorithme utilisé est, en effet, plus discriminateur.

Durant l'exécution de la commande, des numéros de blocs seront affichés (en affichage normal). Ce sont les blocs présumés être index. Sortez-les sur imprimante, ou notez-les, car nous allons maintenant les utiliser.

#### Les commandes RBLOC & WBLOC

RBLOC et WBLOC sont deux commandes supplémentaires : il faudra lire un bloc par RBLOC,



Le bloc n° 2 (premier bloc du catalogue), tel qu'il est affiché à l'écran après la commande 'RBLOC 2'. Pour modifier le numéro de bloc index du premier fichier par exemple (n° trouvé à l'aide de la commande INDEX), passer en moniteur (CALL – 151), puis avec le curseur, relire la ligne '0938:...' en modifiant au passage le numéro. Réécrire le bloc en faisant WBLOC 2.

Pour bénéficier des commandes RBLOC, WBLOC et INDEX, il aura fallu faire '- BLOC' et '- INDEX'.

le modifier en mémoire en utilisant le moniteur de l'Apple (accessible par CALL - 151), puis réécrire le bloc par WBLOC.

L'exécution des deux commandes affiche également à l'écran les premiers octets du bloc et son adresse d'implantation. Ainsi, si la première adresse est \$900, alors le bloc se trouve en \$900-\$AFF. Les routines chargent et déchargent uniquement la mémoire vive située après un éventuel programme Applesoft et ses variables simples. En conséquence, il est préférable de ne pas modifier un programme, ou l'exécuter, entre le RBLOC et le WBLOC correspondant.

Il est maintenant préférable de s'assurer, par l'utilisation de RBLOC, que chaque bloc détecté par la routine INDEX correspond bien à un index de fichier. En particulier, le même numéro de bloc ne doit pas apparaître deux fois.

#### La structure du Directory

Dès lors, nous avons toutes les informations nécessaires pour ré-insérer nos fichiers dans le directory. Pour lire le directory, il faut se rappeler que celui-ci commence toujours en bloc 2; c'est le bloc-clé. Puis, selon le type de disque, il continue sur plusieurs blocs consécutifs. En ce qui concerne la structure du directory, seuls les octets impliqués dans la récupération des fichiers sont signalés dans la liste qui suit.

En début de chaque bloc directory, on trouve toujours ceci:

\$00-01 numéro du bloc précédent du directory précédent. Si nul, on est dans le premier bloc;

s02-03 numéro du bloc suivant du directory. Si nul, on est en fin de directory.

On ne touche pas à ces blocs

qui ne servent qu'au chaînage interne, immuable par type de support.

\$25-26 FILE\_COUNT Nombre de fichiers actifs dans le catalogue.

À mettre à jour, en fin de travail, lorsque l'on saura exactement combien de fichiers sont à récupérer et à lister lors d'un CATALOG.

Ensuite, à partir de l'octet \$2B, sont placées 13 séries de \$27 (39) octets qui décrivent individuellement les fichiers stockés. Pour chaque série, on trouve :

\$00 STORAGE\_TYPE/
NAME\_LENGTH
type de fichier/longueur
du nom, au format
TTTTLLLL.

Le type peut prendre les valeurs :

- \$0 Entrée effacée, disponible pour réutilisation
- \$1 Seedling file (1 bloc)
- \$2 Sapling file (2 à 256 blocs)
- \$3 Tree file (257 à 32768 blocs)
- \$D Sous-catalogue
- \$E Premiere entrée d'un sous-catalogue
- \$F Première entrée du catalogue (voir précédemment)

\$01-0F FILE\_NAME nom du fichier.

Au départ, mieux vaut soit ne pas y toucher, soit y mettre un caractère alphabétique. Les commandes RENAME seront pour bien plus tard.

\$10 FILE\_TYPE type du fichier

Les types qui peuvent nous intéresser sont :

\$04 fichier ASCII TXT \$06 BIN binaire DIR \$0F sous-directory \$19 ADB base de donnée **AppleWorks** \$1A AWP traitement de texte

\$1B ASP tableur AppleWorks \$EF PAS PASCAL sous ProDOS

\$FC BAS BASIC Applesoft

\$FE REL programme langage machine relogeable

\$FF SYS système

Pour déterminer le type approprié, il sera préférable d'utiliser la routine TDUMP du numéro 20 de Pom's afin d'afficher le fichier et en déduire sa nature.

\$11-12 KEY\_POINTEUR numéro du bloc index.

À modifier aussitôt que l'on a utilisé INDEX et vérifié l'authenticité des blocs renvoyés.

\$13-14 BLOCKS\_USED Nombre de blocs utilisés par le fichier.

Cela comprend les blocs index plus les blocs de données. Modifier ceci en fonction encore de ce que le bloc index a donné.

\$15-17 EOF Longueur du fichier sur 3 octets.

Au départ, y mettre 512 fois le nombre de blocs trouvé. Ensuite, il sera toujours plus facile de le modifier par voie logicielle.

\$1F-20 AUX\_TYPE dépend de FILE\_TYPE

TXT Longueur d'enregistrement (paramètre L dans OPEN)

BIN Adresse de chargement (paramètre A dans BSAVE)

BAS Adresse de chargement (lorsque sauvé par SAVE, normalement \$801)

VAR Adresse des variables (sauvées par STORE)

SYS Adresse de chargement (habituellement \$2000)

Il est quasiment impossible de fixer ces adresses, à moins de se les rappeler, ou que le fichier soit issu d'un logiciel qui sauve toujours à la même adresse. Les autres octets de chaque série sont hors-propos ici, et d'ailleurs non indispensables (par exemple les dates de création et modification).

# Après avoir retrouvé les fichiers

Voilà, logiquement une fois tout ceci terminé, on devrait pouvoir prendre les utilitaire ProDOS et sauvegarder tous nos fichiers sur une bonne disquette ProDOS, car rapellons-le, ce que nous avons fait suffit seulement à reconnecter des fichiers au directory, et non à remettre la disquette entièrement en état. Entre autre, le schéma d'occupation des blocs n'est pas mis à jour, et il est donc impératif de ne sauvegarder aucun fichier sur le disque.

## Syntaxe des commandes

Après avoir fait :

-INDEX

-BLOC,

vous disposez des commandes suivantes :

INDEX <nb de blocs>

[,S<numéro de slot>]

[,D<numéro de drive>]
RBLOC <numéro du bloc>

[,S<numéro de slot>]

[,D<numéro de drive>] WBLOC <numéro du bloc>

[,S<numéro de slot>] [,D<numéro de drive>]

Par exemple : INDEX 280,S6 INDEX 1600

RBLOC 173, S5, D2 WBLOC 173

Pour le disque virtuel /RAM, prendre S3,D2.

#### Liste des fichiers sur la disquette Pom's

T.INDEX.CODE source Big Mac (format texte), commande INDEX T.BLOC.CODE idem pour commandes RBLOC & WBLOC

Les commandes s'installent par un simple BRUN sur les modules exécutables.

**ProDOS** 

//e //e+ //c

module exécutable

BLOC

module exécutable Au verso de la disquette d'accompagnement (face nommée /POMS29/), les fichiers sont au format ProDOS.

Source 'T.INDEX.CODE' 70 LDA VPATHI ; Pointe vers commande Récapitulation our déterminer si Assembleur Big Mac, format TEXT PTR s c'est la notre 72 LDA VPATH1+1 73 PTR+1 (PTR),Y; C'est INDEX ? Après avoir saisi ce code sous LDY ORG \$2100 75 COMPAR LDA moniteur, vous le sauvegarderez CMP \* par BSAVE INDEX,A\$2000,L\$2D5 ; non, alors retour au ProDOS 77 BNE NO CMD \* INDEX: Permet de localiser tous les blocs susceptibles d'etre des \* blocs index. \* 78 INY Les codes de \$2000 à \$20FF 45+1 correspondent au programme BCC COMPAR 10 \* C'est INDEX alors on CMDLOAD (Pom's 20). 81 BONNECHD peut y aller 12 \*--13 \* Syntaxe: 2000:AD 00 BF C9 4C F0 05 A9 83 NO\_CHD SEC Indique que la commande 14 \* n'est pas à nous 2008:87 4C ED FD AD 4D BE FO 15 \* INDEX <total> [,S<slot>] [,D<drive>] JMP (V OLDCMD+1) 2010:05 A9 15 4C 09 BE AD 04 10 \* Le programme va lire tous les blocs du disque 18 \* jusqu'au nombre total qu'on lui indique dans 19 \* commande. Si le bloc est susceptible d'etre un 2018:21 69 00 20 98 20 90 05 86 ProDos étudie la ligne 2020:A9 OF 4C 09 BE CD 02 21 20 \* bloc index, il affiche son numéro. 2028:90 F6 AE 08 BE 8D 08 BE 89 2030:8E 07 21 AE 07 BE 8E 06 BONNECHD 22 \*-----91 DEY : Demande à ProDOS 2038:21 AO 00 8C 07 BE 48 E9 d'examiner la commande ; Il ne doit pas y avoir 24 \*-2040:21 85 3C 68 38 E9 04 85 DEY 25 \* Labels 26 \*---de paramètres 2048:74 A9 21 85 49 84 48 A0 STY XLEN 2050:00 B1 48 F0 27 20 8E F8 LDA 28 SYNT ERR -2058:A4 2F CO 02 DO 0F B1 48 \$40 ; Code du message 'SYNTAX STA SYSERR ERROR STA XCNUM 2060:C9 21 90 09 CD 02 21 B0 548 Pointeur temporaire 97 LDA +0 ; Pas de paramètres: \$00 2068:04 65 3C 91 48 A5 48 38 Résultat de GETADR Adresse du début de la 30 LINNUM \$50 en (Pbits) 2070:65 2F 85 48 A5 49 69 00 \$ 6D STA PRITS zone libre ; Adresse de la fin de la 2078:85 49 DO D3 A0 00 A9 21 32 FRETOP S GE PBITS+1 STA 100 2080:84 3C 85 3D 18 6D 04 21 zone libre 101 V SUITE SUITE ; Indique l'adresse du LDA 2088:84 42 88 84 3E 85 3F AD 33 OLDTXTPTR = 579 Sauvegarde de TXTPTR retour Code du Carriage Return 102 LDA V SUITE+1 2090:08 BE 85 43 C8 4C 2C FE 35 BUFADR1 = \$AB Adresse de la première 2098:8D FB 20 A5 74 18 69 04 moitié du bloc lu 104 LDA V SULTE+2 36 BUFADR2 -SAD : Adresse de la seconde 105 STA XTADDR+1 20A0:80 FC 20 86 3D CE FC 20 moitié du bloc lu 106 ; C'était bien pour nous CLC 20A8:F0 47 AD FC 20 8D FD 20 37 CHRGET = \$81 ; Routine de prise de 107 RTS 20B0: AD FD 20 48 4A 4A 4A AA SUITE 38 TXTPTR 20B8:68 29 07 A8 B9 F3 20 3D Pointe sur le caractère \$B8 109 CMP #0 : Si pas d'erreur, on à prendre 20C0:58 BF DO E1 A5 3D DO 09 39 40 IN BNE NO CMD 20C8:B9 F3 20 1D 58 BF 9D 58 \$0200 : Buffer clayler 20D0:BF AD FC 20 38 CE FD 20 42 PRINTERR = ; Affichage de l'erreur SBEUC 113 Lecture du nombre de blocs 20D8:ED FD 20 CD FB 20 D0 D0 slot par défaut 43 DEFSLT SBE3C 20F0 - A5 3D DO 07 18 AF FD 20 DEFORV \$BE3D Drive par défaut 115 Pointe adresse de la commande externe 45 XTADDR \$BESO LDA TXTPTR 20E8:E8 8A 60 A9 00 85 3D F0 pour que l'execution 20F0:B9 38 60 80 40 20 10 08 46 XLEN SRE52 : Longueur du nom de la 117 LDX TXTPTR+1 ; d'un programme Basio 20F8:04 02 01 00 00 00 AD 99 puisse se continuer. SRE53 : Numéro de commande 118 STA OLDTXTPTR 2100:D8 A9 23 A9 01 AD 58 FF ; Indiquent les paramètres valables 48 PBITS SBE54 STX OLDTXTPTR+1 2108:AD 6C BE 85 48 AD 6D BE 120 2110:85 49 A0 01 B1 48 D9 CA 49 VPATH1 SBE 6C Pointe sur le nom de XLEN LDY ; Où se trouve la fin du mot de commande ? 2118:22 DO 07 C8 CO 06 90 F4 50 BADCALL SBE8B ; Traduit l'erreur pour 122 INY ; Sert à lire la suite: 2120:B0 04 38 6C 06 21 88 88 numero de bloc, Point d'entrée du MLI 2128:8C 52 BE A9 00 8D OF BF ; puls les paramètres éventuels (S et D) 123 INY ; Va à la routine de traitement des erreurs 52 SYSERR SRFOF 2130:8D 53 BE A9 00 8D 54 BE 124 TYA ; Pour cela, on se sert 2138:A9 00 8D 55 BE AD 4E 21 54 FRMNUM SDD 67 2140:AD 3E 21 8D 50 BE AD 3F ; Range valeur pointée 125 CLC On additionne la par TXTPTR dans FAC 2148:21 8D 51 BE 18 60 C9 00 ; Transforme FAC en entier 2 oct (LINNUM) 55 GETADR SE752 126 ADC VPATH1 ; (INDEX) au début de la 2150:D0 D0 A5 B8 A6 B9 85 79 ligne de commande. 56 LINPTR SED24 ; Affiche X et A ; Affiche le caractère se On a alors le début de 127 2158:86 7A AC 52 BE C8 C8 STA TXTPTR SFUEL l'opérande. 2160:18 6D 6C BE 85 B8 AD 6D ; C'est ce qu'on met en trouvant dans A 128 LDA VPATH1+1 Affiche en inverse Affiche en normal SR INVERSE SPERG 2168:BE 69 00 85 B9 20 82 22 TXTPTK. NORMAL SFE84 129 2170:8D DO 22 8E D1 22 20 AF ADC 60 RTS SFF58 : Contient un RTS TXTPTR+1 STA 2178:22 20 B8 22 F0 28 C9 AC 131 62 2180 · DO F7 20 B8 22 C9 D3 D0 132 : On va lire le nombre 63 Validité de la CMD qui est pointé 2188:0B 20 B8 22 29 07 8D 3C 133 STA TOT BLOC ; Ce sera le bloc final 2190:BE 4C 79 21 C9 C4 F0 03 65 STX TOT BLOC+1 ; Obligatoire pour ProDOS 2198:4C 8E 22 20 B8 22 29 03 135 LDA #>FIN+\$0100 ; Convention pour CMDLOAD 21A0:8D 3D BE 4C 79 21 A9 00 137 Lecture des paramètres s'il y en a 21A8:8D CA 22 8D C9 22 AD C5 LDA #>LONG \$0100 69 V OLDCMD LDA RTS 21B0:22 AD AF 21 AE BO 21 8D 139

									A Service A Complete Service of Management of Service Service of S
140		JSR	IN_PTR	; Refixe le pointeur au début du buffer	224		BNE	CHKNG2	peut etre un index ; Sinon, on fait une autre vérification
143	CH_AKRT	JSK	CHR_GET	; Frend caractère jusqu'à	225	VRFZ	LDA	(BUFADRI),	Y ; La méthode a été
143	):	BEQ	EOL	ce que soit une ; virgule, car cela signifierait un numéro	227	6	ORA	(BUFADR2)	entlérement changée Y ; par rapport à 'Beneath Apple ProDOS'
144	6	CMP	4"."	; de drive et/ou de slot à lire.	228	Ě	BNE	VRFRTS	; Car elle donnait trop de blocs non-index
145		BNE	CH_VRGL		229		INY		; Avec celle-ci tous les essais faits
147		JSR	CHR_GET	; Prend le caractère de commande	230	i.	BNE	VRFZ	; seul dernier bloc du catalog est indiqué
148		CMP	#"S"	; C'est le changement de Slot ?		VRFRTS	RTS		; à tort comme étant un index.
145		JSR	TEST_D	; Non, alors peut-etre est ce le drive ? ; Quel est le nouveau	232 233 234	CHKNG2	LDY	40	; Le principe: tester si
151		AND	#\$00000111	Slot ?	235			COMPTEUR	tous les numéros : 16 bits différents les
152	!	STA JMP	DEFSLT CH_VRGL	; A mettre chez ProDOS		CHKNG3	-		uns des autres, ; puisque index ne peut
154	TEST_D	CMP	<b>#</b> "D"	; C'est le changement de	237			COMPTEUR	contenir 2 fois le ; meme bloc.
156		BEQ	NOERRS ERR STX	Drive ?	238		LDA		Y ; Numéro zéro indique la fin de la liste ; Donc si on y est, c'est
2.70	NOERRS		CHR_GET	; Quel est le nouveau drive ?	240		STA	GOOD_ONE	un index : Sinon on stocke pour la
159		AND	#%00000011 DEFDRV		241		LDA		vérification
161	EOL	JMP	CH_VRGL		242		STA	TEMP+1	
163					510.0	NXTBYTE	INY		; On compare au numéro
164			ile de	lecture des blocs	245		BEQ	EOI	d'après ; Si on est à la fin du
166	*		********		246		LDA		bloc
169		LDA	#0 BLOC DEP+1	; Commence au bloc 0	247		1400	The state of the s	, Numéro ne peut etre supérieur au nbr max
170			BLOC_DEP		248		BCC	V1 NXTBLK	; Sinon, pas un bloc
172			ure du	bloc indiqué	250		LDA	(BUFADR1).	index qu'on teste
174	*				251		CMP	TOT_BLOC	
175 176	VC_PARM	LDA	PARM	; Nécessaire à cause du relogement	252 253		LDA	(BUFADR1),	Y ; Si on tombe sur un
177		LDA	VC_PARM+1	; indique où est la table de paramétres	254		BNE	V2	zèro, ça signifie ; peut-etre une fin de liste.
178			VC_PARM+2 VC_MLI		255				
180			VC_MLI+1		256		INY		; Donc on regarde si ce qui suit est nul
181		LDA	DEFDRV	; Codage du numéro	257 258		JSR BEQ	VRFZ EOI	: Va vérifier ; Si oui, alors on a fini
183		AND	#\$00000010	d'unité sous la forme ; DSSS0000	259		BNE	NXTBLK	l'index ; Sinon, ce n'était pas
184		ASL			260				un index
186		ORA	DEFSLT		261	VZ	CMP	TEMP	; Ce n'était pas un zéro, donc on vérifie
188		ASL			262		BNE	NXTBYTE	; le bas du numéro.
190		ASL			263 264		LDA	(BUFADR2),	Y ; Si pareil en bas, il
191		STA	PARM+1		265		CMP	TEMP+1	se peut que le ; haut soit différent
193			STREND+1	; Installe le buffer dans la zone libre	266				; Si oui, alors prochain octet
194 195			FRETOP+1		267	EOI	BEQ	NXTBLK	; Si non, prochain bloc
196 197		BCC	FIX_BUF		269		INC	COMPTEUR	; Tous les octets étalent différent à celui
198				; S'il n'y en a pas assez, alors on sort	270		BNE	CHKNC3	; testé, donc on prend le suivant.
200			ERR_EXIT	: 'NO BUFFER AVAIABLE'	271 272	GOOD ONE			
	FIX_BUF			page du buffer	273		CPY	#0	; Si ler octet du bloc est un zéro, alors
202		JSR BCS	- T-1	; Puis va lire le bloc en question ; Au cas où il y aurait	274		BEQ	NXTBLK	; ca ne peut pas etre un index
				une erreur	276	CONT	<u> 2</u> 632m	TERROR.	Our provide graduations
					277				: Affiche le numéro de bloc
206			/se du	bloc	278 279		JMP	NXTBLK	; Passe au prochain bloc
208					280	*			
210				; Prépare des pointeurs pour indiquer ; l'adresse de la	281				bloc peut etre index, afficher
211				première page du buffer, ; et celle de la seconde	283		- PASSES		
212			BUFADR1+1	page du buffer.			LDX	BLOC_DEP	; Affichage en décimal du numéro de bloc,
213		INX			286		LDA	BLOC_DEP+1	; suivi d'une virgule
214			BUFADR2 BUFADR2+1		287		JSR	LINPTR	pour tous les séparer
216					288		JSR	NORMAL	
217				le bloc peut etre un	289 290		LDA JMP		
219				index	291				
220					293	*	Passa	ige au	prochain bloc
221		LDY		; Se place au début du bloc	294 295	*			
222		JSR	VRFZ	; Va vérifier s'il est		NXTBLK	INC	BLOC DEP	: Passe au prochain bloc
223		BEQ		; Si oui, alors ça ne	231		2.10	- LON_USE	tout en vérifiant

21B8:C2 22 8E C3 22 AD 3D BE 21CO:29 02 0A 0A 0D 3C BE 0A 21C8:0A 0A 0A 8D C6 22 A6 6E 21D0:E8 E4 70 90 05 A9 56 4C 21D8:90 22 8E C8 22 20 BE 22 21E0:B0 F5 AC C7 22 AE C8 22 21E8:84 AB 86 AC E8 84 AD 86 21F0:AE AO OO 20 FA 21 FO 6D 21F8:D0 0A B1 AB 11 AD D0 03 2200:C8 DO F7 60 A0 00 8C D2 2208:22 AC D2 22 B1 AB F0 3A 2210:8D D3 22 B1 AD 8D D4 22 2218:C8 FO 2A B1 AD CD D1 22 2220:90 09 DO 41 B1 AB CD DO 2228:22 BO 3A B1 AB DO 08 C8 2230:20 FA 21 FO 10 DO 2E CD 2238:D3 22 D0 DC B1 AD CD D4 2240:22 DO D5 F0 20 EE D2 22 2248:D0 BF C0 00 F0 17 20 54 2250:22 4C 65 22 AE C9 22 AD 2258:CA 22 20 24 ED 20 84 FE 2260:A9 AC 4C ED FD EE C9 22 2268:D0 03 EE CA 22 AD CA 22 2270:CD D1 22 F0 03 4C AE 21 2278:AD C9 22 CD D0 22 90 F5 2280:18 60 A0 00 B1 B8 C9 30 2288:90 04 C9 3A 90 16 A9 40 2290:C9 27 FO OA C9 28 FO 06 2298:20 8B BE 4C OC BE 20 80 22A0:FE 4C 4E 22 20 67 DD 20 22A8:52 E7 A5 50 A6 51 60 A0 22B0:00 A2 02 84 B8 86 B9 60 22B8:20 B1 00 C9 BD 60 20 00 22C0:BF 80 C5 22 60 03 60 00 22C8:00 00 00 49 4E 44 45 58 22D0:00 00 00 00 00

#### Récapitulation 'BLOC'

Après avoir saisi ce code sous moniteur, vous le sauvegarderez par BSAVE BLOC.A\$2000,L\$2A4

Les codes de \$2000 à \$20FF correspondent au programme CMDLOAD (Pom's 20).

2000:AD 00 BF C9 4C F0 05 A9 2008:87 4C ED FD AD 4D BE FO 2010:05 A9 15 4C 09 BE AD 04 2018:21 69 00 20 98 20 90 05 2020:A9 OE 4C 09 BE CD 02 21 2028:90 F6 AE 08 BE 8D 08 BE 2030:8E 07 21 AE 07 BE 8E 06 2038:21 A0 00 8C 07 BE 48 E9 2040:21 85 3C 68 38 E9 04 85 2048:74 A9 21 85 49 84 48 A0 2050:00 B1 48 F0 27 20 8E F8 2058:A4 2F CO 02 DO 0F B1 48 2060:C9 21 90 09 CD 02 21 B0 2068:04 65 3C 91 48 A5 48 38 2070:65 2F 85 48 A5 49 69 00 2078:85 49 DO D3 A0 00 A9 21 2080:84 3C 85 3D 18 6D 04 21 2088:84 42 88 84 3E 85 3F AD 2090:08 BE 85 43 C8 4C 2C FE 2098:8D FB 20 A5 74 18 69 04 20A0:8D FC 20 86 3D CE FC 20 20A8:F0 47 AD FC 20 8D FD 20 20B0:AD FD 20 48 4A 4A 4A AA 2088:68 29 07 A8 B9 F3 20 3D 20C0:58 BF DO E1 A5 3D DO 09 20C8: R9 F3 20 1D 58 BF 9D 58 20D0:BF AD FC 20 38 CE FD 20 20D8:ED FD 20 CD FB 20 D0 D0 20E0: A5 3D D0 07 18 AE FD 20 20E8:E8 8A 60 A9 00 85 3D F0

29	8	BNE	E00	; qu'on ne sort pas des	38	1	LS	r on	
29	9	INC	BLOC_DEP+1	limites fixées par , la commande. De toute	9	OUTCO	'Т	BI OC	.CODE'
30	DEOD	LDA	BLOC_DEP+1	façon, si on : demande à lire plus de				Mac, form	
30	L	CMP	TOT_BLOC+1	blocs qu'il n'en ; existe, une erreur se		1	1119-01-	OFF	
30	2	BEQ	E001	produira. Il n'est ; donc possible de donner		2		\$2100	
30	GO_LIT_	BL JM	VC_PARM	qu'on nombre ; inférieur au nombre		4			***************************************
30	EOD1		The second	maximum			: Per	met de loc	aliser tous les *
30	i	CMP	BLOC_DEP TOT_BLOC			8 *		cs index.	in the second se
308	i.		GO_LIT_BL			0 ******	****	******	********
310		Sort	ie de		1:	-			*
312					1	4 *			
313		RIS			1	6 *			lot>] [,D <drive>] * *</drive>
315		44-12		AT A STATE OF THE	18	8 * jusqu	'au n	ombre tota	tous les blocs du disque * l qu'on lui indique dans *
	:		ure du	nombre pointé par TXTPTR	20	* bloc	nde. index	, il affic	est susceptible d'etre un * he son numéro. *
319					22				*
321		LDY	10	; FRMNUM doit tomber sur un chiffre.	-				
322		LDA	(TXTPTR),Y	; S'assure que s'en est		* Label			************
323		CMP	<b>*</b> '0	un, mais sans ; passer par CHRGET, qui	27			\$40	; Code du message 'SYNTAX
324		DCC	ERR_STX	modif. TXTPTR. ; 31 on a un chiffre,		PTR		548	ERROR' ; Pointeur temporaire
325		CMP	#7:	c'est bon, car FRMNUM ; s'arretera à la fin du	30	LINNUM	=	\$50 \$6D	; Résultat de GETADR
326		всс	NO_ERR	nombre. ; Simon, on signale une			_		; Adresse du début de la zone libre
327			- and contains	erreur de syntaxe.		OLDTXTP		56F 579	; Adresse de la fin de la zone libre
328	ERR_STX	LDA	#SYNT_ERR	; Signaler soi-meme, car FRMNUM tend	34	CR	-	\$8D	; Sauvegarde de TXTPTR ; Code du Carriage Return
329	ERR_EXIT		<b>#</b> \$27	Provide Cond		BUFADRI		SAB	; Adresse de la première moitié du bloc lu
331		BEQ	IO_ERR		36	BUFADR2		\$AD	; Adresse de la seconde moitié du bloc lu
332			IO_ERR		37	CHRGET	*	\$B1	; Routine de prise de caractère
334		JER		; à déconnecter ProDOS lorsqu'il génère une	38	TXTPTR	-	\$88	; Pointe sur le caractère à prendre
	IO_ERR		INVERSE	PRINTERR ; Erreur.	39	IN	-	30200	; Buffer clavier
337 338		JMP	CONT		41	PRINTERS		SBEOC	; Affichage de l'erreur
339	NO_ERR	JSR	FRMNUM	; Si on a bien un nombre, on le lit, le met	43		-	SBE3C SBE3D	: Slot par défaut : Drive par défaut
340		JSR		; dans FAC puls met en entier dans Linnum		XTADDR	=	\$BE50	; Pointe sur adresse de
341			LINNUM 1		46	XLEN	**	\$BE52	la commande externe ; Longueur du nom de la
343		RTS				XCNUM PBITS	*	\$BE53	commande moins un ; Numéro de commande
345				au début de IN				\$BE54	; Indiquent les paramètres valables
347 348	*					VPATH1	-	\$BEGC	; Pointe sur le num de volume
	IN_PTR	LDY	ACTN	; Cette fois, on se place		BADCALL.		SBE8B	: Traduit l'erreur pour le BI
331		LDX		sur le buffer du		ENTRY SYSERR		\$BF00 \$BF0F	; Point d'entrée du MLI ; Va à la routine de
				; Clavier, Ligne de commande y est entière	53				traitement des erreurs
352				; Et stockée en caractères ASCII avec le	54	FRMNUM	=	\$DD67	; Range valeur pointée par TXTPTR dans FAC
353 354		RTS	TXTPTR+1	; Dernier bit å 1	55	GETADR	-	\$E752	; Transforme FAC en entier 2 oct (LINNUM)
						LINPTR	-	\$ED24 \$FDED	; Affiche X et A ; Affiche le caractère se
358	·	CHRGE	T modifie	********				SFE80	trouvant dans A : Affiche en inverse
360	CHR_GET	JSR	CHRGET		59	NORMAL	=		; Affiche en normal ; Contient un RTS
362		CMP RTS	#CR		61				, conclene un kis
363	*				63	*	Vali	dité de	
365 366		Diver			65				
367	RD BLOC				67		LDA	#>FIN+\$01	; Obligatoire pour Propos 00 ; Convention pour
369	VC_MLI	DFB	\$80		68			#>LONG-90	CHDLOAD 100
371	17	RTS			70	A_OTDCWD			; Pointe vers commande
	PARM	DEB			71		STA		pour déterminer si ; c'est la notre
375	RUFF	HEX	0000		72			VPATH1+1 PTR+1	
377	BLOC_DEP				74 75		TDA		; C'est INDEX ?
379	COMMAND				76 77		CMP	COMMAND-1	
381	TOT_BLOC COMPTEUR	HEX	00		78		TNY		ProDOS
383	TEMP				79		CPY	#5+1	
385			* FIN-START+\$0	0100	81			COMPAR BONNECMD	; C'est INDEX alors on
386									peut y aller

20F0:B9 38 60 80 40 20 10 08 20F8:04 02 01 00 00 00 AD 99 2100:D8 A9 23 A9 01 AD 58 FF 2108:AD 6C BE 85 48 AD 6D BE 2110:85 49 A0 00 B1 48 8D A2 2118:22 A2 00 BD 91 22 8D A3 2120:22 E8 C8 B1 48 DD 91 22 2128:D0 08 E8 C8 C0 06 90 F3 2130:B0 OF CE A3 22 FO 06 A2 2138:06 A0 01 D0 E6 38 6C 06 2140:21 A9 80 AE A3 22 CA DO 2148:02 A9 81 8D 8D 22 88 88 2150:8C 52 BE A9 00 8D OF BF 2158:8D 53 BE 8D 54 BE A9 00 2160:8D 55 BE AD 74 21 AD 64 2168:21 8D 50 BE AD 65 21 8D 2170:51 BE 18 60 A5 B8 A6 B9 2178:85 79 86 7A AC 52 BE C8 2180:C8 98 18 6D 6C BE 85 B8 2188:AD 6D BE 69 00 85 B9 A0 2190:00 B1 B8 C9 30 90 04 C9 2198:3A 90 07 A9 40 F0 03 4C 21A0:2E 22 20 67 DD 20 52 E7 21A8:A5 50 8D A0 22 A6 51 8E 21B0:A1 22 A0 00 A2 02 84 B8 21B8:86 B9 20 8E FD 20 1F 22 21C0:C9 AC DO F9 20 1F 22 C9 21C8:D3 D0 OB 20 1F 22 29 07 21D0:8D 3C BE 4C BD 21 C9 C4 21D8:D0 C1 20 1F 22 29 03 8D 21E0:3D BE 4C BD 21 68 68 AD 21E8:3D BE 29 02 0A 0A 0D 3C 21F0:BE OA OA OA OA BD 9D 22 21F8:A5 79 A6 7A 85 B8 86 B9 2200:AD 9C 22 AD 01 22 AE 02 2208:22 8D 8E 22 8E 8F 22 A6 2210:6E E8 8E 9F 22 E8 E4 70 2218:90 OF A9 56 4C 2E 22 20 1220:B1 00 C9 8D F0 BF 4C ED 1228:FD 20 8A 22 90 06 20 BB 1230:BE 4C OC BE 20 BE FD AE 2238:9E 22 86 AB AC 9F 22 84 2240:AC A6 AB A4 AC 20 99 FD 2248:A2 01 20 4A F9 A0 00 B1 2250:AB 20 DA FD A9 A0 20 ED 2258:FD C8 C0 08 D0 F1 A2 01 2260:20 4A F9 A0 00 B1 AB 29 2268:7F C9 20 B0 02 A9 2E 09 2270:80 20 ED FD C8 C0 08 D0 2278:EC 20 8E FD A5 AB 18 69 2280:08 85 AB C9 BO 90 BA 18 2288:60 00 20 00 BF 80 9C 22 2290:60 02 52 42 4C 4F 43 57 2298:42 4C 4F 43 03 60 00 10 22A0:00 00 00 00

À compter de ce numéro, les disquettes Pom's sont formatées...

E.E ROD ProDOS

82									
83	NO_CMD	SEC		; Indique que la commande	143		BEQ	EQI.	; virgule, car cela significanit un numéro
84		JMP	(V_OLDCMD+	n'est pas à nous 1)	144		CMP	#","	; de drive et/ou de slot à lire.
85	470000000000000				145		BNE	CH_VRGL	
86		ProD	OS étudie	la ligne	147		JSR	CHR GET	; Prend le caractère de
88	*				148		CMP	#"S"	commande ; C'est le changement de
	BONNECMD				2.10				Slot ?
91		DEY		; Demande à ProDOS d'examiner la commande	149		BNE	TEST_D	; Non, alors peut-etre est-ce le drive ?
92		DEY		; Il ne doit pas y avoir de paramètres	150		JSR	CHR_GET	; Quel est le nouveau Slot ?
93		STY	XLEN	the parametres	151		AND	#%00000111	
94		LDA	#0		152		STA	DEFSLT	; A mettre chez ProDOS
95			SYSERR		153		JMP	CH_VRGL	
96		STA	XCNUM #0	; Pas de paramètres: \$00	154	TEST D	CMP	#"D"	; C'est le changement de
70		2011		en (Pbits)		-0			Drive ?
98		STA	PBITS		156		BEQ	NOERRS	
99		LDA	#0		157	MOPPE	JMP	ERR_STX	; Ouel est le nouveau
100	V cure	STA	PBITS+1 SUITE	; Indique l'adresse du	128	NOERRS	JSR	CHR_GET	drive ?
101	V_SUITE	LIDA	JULIE	retour	159		AND	#%00000011	una destado esta o
102		LDA	V SUITE+1		160			DEFDRV	
103		STA	XTADDR		161		JMP	CH_VRGL	
104		LDA	V_SUITE+2			EOL			
105		STA	XTADDR+1	. Cliente erio	163	*	insmiller.		
106 107		CLC		; C'était bien pour nous	165			le de	lecture des blocs
	SUITE	KID			1000000				
109		CMP	#0	; Si pas d'erreur, on	167				
				continue	168		LDA		; Commence au bloc 0
110		BNE	NO_CMD		169			BLOC_DEP+1	
111	4				170		STA	BLOC_DEP	
113			ure du	nombre de blocs		*	40 M M M M		
114					173				bloc indiqué
115					174	*			
116		LDA	TXTPTR	; Sauvegarde de TXTPTR	175		(market)		
117		LDX	TXTPTR+1	pour que l'execution ; d'un programme Basic	YENDA	VC_PARM			; Necéssaire à cause du relogement ; Indique où est la table
118		STA	OLDTXTPTR	puisse se continuer.	177		LDA	VC_PARM+1	de paramètres
119		STX	OLDTXTPTR+	1	178		LDX	VC_PARM+2	
					179			VC_MLI	
120							STX	VC_MLI+1	
120 121		LDY	XLEN	; Où se trouve la fin du	180				
		LDY	XLEN	mot de commande ? ; Cela sert à lire la	181		LDA	DEFDRV	; Codage du numéro
121		INY	XLEN	mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc,	181 182				d'unité sous la forme
121			XLEN	mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres	181 182 183		AND		
121 122 123		INY	XLEN	mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres éventuels (S et D)	181 182				d'unité sous la forme
121		INY	XLEN	mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres	181 182 183 184		AND ASL		d'unité sous la forme
121 122 123		INY	XLEN	mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres éventuels (S et D) ; Pour cela, on se sert	181 182 183 184 185 186 187		AND ASL ASL ORA ASL	#%00000010	d'unité sous la forme
121 122 123 124		INY INY TYA		mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres éventuels (S et D) ; Pour cela, on se sert de TXTPTR: ; On additionne la longueur du mot-clé	181 182 183 184 185 186 187 188		AND ASL ASL ORA ASL ASL	#%00000010	d'unité sous la forme
121 122 123 124		INY INY TYA	XLEN VPATH1	mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres éventuels (S et D) ; Pour cela, on se sert de TXTPTR: ; On additionne la longueur du mot-clé ; (INDEX) au début de la	181 182 183 184 185 186 187 188		AND ASL ASL ORA ASL ASL ASL	#%00000010	d'unité sous la forme
121 122 123 124 125		INY INY TYA CLC		mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres éventuels (S et D) ; Pour cela, on se sert de TXTPTR: ; On additionne la lonqueur du mot-clé ; (INDEX) au début de la ligne de commande. ; On a alors le début de	181 182 183 184 185 186 187 188 189 190		AND ASL ASL ORA ASL ASL	#%00000010	d'unité sous la forme
121 122 123 124 125 126		INY INY TYA CLC	VPATH1	mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres éventuels (S et D) ; Pour cela, on se sert de TXTPTR: ; On additionne la lonqueur du mot-clé ; (INDEX) au début de la ligne de commande. ; On a alors le début de l'opérande. ; C'est ce qu'on met en	181 182 183 184 185 186 187 188 189		AND ASL ASL ORA ASL ASL ASL	#%0000010 DEFSLT	d'unité sous la forme ; DSSS0000 ; Installe le buffer dans
121 122 123 124 125 126 127		INY INY TYA CLC ADC STA LDA	VPATH1 TXTPTR VPATH1+1	mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres éventuels (S et D) ; Pour cela, on se sert de TXTPTR: ; On additionne la lonqueur du mot-clé ; (INDEX) au début de la ligne de commande. ; On a alors le début de l'opérande.	181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191		AND ASL ORA ASL ASL ASL ASL STA	#%0000010 DEFSLT PARM+1	d'unité sous la forme ; DSSS0000
121 122 123 124 125 126		INY INY TYA CLC ADC STA	VPATH1 TXTPTR VPATH1+1	mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres éventuels (S et D) ; Pour cela, on se sert de TXTPTR: ; On additionne la lonqueur du mot-clé ; (INDEX) au début de la ligne de commande. ; On a alors le début de l'opérande. ; C'est ce qu'on met en	181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193		AND ASL ASL ORA ASL ASL ASL STA LDX	#%0000010 DEFSLT PARM+1	d'unité sous la forme ; DSSS0000 ; Installe le buffer dans
121 122 123 124 125 126 127 128		INY INY TYA CLC ADC STA LDA ADC	VPATH1 TXTPTR VPATH1+1 #0	mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres éventuels (S et D) ; Pour cela, on se sert de TXTPTR: ; On additionne la lonqueur du mot-clé ; (INDEX) au début de la ligne de commande. ; On a alors le début de l'opérande. ; C'est ce qu'on met en	181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196		AND ASL ASL ORA ASL ASL ASL STA LDX	#%0000010 DEFSLT PARM+1 STREND+1	d'unité sous la forme ; DSSS0000 ; Installe le buffer dans
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130		INY INY TYA CLC ADC STA LDA ADC STA	VPATH1 TXTPTR VPATH1+1 #0	mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres éventuels (S et D) ; Pour cela, on se sert de TXTPTR: ; On additionne la lonqueur du mot-clé ; (INDEX) au début de la ligne de commande. ; On a alors le début de l'opérande. ; C'est ce qu'on met en TXTPTR.  ; On va lire le nombre	181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196		AND ASL ASL ORA ASL ASL ASL STA LDX INX CPX BCC	#%0000010 DEFSLT  PARM+1 STREND+1 FRETOP+1 FIX BUF	d'unité sous la forme; DSSS0000; ; Installe le buffer dans la zone libre
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132		INY INY TYA CLC ADC STA LDA ADC STA JSR	VPATH1 TXTPTR VPATH1+1 #0 TXTPTR+1 RD_NBR	mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres éventuels (S et D) ; Pour cela, on se sert de TXTPTR: ; On additionne la lonqueur du mot-clé ; (INDEX) au début de la ligne de commande. ; On a alors le début de l'opérande. ; C'est ce qu'on met en TXTPTR.  ; On va lire le nombre qui est pointé	181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196		AND ASL ASL ORA ASL ASL ASL STA LDX INX CPX	#%0000010 DEFSLT PARM+1 STREND+1 FRETOP+1	d'unité sous la forme; DSSS0000;  ; Installe le buffer dans la zone libre; ; S'il n'y en a pas
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132		INY TYA CLC ADC STA LDA ADC STA JSR STA	VPATH1 TXTPTR VPATH1+1 #0 TXTPTR+1	mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres éventuels (S et D) ; Pour cela, on se sert de TXTPTR: ; On additionne la lonqueur du mot-clé ; (INDEX) au début de la ligne de commande. ; On a alors le début de l'opérande. ; C'est ce qu'on met en TXTPTR.  ; On va lire le nombre	181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198		AND ASL ASL ORA ASL ASL ASL STA LDX INX CPX BCC	#%0000010 DEFSLT  PARM+1 STREND+1 FRETOP+1 FIX BUF	d'unité sous la forme; DSSS0000; ; Installe le buffer dans la zone libre
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135		INY TYA CLC ADC STA LDA ADC STA JSR STA	VPATH1  TXTPTR  VPATH1+1  #0  TXTPTR+1  RD_NBR  TOT_BLOC TOT_BLOC+1	mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres éventuels (S et D) ; Pour cela, on se sert de TXTPTR: ; On additionne la lonqueur du mot-clé ; (INDEX) au début de la ligne de commande. ; On a alors le début de l'opérande. ; C'est ce qu'on met en TXTPTR.  ; On va lire le nombre qui est pointé	181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198	ERR	AND ASL ASL ORA ASL ASL ASL STA LDX INX CPX BCC	#%0000010 DEFSLT  PARM+1 STREND+1 FRETOP+1 FIX BUF #\$56	d'unité sous la forme;  DSSS0000  ; Installe le buffer dans la zone libre  ; S'il n'y en a pas assez, alors on sort
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136	*	INY INY TYA CLC ADC STA LDA ADC STA JER STA STX	VPATH1  TXTPTR  VPATH1+1  #0  TXTPTR+1  RD_NBR  TOT_BLOC  TOT_BLOC+1	mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres éventuels (S et D) ; Pour cela, on se sert de TXTPTR: ; On additionne la lonqueur du mot-clé ; (INDEX) au début de la ligne de commande. ; On a alors le début de l'opérande. ; C'est ce qu'on met en TXTPTR.  ; On va lire le nombre qui est pointé ; Ce sera le bloc final	181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198		AND ASL ASL ORA ASL ASL ASL STA LDX INX CPX BCC LDA JMP	#%0000010 DEFSLT  PARM+1 STREND+1 FRETOP+1 FIX BUF #\$56 ERR_EXIT	d'unité sous la forme;  DSSS0000  ; Installe le buffer dans la zone libre  ; S'il n'y en a pas assez, alors on sort ; 'NO BUFFER AVAIABLE'  ; Sinon, enregistre la page du buffer
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137	*	INY TYA CLC ADC STA LDA ADC STA JER STA STA LLC LECT	VPATH1  TXTPTR  VPATH1+1  #0  TXTPTR+1  RD_NBR  TOT_BLOC  TOT_BLOC+1	mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres éventuels (S et D) ; Pour cela, on se sert de TXTPTR: ; On additionne la lonqueur du mot-clé ; (INDEX) au début de la ligne de commande. ; On a alors le début de l'opérande. ; C'est ce qu'on met en TXTPTR.  ; On va lire le nombre qui est pointé ; Ce sera le bloc final	181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198	ERR FIX_BUF	AND ASL ASL ORA ASL ASL ASL STA LDX INX CPX BCC LDA JMP	#%0000010 DEFSLT  PARM+1 STREND+1 FRETOP+1 FIX BUF #\$56 ERR_EXIT	d'unité sous la forme;  DSSS0000  ; Installe le buffer dans la zone libre  ; S'il n'y en a pas assez, alors on sort ; 'NO BUFFER AVAIABLE'  ; Sinon, enregistre la page du buffer ; Puis va lire le bloc en question
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138	*	INY TYA CLC ADC STA LDA ADC STA LDA STA LDA LDA ADC STA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LD	VPATH1  TXTPTR  VPATH1+1  #0  TXTPTR+1  RD_NBR  TOT_BLOC  TOT_BLOC+1	mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres éventuels (S et D) ; Pour cela, on se sert de TXTPTR: ; On additionne la longueur du mot-clé ; (INDEX) au début de la ligne de commande. ; On a alors le début de l'opérande. ; C'est ce qu'on met en TXTPTR.  ; On va lire le nombre qui est pointé ; Ce sera le bloc final	181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198	ERR FIX_BUF	AND ASL ASL ORA ASL ASL ASL STA LDX INX CPX BCC LDA JMP	#%0000010  DEFSLT  PARM+1  STREND+1  FRETOP+1 FIX BUF  #\$56  ERR_EXIT  BUFF+1	d'unité sous la forme;  DSSS0000  ; Installe le buffer dans la zone libre  ; S'il n'y en a pas assez, alors on sort ; 'NO BUFFER AVAIABLE'  ; Sinon, enregistre la page du buffer ; Puis va lire le bloc er question ; Au cas où il y aurait
121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 137 140	*	INY TYA CLC ADC STA LDA ADC STA LDA STA LDA LDA ADC STA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LD	VPATH1  TXTPTR  VPATH1+1  #0  TXTPTR+1  RD_NBR  TOT_BLOC  TOT_BLOC+1	mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres éventuels (S et D) ; Pour cela, on se sert de TXTPTR: ; On additionne la lonqueur du mot-clé ; (INDEX) au début de la ligne de commande. ; On a alors le début de l'opérande. ; C'est ce qu'on met en TXTPTR.  ; On va lire le nombre qui est pointé ; Ce sera le bloc final	181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202	ERR FIX_BUF	AND ASL ASL ORA ASL ASL STA LDX INX CPX BCC LDA JMP STX JSR	#%0000010  DEFSLT  PARM+1  STREND+1  FRETOP+1 FIX BUF  #\$56  ERR_EXIT  BUFF+1  RD_BLOC	d'unité sous la forme;  DSSS0000  ; Installe le buffer dans la zone libre  ; S'il n'y en a pas assez, alors on sort; 'NO BUFFER AVAIABLE'  ; Sinon, enregistre la page du buffer; Puis va lire le bloc er question
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140	*	INY INY TYA CLC ADC STA LDA ADC STA LDA STA JSR STA STX Lect	VPATH1  TXTPTR  VPATH1+1  #0  TXTPTR+1  RD_NBR  TOT_BLOC  TOT_BLOC+1  ure des  IN_PTR	mot de commande ? ; Cela sert à lire la suite: num de bloc, ; puis les paramètres éventuels (S et D) ; Pour cela, on se sert de TXTPTR: ; On additionne la lonqueur du mot-clé ; (INDEX) au début de la ligne de commande. ; On a alors le début de l'opérande. ; C'est ce qu'on met en TXTPTR.  ; On va lire le nombre qui est pointé ; Ce sera le bloc final  paramètres s'il y en a  ; Refixe le pointeur au	181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204	ERR FIX_BUF	AND ASL ASL ORA ASL ASL ASL STA LDX INX CPX BCC LDA JMP STX JSR BCS	#%0000010  DEFSLT  PARM+1  STREND+1  FRETOP+1 FIX BUF  #\$56  ERR_EXIT  BUFF+1  RD_BLOC  ERR	d'unité sous la forme;  DSSS0000  ; Installe le buffer dans la zone libre  ; S'il n'y en a pas assez, alors on sort; 'NO BUFFER AVAIABLE'  ; Sinon, enregistre la page du buffer; Puis va lire le bloc er question; Au cas où il y aurait

207 *				259		BNE	NXTBLK	; Sinon, ce n'était pas un index
209	LDY	BUFF	; Prépare des pointeurs pour indiquer	260 261	V2	CMP	TEMP	; Ce n'était pas un zéro
210	LDX	BUFF+1	; l'adresse de la première page du buffer,	262		BNE	NXTBYTE	donc on vérifie ; le bas du numéro.
211	STY	BUFADR1	; et celle de la seconde page du buffer.	263 264		LDA		Y; Si pareil en bas, il
212 213	STX		ACREMENT MATERIAL	265		CMP	TEMP+1	se peut que le
214	STY	BUFADR2		266		BNE	NXTBYTE	; haut soit différent ; Si oui, alors prochain
216		BUFADR2+1		267		BEQ	NXTBLK	; Si non, prochain bloc
217 * 218 *		ie si	le bloc peut etre un	268 269	EOI	INC	COMPTEUR	; Tous les octets étaien
219 *			index	270		BNE	CHKNG3	différent à celui ; testé, donc on prend l
220 221	LDY	<b>#</b> 0	; Se place au début du	271				suivant.
222			bloc	272	GOOD_ONE			TO THE WAY TO BE A STATE OF THE
	JSR	VRFZ	; Va vérifier s'il est completement nul	273		CPY	#0	; Si ler octet du bloc est un zéro, alors
223	BEQ	NXTBLK	; Si oui, alors ça ne peut etre un index	274		BEQ	NXTBLK	; ça ne peut pas etre un index
224	BNE	CHKNG2	; Sinon, on fait une autre vérification	275 276	CONT			
25 26 VRFZ	LDA	/Billeann 11		277		JSR	PBLOCK	; Affiche le numéro de
			Y ; La méthode a été entièrement changée	278		JMP	NXTBLK	bloc ; Passe au prochain bloc
27	ORA		Y ; par rapport à 'Beneath Apple ProDOS'		*			
28	BNE	VRFRTS	; Car elle donnait trop de blocs non-index	281	*	Si	le	bloc peut etre index, afficher
29	INY		; Avec celle-ci et tous les essais faits	282 283	*			
30	BNE	VRFZ	; seul dernier bloc du catalog est indiqué	284 285	PBLOCK	TDV	BLOC DEP	. Mediahaan an desirat a
31 VRFRTS	RTS		; à tort comme étant un	286				; Affichage en décimal de numéro de bloc,
32			index.					; suivi d'une virgule pour tous les séparer
33 CHKNG2 34	LDY	#0	; Le principe: tester si	287 288			LINPTR NORMAL	
35	STY	COMPTEUR	tous les numéros ; 16 bits différents les	289 290		LDA JMP	#", COUT	
36 CHKNG3			uns des autres, ; puisque index ne peut	291 292	*			
37	LDY	COMPTEUR	contenir 2 fois le	293	*	Pass	age au	prochain bloc
38	LDA		Y ; Numéro zéro indique la fin de la liste	295				
39	BEQ	COOD ONE	Tin de la liste		NXTBLK			
		GOOD_ONE	; Donc si on y est, c'est	296		INC	BLOC_DEP	; Passe au prochain bloc
10	STA	TEMP				INC	BLOC_DEP EOD	tout en vérifiant
		TEMP	; Donc si on y est, c'est un index ; Sinon on stocke pour la vérification	297 298		BNE	EOD	tout en vérifiant ; qu'on ne sort pas des limites fixées par
41 42	STA LDA STA	A STATE OF THE STA	; Donc si on y est, c'est un index ; Sinon on stocke pour la vérification	297 298 299		BNE	EOD BLOC_DEP+1	tout on vérifiant ; qu'on ne sort pas des limites fixées par ; la commande. De toute façon, si on
41 42 43	LDA STA	TEMP (BUFADR2),	; Donc si on y est, c'est un index ; Sinon on stocke pour la vérification Y ; On compare au numéro	297 298 299 300		BNE INC LDA	EOD BLOC_DEP+1 BLOC_DEP+1	tout on vérifiant ; qu'on ne sort pas des limites fixées par ; la commande. De toute façon, si on ; demande à lire plus de blocs qu'il n'en
41 42 43 44 NXTBYTE	LDA STA	TEMP (BUFADR2),	; Donc si on y est, c'est un index ; Sinon on stocke pour la vérification Y ; On compare au numéro d'après ; Si on est à la fin du	297 298 299		BNE	EOD BLOC_DEP+1 BLOC_DEP+1	tout on vérifiant ; qu'on ne sort pas des limites fixées par ; la commande. De toute façon, si on ; demande à lire plus de
41 42 43 44 NXTBYTE	LDA STA INY	TEMP (BUFADR2),	; Donc si on y est, c'est un index ; Sinon on stocke pour la vérification Y ; On compare au numéro d'après ; Si on est à la fin du bloc	297 298 299 300	EOD	BNE INC LDA	EOD BLOC_DEP+1 BLOC_DEP+1	tout on vérifiant; qu'on ne sort pas des limites fixées par; la commande. De toute façon, si on; demande à lire plus de blocs qu'il n'en; existe, une erreur se produira. Il n'est; donc possible de donner
41 42 43 44 NXTBYTE	LDA STA INY BEQ	TEMP (BUFADR2), TEMP+1  EOI (BUFADR2),	; Donc si on y est, c'est un index ; Sinon on stocke pour la vérification Y ; On compare au numéro d'après ; Si on est à la fin du bloc Y ; Numéro ne peut etre	297 298 299 300 301 302	EOD	BNE INC LDA CMP BEQ	EOD  BLOC_DEP+1  BLOC_DEP+1  TOT_BLOC+1  EOD1	tout on vérifiant; qu'on ne sort pas des limites fixées par; la commande. De toute façon, si on; demande à lire plus de blocs qu'il n'en; existe, une erreur se produira. Il n'est; donc possible de donner qu'on nombre; inférieur au nombre
11 12 13 14 NXTBYTE 15 16	LDA STA INY BEQ LDA CMP	TEMP (BUFADR2), TEMP+1  EOI (BUFADR2), TOT_BLOC+1 V1	; Donc si on y est, c'est un index ; Sinon on stocke pour la vérification Y  ; On compare au numéro d'après ; Si on est à la fin du bloc ; Numéro ne peut etre supérieur au nbr max	297 298 299 300 301 302 303 (	EOD GO_LIT_BL	BNE INC LDA CMP BEQ	EOD  BLOC_DEP+1  BLOC_DEP+1  TOT_BLOC+1  EOD1	tout on vérifiant; qu'on ne sort pas des limites fixées par; la commande. De toute façon, si on; demande à lire plus de blocs qu'il n'en; existe, une erreur se produira. Il n'est; donc possible de donner qu'on nombre
1 2 3 4 NXTBYTE 5 6 6 7 7 8 9	LDA STA INY BEQ LDA CMP	TEMP (BUFADR2), TEMP+1  EOI (BUFADR2), TOT_BLOC+1	; Donc si on y est, c'est un index ; Sinon on stocke pour la vérification Y ; On compare au numéro d'après ; Si on est à la fin du bloc Y ; Numéro ne peut etre	297 298 299 300 301 302 303 (	EOD GO_LIT_BL	BNE INC LDA CMP BEQ JMP	EOD  BLOC_DEP+1  BLOC_DEP+1  TOT_BLOC+1  EOD1  VC_PARM  BLOC_DEP	tout on vérifiant; qu'on ne sort pas des limites fixées par; la commande. De toute façon, si on; demande à lire plus de blocs qu'il n'en; existe, une erreur se produira. Il n'est; donc possible de donner qu'on nombre; inférieur au nombre
11 22 33 4 NXTBYTE 5 6 6 77 8 9	LDA STA INY BEQ LDA CMP BCC BNE	TEMP (BUFADR2), TEMP+1  EOI (BUFADR2), TOT_BLOC+1  V1 NXTBLK (BUFADR1), TOT_BLOC+1	; Donc si on y est, c'est un index ; Sinon on stocke pour la vérification   ; On compare au numéro d'après ; Si on est à la fin du bloc  ; Numéro ne peut etre supérieur au nbr max  ; Sinon, pas un bloc index qu'on teste	297 298 299 300 301 302 303 ( 304 305 306 307	EOD  GO_LIT_BL  EOD1	BNE INC LDA CMP BEQ JMP	EOD  BLOC_DEP+1  BLOC_DEP+1  TOT_BLOC+1  EOD1  VC_PARM  BLOC_DEP  TOT_BLOC	tout on vérifiant; qu'on ne sort pas des limites fixées par; la commande. De toute façon, si on; demande à lire plus de blocs qu'il n'en; existe, une erreur se produira. Il n'est; donc possible de donner qu'on nombre; inférieur au nombre
11 12 3 3 4 NXTBYTE 5 6 17 8 8 9	LDA STA INY BEQ LDA CMP BCC BNE	TEMP (BUFADR2), TEMP+1  EOI (BUFADR2), TOT_BLOC+1  V1 NXTBLK	; Donc si on y est, c'est un index ; Sinon on stocke pour la vérification   ; On compare au numéro d'après ; Si on est à la fin du bloc  ; Numéro ne peut etre supérieur au nbr max  ; Sinon, pas un bloc index qu'on teste	297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308	EOD  GO_LIT_BL  EOD1	BNE INC LDA CMP BEQ JMP LDA CMP BCC	EOD  BLOC_DEP+1  BLOC_DEP+1  TOT_BLOC+1  EOD1  VC_PARM  BLOC_DEP  TOT_BLOC GO_LIT_BL	tout on vérifiant; qu'on ne sort pas des limites fixées par; la commande. De toute façon, si on; demande à lire plus de blocs qu'il n'en; existe, une erreur se produira. Il n'est; donc possible de donner qu'on nombre; inférieur au nombre
11 12 13 14 NXTBYTE 15 16 17 18 18 19 19 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	LDA STA INY BEQ LDA CMP BCC BNE LDA CMP	TEMP (BUFADR2), TEMP+1  EOI (BUFADR2), TOT_BLOC+1  V1 NXTBLK (BUFADR1), TOT_BLOC NXTBLK	; Donc si on y est, c'est un index ; Sinon on stocke pour la vérification   ; On compare au numéro d'après ; Si on est à la fin du bloc  ; Numéro ne peut etre supérieur au nbr max  ; Sinon, pas un bloc index qu'on teste	297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310	EOD  GO_LIT_BL  EOD1  **	BNE INC LDA CMP BEQ JMP LDA CMP BCC Sorti	BLOC_DEP+1 BLOC_DEP+1 TOT_BLOC+1 EOD1 VC_PARM BLOC_DEP TOT_BLOC GO_LIT_BL	tout on vérifiant; qu'on ne sort pas des limites fixées par; la commande. De toute façon, si on; demande à lire plus de blocs qu'il n'en; existe, une erreur se produira. Il n'est; donc possible de donner qu'on nombre; inférieur au nombre maximum
41 42 43 44 NXTBYTE 45 46 47 48 49 50 51 52 53 V1	LDA STA INY BEQ LDA CMP BCC BNE LDA CMP BCS	TEMP (BUFADR2), TEMP+1  EOI (BUFADR2), TOT_BLOC+1  V1 NXTBLK (BUFADR1), TOT_BLOC NXTBLK (BUFADR1),	; Donc si on y est, c'est un index ; Sinon on stocke pour la vérification  ; On compare au numéro d'après ; Si on est à la fin du bloc  ; Numéro ne peut etre supérieur au nbr max  ; Sinon, pas un bloc index qu'on teste  y  ; Si on tombe sur un zéro, ça signifie ; peut-etre une fin de	297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312	EOD  GO_LIT_BL  EOD1  *  *	BNE INC LDA CMP BEQ JMP LDA CMP BCC Sorti	BLOC_DEP+1 BLOC_DEP+1 TOT_BLOC+1 EOD1 VC_PARM BLOC_DEP TOT_BLOC GO_LIT_BL	tout on vérifiant ; qu'on ne sort pas des limites fixées par ; la commande. De toute façon, si on ; demande à lire plus de blocs qu'il n'en ; existe, une erreur se produira. Il n'est ; donc possible de donner qu'on nombre ; inférieur au nombre maximum  commande
41 41 42 43 44 NXTBYTE 45 46 47 48 49 50 51 52 53 V1	LDA STA INY BEQ LDA CMP BCC BNE LDA CMP BCS LDA BNE	TEMP (BUFADR2), TEMP+1  EOI (BUFADR2), TOT_BLOC+1  V1 NXTBLK (BUFADR1), TOT_BLOC NXTBLK (BUFADR1),	; Donc si on y est, c'est un index ; Sinon on stocke pour la vérification  ; On compare au numéro d'après ; Si on est à la fin du bloc  ; Numéro ne peut etre supérieur au nbr max  ; Sinon, pas un bloc index qu'on teste  y  ; Si on tombe sur un zéro, ça signifie ; peut-otre une fin de liste.	297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314	EOD  GO_LIT_BL  EOD1  * *	BNE INC LDA CMP BEQ JMP LDA CMP BCC Sorti	BLOC_DEP+1 BLOC_DEP+1 TOT_BLOC+1 EOD1 VC_PARM BLOC_DEP TOT_BLOC GO_LIT_BL	tout on vérifiant ; qu'on ne sort pas des limites fixées par ; la commande. De toute façon, si on ; demande à lire plus de blocs qu'il n'en ; existe, une erreur se produira. Il n'est ; donc possible de donner qu'on nombre ; inférieur au nombre maximum  commande
41 42 43 44 NXTBYTE 45 46 47 48 49 50 51 52 33 V1	LDA STA INY BEQ LDA CMP BCC BNE LDA CMP BCS LDA	TEMP  (BUFADR2),  TEMP+1  EOI  (BUFADR2),  TOT_BLOC+1  V1  NXTBLK  (BUFADR1),  TOT_BLOC  NXTBLK  (BUFADR1),  V2	; Donc si on y est, c'est un index ; Sinon on stocke pour la vérification  ; On compare au numéro d'après ; Si on est à la fin du bloc  ; Numéro ne peut etre supérieur au nbr max  ; Sinon, pas un bloc index qu'on teste  y  ; Si on tombe sur un zéro, ça signifie ; peut-etre une fin de	297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315	EOD  GO_LIT_BL  EOD1  * *	BNE INC LDA CMP BEQ JMP LDA CMP BCC Sorti	BLOC_DEP+1 BLOC_DEP+1 TOT_BLOC+1 EOD1 VC_PARM BLOC_DEP TOT_BLOC GO_LIT_BL	tout on vérifiant ; qu'on ne sort pas des limites fixées par ; la commande. De toute façon, si on ; demande à lire plus de blocs qu'il n'en ; existe, une erreur se produira. Il n'est ; donc possible de donner qu'on nombre ; inférieur au nombre maximum  commande

	RD_NBR				387		LST		
321		LDY	#0	; FRMNUM doit tomber sur	388		LST	OFF	
200				un chiffre.	389		VIII DE		
322		LDA	(TXTPTR), Y	; S'assure bien que s'en	390		ORG	\$2100	
2000		2000	101225	est un, mais sans	391				
323		CMP	# '0	; passer par CHRGET, qui					*****
				modif. TXTPTR.					u écrire un * 🧼
324		BCC	ERR_STX	; Si on a un chiffre,	394		bloc	k de disque	tte. *
			1400000	c'est bon, car FRMNUM	395				*
325		CMP	#1:	; s'arretera à la fin du	G13517		****	*******	******
		Name and	CONTROL OF THE	nombre.	397				
326		BCC	NO_ERR	; Sinon, on signale une	398				
				erreur de syntaxe.					
327					400		Synt	axe:	
328	ERR_STX	LDA	#SYNT_ERR	; Signaler soi-meme, car	401	*			
				FRMNUM tend	402	*	RBLO	C <numéro></numéro>	[,S <slot>] [,D<drive>]</drive></slot>
	ERR_EXIT				403	*	WBLO	C <numéro></numéro>	[,S <slot>] [,D<drive>]</drive></slot>
330		CMP	#\$27		404				
331			IO_ERR		405	*	and the		
332			#\$28		406				
333		BEO	IO_ERR		407	*			
334		JSR	BADCALL	; à déconnecter ProDOS	408		Labe		
				lorsqu'il génère une	409	*			
335			JMP	PRINTERR ; Erreur.	410				
336	IO_ERR	JSR	INVERSE		411	SYNT_ERR	-	\$40	; Code de 'SYNTAX ERROR'
337		JMP	CONT			PTR	=	\$48	; Pointeur temporaire
338						LINNUM	*	\$50	; FAC devenu entier dans
	NO ERR	JSR	FRMNUM	; Si on a bien un nombre,					deux octets
	-			on le lit, le met	414	NO BUFF	-	\$56	; Code de 'NO BUFFER
340		JSR	GETADR	; dans FAC puis le met				1.707	AVAILABLE!
350/55		1201013	840700000	entier dans LINNUM	415	STREND	-	\$6D	; Page où commence la
341		LDA	LINNUM	0821694155 ATTION 14 (FREE PARTS)		A STATE OF THE STA		14(5)	zone libre
342			LINNUM+1		416	FRETOP		\$6F	; Page où se termine la
343		RTS	ACCOUNT OF A COUNTY OF A COUNT		110		250	CONTRACT CON	zone libre
344		KID			417	OLDTXTPT	0 -	\$79	; Sauvegarde de TXTPTR
	*					READ BLO		\$80	; Code de l'instruction
345		Mot	mvmpmp	an début de IN	410	ALAD_BLO	-11 -	900	MLI
201083				au début de 1N	410	MOTER DI	nev -	003	5/E/O
202.00					419	WRITE_BL	JCK =	501	; Code de l'instruction MLI
348	THE DOWN				420	CD.		0.00	
	IN_PTR	TOW	4 - 731		420	CR	-	\$8D	; Code de Retour à la
350		LDY	# <in< td=""><td>; Cette fois, on se place</td><td>401</td><td>Dunann</td><td></td><td>437</td><td>ligne</td></in<>	; Cette fois, on se place	401	Dunann		437	ligne
				sur le buffer du	421	BUFADR	-	\$AB	; Pointe sur le début du
351		TDX	#>IN	; Clavier. La ligne de					buffer
and the same			With Contract Contract of	commande est entière	122	CHRGET	-	\$B1	; Routine de prise de
352		STY	TXTPTR	; Et stockée en	No over	THE PERSON NAMED		1 Valence	caractère
				caractères ASCII avec le	423	TXTPTR	=	\$B8	; Pointeur utilisé par
353			TXTPTR+1	; Dernier bit à 1					FRMNUM
354		RTS			424				
355					425	IN	-	\$0200	; Buffer clavier
					426				
357	*	CHRG	ET modifié		427	MLI	200	\$BF00	; Point d'entrée du MLI
358	*				428	PRINTERR	-	\$BEOC	; Affiche l'erreur, met
359									dans A son code
360	CHR GET	JSR	CHRGET		429	XTADDR	=	\$BE50	; Adresse de la routine
361	_	CMP							externe
362		RTS			430	XLEN	=	\$BE52	; Longueur du nom de la
363		meet/1908			61.2500	ruonemestes		CONTROL PROPERTY.	commande moins un
					431	XCNUM	=	\$BE53	; Numéro de commande (\$0
		Dive							= externe)
					432	PBITS	-	\$BE54	; Bits autorisant
365	*				142				
365 366	*								l'utilisation
365 366 367									l'utilisation d'opérandes
365 366 367 368	RD_BLOC	JSR	ENTRY		433	DEESTT		SBE3C	d'opérandes
365 366 367 368 369	RD_BLOC	JSR DFB	ENTRY \$80			DEFSLT	-	\$BE3C	d'opérandes ; Slot par défaut
365 366 367 368 369 370	RD_BLOC VC_MLI	JSR DFB DA	ENTRY		434	DEFDRV	-	\$BE3D	d'opérandes ; Slot par défaut ; Drive par défaut
365 366 367 368 369 370	RD_BLOC VC_MLI	JSR DFB	ENTRY \$80		434	DEFDRV			d'opérandes ; Slot par défaut ; Drive par défaut ; Adresse de la ligne de
365 366 367 368 369 370 371	RD_BLOC	JSR DFB DA RTS	ENTRY \$80 PARM		434 435	DEFDRV VPATH1	-	\$BE3D \$BE6C	d'opérandes ; Slot par défaut ; Drive par défaut ; Adresse de la ligne de commande
365 366 367 368 369 370 371 372	RD_BLOC VC_MLI	JSR DFB DA RTS	ENTRY \$80 PARM		434 435	DEFDRV	-	\$BE3D	d'opérandes ; Slot par défaut ; Drive par défaut ; Adresse de la ligne de commande ; Code d'erreur en numér
365 366 367 368 369 370 371 372 373	RD_BLOC VC_MLI PARM	JSR DFB DA RTS DFB	ENTRY \$80 PARM 3 \$60		434 435 436	DEFDRV VPATH1 BADCALL	=	\$BE3D \$BE6C \$BE8B	d'opérandes ; Slot par défaut ; Drive par défaut ; Adresse de la ligne de commande ; Code d'erreur en numér d'erreur BI
365 366 367 368 369 370 371 372 373	RD_BLOC VC_MLI PARM BUFF	JSR DFB DA RTS DFB DFB HEX	ENTRY \$80 PARM 3 \$60 0000		434 435 436 437	DEFDRV VPATH1	-	\$BE3D \$BE6C	d'opérandes ; Slot par défaut ; Drive par défaut ; Adresse de la ligne de commande ; Code d'erreur en numér d'erreur BI
365 366 367 368 369 370 371 372 373 374	RD_BLOC VC_MLI PARM	JSR DFB DA RTS DFB DFB HEX	ENTRY \$80 PARM 3 \$60 0000		434 435 436 437 438	DEFDRV VPATH1 BADCALL SYSERR	=	\$BE3D \$BE6C \$BE8B \$BF0F	d'opérandes ; Slot par défaut ; Drive par défaut ; Adresse de la ligne de commande ; Code d'erreur en numér d'erreur BI ; Numéro d'erreur system
365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375	RD_BLOC VC_MLI PARM BUFF BLOC_DEP	JSR DFB DA RTS DFB DFB HEX HEX	ENTRY \$80 PARM 3 \$60 0000		434 435 436 437 438	DEFDRV VPATH1 BADCALL	=	\$BE3D \$BE6C \$BE8B	d'opérandes ; Slot par défaut ; Drive par défaut ; Adresse de la ligne de commande ; Code d'erreur en numér d'erreur BI
365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375	RD_BLOC VC_MLI PARM BUFF	JSR DFB DA RTS DFB DFB HEX HEX	ENTRY \$80 PARM 3 \$60 0000		434 435 436 437 438	DEFDRV VPATH1 BADCALL SYSERR	-	\$BE3D \$BE6C \$BE8B \$BF0F	d'opérandes ; Slot par défaut ; Drive par défaut ; Adresse de la ligne de commande ; Code d'erreur en numér d'erreur BI ; Numéro d'erreur system
365 366 367 368 370 371 372 373 374 375 376	RD_BLOC VC_MLI PARM BUFF BLOC_DEP	JSR DFB DA RTS DFB DFB HEX HEX	ENTRY \$80 PARM 3 \$60 0000		434 435 436 437 438 439	DEFDRV VPATH1 BADCALL SYSERR	-	\$BE3D \$BE6C \$BE8B \$BF0F	d'opérandes; Slot par défaut; Drive par défaut; Adresse de la ligne de commande; Code d'erreur en numér d'erreur BI; Numéro d'erreur system; Evalue la formule
365 366 367 368 370 371 372 373 373 374 375 376 377	RD_BLOC VC_MLI PARM BUFF BLOC_DEP	JSR DFB DA RTS DFB DFB HEX HEX	ENTRY \$80 PARM 3 \$60 0000 0000		434 435 436 437 438 439	DEFDRV VPATH1 BADCALL SYSERR FRMNUM	-	\$BE3D \$BE6C \$BE8B \$BF0F \$DD67	d'opérandes ; Slot par défaut ; Drive par défaut ; Adresse de la ligne de commande ; Code d'erreur en numér d'erreur BI ; Numéro d'erreur system ; Evalue la formule pointée par TXTPTR
365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 3379 380	RD_BLOC VC_MLI PARM BUFF BLOC_DEP COMMAND	JSR DFB DA RTS DFB HEX HEX ASC	ENTRY \$80 PARM 3 \$60 0000 0000 'INDEX'		434 435 436 437 438 439 440 441	DEFDRV VPATH1 BADCALL SYSERR FRMNUM GETADR	-	\$BE3D \$BE6C \$BE8B \$BF0F \$DD67 \$E752	d'opérandes ; Slot par défaut ; Drive par défaut ; Adresse de la ligne de commande ; Code d'erreur en numér d'erreur BI ; Numéro d'erreur system ; Evalue la formule pointée par TXTPTR ; FAC -> LINNUM ; Affiche X espaces
365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 3376 3379 380 381	RD_BLOC VC_MLI PARM BUFF BLOC_DEP COMMAND TOT_BLOC	JSR DFB DA RTS DFB HEX HEX ASC	ENTRY \$80 PARM 3 \$60 0000 0000 'INDEX'		434 435 436 437 438 439 440 441	DEFDRV VPATH1 BADCALL SYSERR FRMNUM GETADR PRBL2	-	\$BE3D \$BE6C \$BE8B \$BF0F \$DD67 \$E752 \$F94A	d'opérandes ; Slot par défaut ; Drive par défaut ; Adresse de la ligne de commande ; Code d'erreur en numér d'erreur BI ; Numéro d'erreur system ; Evalue la formule pointée par TXTPTR ; FAC -> LINNUM ; Affiche X espaces ; Affiche l'accumulateur
365 366 367 368 370 371 372 373 374 375 377 378 379 380 381	RD_BLOC VC_MLI PARM BUFF BLOC_DEP COMMAND TOT_BLOC COMPTEUR	JSR DFB DA RTS DFB HEX HEX ASC	ENTRY \$80 PARM 3 \$60 0000 0000 'INDEX'		434 435 436 437 438 439 440 441 442	DEFDRV VPATH1 BADCALL SYSERR FRMNUM GETADR PRBL2 PRBYTE	-	\$BE3D \$BE6C \$BE8B \$BF0F \$DD67 \$E752 \$F94A \$FDDA	d'opérandes ; Slot par défaut ; Drive par défaut ; Adresse de la ligne de commande ; Code d'erreur en numér d'erreur BI ; Numéro d'erreur system ; Evalue la formule pointée par TXTPTR ; FAC -> LINNUM ; Affiche X espaces ; Affiche l'accumulateur en hexa
365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383	RD_BLOC VC_MLI PARM BUFF BLOC_DEP COMMAND TOT_BLOC COMPTEUR	JSR DFB DA RTS DFB HEX HEX ASC	ENTRY \$80 PARM 3 \$60 0000 0000 'INDEX'		434 435 436 437 438 439 440 441 442 443	DEFDRV VPATH1 BADCALL SYSERR FRMNUM GETADR PRBL2 PRBYTE CROUT	-	\$BE3D \$BE6C \$BE8B \$BF0F \$DD67 \$E752 \$F94A \$FDDA \$FDBE	d'opérandes ; Slot par défaut ; Drive par défaut ; Adresse de la ligne de commande ; Code d'erreur en numér d'erreur BI ; Numéro d'erreur system ; Evalue la formule pointée par TXTPTR ; FAC -> LINNUM ; Affiche X espaces ; Affiche l'accumulateur en hexa ; Retour à la ligne
365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384	RD_BLOC VC_MLI PARM BUFF BLOC_DEP COMMAND TOT_BLOC COMPTEUR TEMP FIN	JSR DFB DA RTS DFB HEX HEX HEX HEX	ENTRY \$80 PARM 3 \$60 0000 0000 'INDEX' 0000 00 0000	0100	434 435 436 437 438 439 440 441 442 443	DEFDRV VPATH1 BADCALL SYSERR FRMNUM GETADR PRBL2 PRBYTE CROUT	-	\$BE3D \$BE6C \$BE8B \$BF0F \$DD67 \$E752 \$F94A \$FDDA	d'opérandes ; Slot par défaut ; Drive par défaut ; Adresse de la ligne de commande ; Code d'erreur en numér d'erreur BI ; Numéro d'erreur system ; Evalue la formule pointée par TXTPTR ; FAC -> LINNUM ; Affiche X espaces ; Affiche l'accumulateur en hexa ; Retour à la ligne ; Affiche X et Y en hexa
365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384	RD_BLOC VC_MLI PARM BUFF BLOC_DEP COMMAND TOT_BLOC COMPTEUR TEMP FIN	JSR DFB DA RTS DFB HEX HEX HEX HEX	ENTRY \$80 PARM 3 \$60 0000 0000 'INDEX' 0000 00	0100	434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444	DEFDRV VPATH1 BADCALL SYSERR FRMNUM GETADR PRBL2 PRBYTE CROUT	-	\$BE3D \$BE6C \$BE8B \$BF0F \$DD67 \$E752 \$F94A \$FDDA \$FDBE	d'opérandes ; Slot par défaut ; Drive par défaut ; Adresse de la ligne de commande ; Code d'erreur en numér d'erreur BI ; Numéro d'erreur system ; Evalue la formule pointée par TXTPTR ; FAC -> LINNUM ; Affiche X espaces ; Affiche l'accumulateur en hexa ; Retour à la ligne

446	RTS	-	\$FF58	contenu dans A	504 505	*		analyser	la commande
447	,				506				
448	*				507		DEY		; On passe par
449			idité de	la CMD					l'analyseur de ProDOS,
					508		DEY		car
451	START	CID			300		Dr. I		; L'autre méthode ne fonctionne pas.
453		CLD		; Obligatoire pour ProDOS 00 ; Convention pour	509		STY	XLEN	; Comme on analyse les
100		LDA	#>F 1N+3010	CMDLOAD					paramètres, ce
454		LDA	#>LONG-\$01		510		LDA	#0	; n'était pas utile de le
	V OLDCMD								faire.
456	-	LDA	VPATH1	; Pointe vers commande	511		STA	SYSERR	
				pour déterminer si	512		STA		
457			PTR	; c'est la notre	513			PBITS	
458			VPATH1+1		514		LDA		
459		STA	PTR+1		515	W SHITTE		PBITS+1	
460		TOV	**	49	517	V_SUITE		V SUITE+1	
461		LDY	#0	; Cela indique longueur	518			XTADDR	
462		LDA	(PTR),Y	de la ligno tapée	519			V SUITE+2	
163		STA			520		STA		
464					521		CLC		
165		LDX	#0	; Cela indique nombre de	522		RTS		
				commande possibles	523				
166		LDA	COMMAND, X	; que BLOC peut					W-W
	,	Madalas	WANT STORY	comprendre et traiter.	32,0990	*		cure du	numéro de bloc
467		STA	NBR_CMD	; (en fait: 2)	527				
168		INX				SUITE			
170		INY			529		LDA	TXTPTR	; Sauvegarde de TXTPTR
	COMPAR	LDA	(PTR),Y	; C'est RBLOC ou WBLOC ?					pour que l'execution
172		CMP	COMMAND, X	, a cae impoc ou impoc .	530		LDX	TXTPTR+1	; d'un programme Basic
73		BNE	NO CMD	; non, alors retour au					puisse se continuer.
			===	ProDOS	531		STA	OLDTXTPTR	
74		INX		; Oui, prochain caractère	532		STX	OLDTXTPTR+	1
				de chacune des	533				
175		INY		; commande: tapée et	534		LDY	XLEN	; Où se trouve la fin du
70				possible.	525		TNIV		mot de commande ?
76		CPY	#5+1	; Commande ne possède que	535		INY		; Cela sert à lire la
177		всс	COMPAR	5 caractères	536		INY		suite: nu de bloc, ; puis les paramètres
		DCC	COMPAR	; Continue la boucle de comparaison	000		111.1		éventuels (S et D)
178		BCS	BONNECMD	; C'est la bonne	537		TYA		; Pour cela, on se sert
				commande					de TXTPTR:
479					538		CLC		; On additionne la
180	NO_CMD				100000000				longueur du mot-clé
181		DEC	NBR_CMD	; Y-a-t-il une autre	539		ADC	VPATH1	; (RBLOC ou WBLOC) au
				commande possible ?	16.40		cm s	TXTPTR	début de la ligne de
82		BEQ	NO_CMD1	; Si Z=1 alors non, on	540		STA	IXIPIK	; commande. On a alors
83		TDV		sort.	541		LDA	VPATH1+1	début opérande. ; C'est ce qu'on met en
103		LDX	#6	; Sinon, oui, alors on			LUA	VIAINITI	TXTPTR.
84		LDY	#1	vise l'autre, ; et on redémarre sur la	542		ADC	#0	
• 1		DD I	π ±	commande tapée	543		STA	TXTPTR+1	
85		BNE	COMPAR	; Puis on les compare	544				
86			TOTAL CONTRACT	, on zoo compare	545		LDY	#0	; FRMNUM doit tomber sur
87	NO_CMD1								un chiffre.
88		SEC		; Indique que la commande	546		LDA	(TXTPTR),Y	; S'assure que s'en est
				n'est pas à nous	-			W + 4	un, mais sans
89		JMP	(V_OLDCMD+1	1)	547		CMP	# '0	; passer par CHRGET, qui
90	*				540		pro-	PDD cmv	modif TXTPTR.
91	*				548		BCC	ERR_STX	; Si on a un chiffre,
00	*		rmine si	on écrit ou si on lit	549		CMP	#1:	c'est bon, car FRMNUM ; s'arretera à la fin du
		nane			743		CHIE	#. #	nombre.
93					550		BCC	NO ERR	; Sinon, on signale une
93 94					1000				erreur de syntaxe.
93 94 95	BONNECMD	LDA	#READ BLOCK	: On décide		ERR STX	LDA	#SYNT ERR	; Il faut la signaler,
93 94 95	BONNECMD	LDA	#READ_BLOCK	( ; On décide arbitrairement de lire	551				
93 94 95 96	BONNECMD	I.DA LDX	#READ_BLOCK	(; On décide arbitrairement de lire ; Quelle commande a-t-on	551				car FRMNUM tend
93 94 95 96	BONNECMD		NBR_CMD	arbitrairement de lire ; Quelle commande a-t-on	551		BEQ	NO_ERR	car FRMNUM tend ; à déconnecter ProDOS
93 94 95 96	BONNECMD	LDX	NBR_CMD	arbitrairement de lire ; Quelle commande a-t-on lu ?	552	_	BEQ		car FRMNUM tend ; à déconnecter ProDOS lorsqu'il génère une
93 94 95 96 97	BONNECMD	LDX	NBR_CMD	arbitrairement de lire ; Quelle commande a-t-on lu ? ; La lère ou la 2nde ?	552 553		BEQ JMP	NO_ERR ERR_EXIT	car FRMNUM tend ; à déconnecter ProDOS
93 94 95 96 97	BONNECMD	LDX	NBR_CMD MET_CMD	arbitrairement de lire ; Quelle commande a-t-on lu ? ; La lère ou la 2nde ? ; Z=0 signifie la lère,	552 553 554		JMP	ERR_EXIT	car FRMNUM tend ; à déconnecter ProDOS lorsqu'il génère une ; Erreur.
93 94 95 96 97	BONNECMD I	LDX	NBR_CMD	arbitrairement de lire ; Quelle commande a-t-on lu ? ; La lère ou la 2nde ? ; Z=0 signifie la lère, donc RBLOC	552 553 554	NO_ERR	- 20020		car FRMNUM tend ; à déconnecter ProDOS lorsqu'il génère une ; Erreur. ; Si on a bien un nombre,
94 95 96 97 98 99	BONNECMD	LDX DEX BNE LDA	NBR_CMD  MET_CMD  #WRITE_BLOC	arbitrairement de lire ; Quelle commande a-t-on lu ? ; La lère ou la 2nde ? ; Z=0 signifie la lère,	552 553 554 555		JMP JSR	ERR_EXIT	car FRMNUM tend ; à déconnecter ProDOS lorsqu'il génère une ; Erreur. ; Si on a bien un nombre, on le lit, le met
93 94 95 96 97 98	BONNECMD	LDX DEX BNE LDA	NBR_CMD  MET_CMD  #WRITE_BLOCGOTO_MLI+3	arbitrairement de lire ; Quelle commande a-t-on lu ? ; La lère ou la 2nde ? ; Z=0 signifie la lère, donc RBLOC K; Sinon, c'est WBLOCK	552 553 554		JMP	ERR_EXIT	car FRMNUM tend ; à déconnecter ProDOS lorsqu'il génère une ; Erreur. ; Si on a bien un nombre, on le lit, le met ; dans FAC puis le met
93 94 95 96 97 8	BONNECMD  I HET_CMD	LDX DEX BNE LDA	NBR_CMD  MET_CMD  #WRITE_BLOCGOTO_MLI+3	arbitrairement de lire ; Quelle commande a-t-on lu ? ; La lère ou la 2nde ? ; Z=0 signifie la lère, donc RBLOC K ; Sinon, c'est WBLOCK ; On stocke ça dans la	552 553 554 555		JMP JSR	ERR_EXIT	car FRMNUM tend ; à déconnecter ProDOS lorsqu'il génère une ; Erreur. ; Si on a bien un nombre, on le lit, le met

559		STA	BUFF+2	bloc sur lequel ; On va maintenant	613		STA	TXTPTR	puisse reprendre son ; Execution normalement
				travailler.	614		STX	TXTPTR+1	
560		LDX	LINNUM+1	; Donc on le met dans	615				
561		CTY	BUFF+3	table de paramètres	617			e les	opérations
562		SIN	BULLA		618			e les	operations
563	*				619				
564	*		ure des	paramètres s'il y en a		PARM_AD			
565	*				621		LDA	RWBLP	: Ceci est nécéssaire étant donné que la
567		LDY	# <in< td=""><td>; Cette fois, on se place</td><td>622</td><td></td><td>LDA</td><td>PARM AD+1</td><td>; Routine est relogée.</td></in<>	; Cette fois, on se place	622		LDA	PARM AD+1	; Routine est relogée.
				sur le buffer du	623			PARM_AD+2	
568		LDX	#>IN	; Clavier. Ligne de	624 625			PARM_P PARM_P+1	
569		STY	TXTPTR	commande y est entière ; Et stockée en	626		SIX	PARM_P+1	
				caractères ASCII avec le	627	*			
570		STX	TXTPTR+1	; Dernier bit å l	628			che un	buffer valable
571		JSR	CROUT	; Revient à la ligne	630	*			
	CH VRGL	JSR	CHR GET	; Scanne toute ligne à la	631		LDX	STREND+1	; On va se placer dans
	-			recherche d'une					espace libre, entre
574		CMP	#","	; Virgule, pour voir s'il	632		INX		; Variables dimensionne
575		BNE	CH VRGL	y a un paramètre.	633		STX	BUFF+1	et chaines de ; Caractères.
576					634		INX	CONTROL CO	
77		JSR	CHR_GET	; Prend le caractère de	635		CPX	FRETOP+1	
7.0		01.45	# H G **	commande	636 637		BCC	RW_BLOC	
578		CMP	#"S"	; C'est le changement de Slot ?	638		LDA	#NO BUFF	; S'il n'y a pas deux
579		BNE	TEST_D	; Non, alors peut-etre					pages minimum de
				est-ce le drive ?	639		JMP	ERR_EXIT	; Disponibles, alors '
580		JSR	CHR_GET	; Quel est le nouveau	640				BUFFER AVAILABLE
581		AND	#%00000111	Slot ? ; On le transforme en		*			
		IIII	***************************************	chiffre hexa	642			ET amélioré	
582		STA	DEFSLT	; A mettre chez ProDOS		*			
583		JMP	CH_VRGL		644	CHR CET	Ten	CUDCDE	. B
	TEST D	CMP	#"D"	; C'est le changement de	643	CHK_GET	JSR	CHRGET	; Frend le carctère suivant,
		Gill	1 2	Drive ?	646		CMP	#CR	; Si Retour Chariot la
86		BNE	ERR_STX		723742				ligne est finie
87		JSR	CHR_CET	; Quel est le nouveau	647		BEQ	EOL	; Oui, alors End Of Lin
88		AND	#%00000011	drive ? ; Transformé en chiffre	040		JMP	COUT	; Non, alors on affiche puis on retourne
			# 00000011	hexa	649				
589		STA	DEFDRV			*			
90		JMP	CH_VRGL		651			lire	ou écrire le disque
	EOL				653				
93		PLA		; Pour effacer le RTS de		RW_BLOC			
		Water Service		CHR_GET	655		JSR	COTO_MLI	; Demande à executer la
94		PLA			151		DCC	EXIT	commande tapée ; Si C=1, erreur, sinor
45									' or c-r' errear' print
	*				656		BCC		ca va
96 97	*	Modi	fication du	numéro d'unité	657		DCC:		ça va
96 97 98	*	Modi	fication du		657 658	ERR_EXIT			
96 97 98 99	*	Modi	fication du	numéro d'unité	657	ERR_EXIT		BADCALL	; On prépare le code
96 97 98 99	*	Modi	fication du	numéro d'unité	657 658	ERR_EXIT			
96 97 98 99	*	Modi	fication du	numéro d'unité  ; On prend le numéro de drive ; Dont on ne garde que le	657 658 659 660 661		JSR JMP	BADCALL PRINTERR	; On prépare le code d'erreur ; Puis on l'affiche
96 97 98 99 600	*	Modi LDA AND	fication du	numéro d'unité  ; On prend le numéro de drive ; Dont on ne garde que le 2ème octet	657 658 659 660 661 662	*	JSR JMP	BADCALL PRINTERR	; On prépare le code d'erreur ; Puis on l'affiche
596 597 598 599 500	*	Modi  LDA	fication du	numéro d'unité  : On prend le numéro de drive ; Dont on ne garde que le 2ème octet ; Que l'on décale 2 fois	657 658 659 660 661 662 663	* Affich	JSR JMP	BADCALL PRINTERR	; On prépare le code d'erreur ; Puis on l'affiche
596 597 598 599 500	*	Modi LDA AND	fication du	numéro d'unité  ; On prend le numéro de drive ; Dont on ne garde que le 2ème octet	657 658 659 660 661 662 663	* Affich	JSR JMP	BADCALL PRINTERR	; On prépare le code d'erreur ; Puis on l'affiche
597 598 599 500 501 502	*	Modi LDA AND ASL ASL	DEFDRV	numéro d'unité  ; On prend le numéro de drive ; Dont on ne garde que le 2ème octet ; Que l'on décale 2 fois à gauche ; Pour obtenir ceci: 0000D000	657 658 659 660 661 662 663 664 665 666	* Affich	JSR JMP	BADCALL PRINTERR controle	; On prépare le code d'erreur ; Puis on l'affiche (176 octets)
696 697 698 699 600 601	*	LDA AND ASL	fication du	numéro d'unité  ; On prend le numéro de drive ; Dont on ne garde que le 2ème octet ; Que l'on décale 2 fois à gauche ; Pour obtenir ceci: 0000D0000 ; Puis on y met aussi les	657 658 659 660 661 662 663 664 665	* Affich	JSR JMP	BADCALL PRINTERR	; On prépare le code d'erreur ; Puis on l'affiche (176 octets) ; Saute à la ligne aprè
196 197 198 199 100 101 102 103	*	LDA AND ASL ASL ORA	DEFDRV	numéro d'unité  ; On prend le numéro de drive ; Dont on ne garde que le 2ème octet ; Que l'on décale 2 fois à gauche ; Pour obtenir ceci: 0000D000 ; Puis on y met aussi les bits du slot	657 658 659 660 661 662 663 664 665 666	* Affich	JSR JMP	BADCALL PRINTERR controle	; On prépare le code d'erreur ; Puis on l'affiche (176 octets)
196 197 198 199 100 101 102 103	*	Modi LDA AND ASL ASL	DEFDRV	numéro d'unité  ; On prend le numéro de drive ; Dont on ne garde que le 2ème octet ; Que l'on décale 2 fois à gauche ; Pour obtenir ceci: 0000D0000 ; Puis on y met aussi les	657 658 659 660 661 662 663 664 665 666	* Affich	JSR JMP	BADCALL PRINTERR controle CROUT	; On prépare le code d'erreur ; Puis on l'affiche (176 octets) ; Saute à la ligne aprè
696 697 698 699 600 601 602 603 604 605	*	LDA AND ASL ASL ORA	DEFDRV	numéro d'unité  : On prend le numéro de drive ; Dont on ne garde que le 2ème octet ; Que l'on décale 2 fois à gauche ; Pour obtenir ceci: 0000D000 ; Puis on y met aussi les bits du slot ; On a alors ceci: 0000DSSS ; Puis on décale le tout	657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667	* Affich	JSR JMP  age de	BADCALL PRINTERR  controle  CROUT	; On prépare le code d'erreur ; Puis on l'affiche (176 octets) ; Saute à la ligne aprè rappelé le bloc
596 597 598 599 500 501 502 603 604	*	Modi: LDA AND ASL ASL ORA ASL ASL	DEFDRV	numéro d'unité  : On prend le numéro de drive ; Dont on ne garde que le 2ème octet ; Que l'on décale 2 fois à gauche ; Pour obtenir ceci: 0000D000 ; Puis on y met aussi les bits du slot ; On a alors ceci: 0000DSSS ; Puis on décale le tout 4 fois à droite	657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667	* Affich	JSR JMP JSR JSR JSR LDX STX	BADCALL PRINTERR  controle  CROUT  BUFF  BUFADR	; On prépare le code d'erreur ; Puis on l'affiche  (176 octets)  ; Saute à la ligne aprè rappelé le bloc ; Transfère l'adresse de
696 697 698 699 600 601 602 603 604 605	*	LDA AND ASL ASL ORA	DEFDRV	numéro d'unité  ; On prend le numéro de drive ; Dont on ne garde que le 2ème octet ; Que l'on décale 2 fois à gauche ; Pour obtenir ceci: 0000D000 ; Puis on y met aussi les bits du slot ; On a alors ceci: 0000DSSS ; Puis on décale le tout 4 fois à droite ; Pour avoir ceci:	657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671	* Affich	JSR JMP age do	BADCALL PRINTERR  controle  CROUT  BUFF  BUFADR BUFF+1	; On prépare le code d'erreur ; Puis on l'affiche  (176 octets)  ; Saute à la ligne aprè rappelé le bloc ; Transfère l'adresse de
596 597 598 599 500 601 602 603	*	Modi: LDA AND ASL ASL ORA ASL ASL	DEFDRV	numéro d'unité  : On prend le numéro de drive ; Dont on ne garde que le 2ème octet ; Que l'on décale 2 fois à gauche ; Pour obtenir ceci: 0000D000 ; Puis on y met aussi les bits du slot ; On a alors ceci: 0000DSSS ; Puis on décale le tout 4 fois à droite	657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667	* Affich	JSR JMP age do	BADCALL PRINTERR  controle  CROUT  BUFF  BUFADR	; On prépare le code d'erreur ; Puis on l'affiche  (176 octets)  ; Saute à la ligne aprè rappelé le bloc ; Transfère l'adresse de
696 697 698 699 600 601 602 603 604 605 606	*	Modi: LDA AND ASL ASL ORA ASL ASL ASL ASL	DEFDRV #%00000010	numéro d'unité  ; On prend le numéro de drive ; Dont on ne garde que le 2ème octet ; Que l'on décale 2 fois à gauche ; Pour obtenir ceci: 0000D000 ; Puis on y met aussi les bits du slot ; On a alors ceci: 0000DSSS ; Puis on décale le tout 4 fois à droite ; Pour avoir ceci:	657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673	* Affich	JSR JMP age de	BADCALL PRINTERR  controle  CROUT  BUFF  BUFADR BUFF+1	; On prépare le code d'erreur ; Puis on l'affiche  (176 octets)  ; Saute à la ligne aprè rappelé le bloc ; Transfère l'adresse de
96 97 98 99 90 00 01 02 03 04 05 06	*	Modi: LDA AND ASL ASL ORA ASL ASL ASL ASL	DEFDRV #%00000010	numéro d'unité  ; On prend le numéro de drive ; Dont on ne garde que le 2ème octet ; Que l'on décale 2 fois à gauche ; Pour obtenir ceci: 0000D000 ; Puis on y met aussi les bits du slot ; On a alors ceci: 0000DSSS; Puis on décale le tout 4 fois à droite ; Pour avoir ceci: DSSS0000	657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674	* * Afficha *	JSR JMP age de	BADCALL  PRINTERR  CONTROL  CROUT  BUFF  BUFADR BUFF+1 BUFADR+1	; On prépare le code d'erreur ; Puis on l'affiche  (176 octets)  ; Saute à la ligne aprèrappelé le bloc ; Transfère l'adresse d'buffer au pointeur
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07	*	LDA AND ASL ORA ASL ASL ASL ASL STA	DEFDRV #%00000010 DEFSLT	numéro d'unité  ; On prend le numéro de drive ; Dont on ne garde que le 2ème octet ; Que l'on décale 2 fois à gauche ; Pour obtenir ceci: 0000D000 ; Puis on y met aussi les bits du slot ; On a alors ceci: 0000DSSS; Puis on décale le tout 4 fois à droite ; Pour avoir ceci: DSSS0000	657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673	* * Afficha *	JSR JMP  JSR  LDX  STX LDY STY LDX  LDX	BADCALL  PRINTERR  CONTROL  CROUT  BUFF  BUFADR BUFF+1 BUFADR+1	; On prépare le code d'erreur ; Puis on l'affiche  (176 octets)  ; Saute à la ligne aprè rappelé le bloc ; Transfère l'adresse d'buffer au pointeur ; Affiche adresse du

678		JSR	PRBL2				222		pour un control
679				2 2 12 12	711		BCC	AFF_CTRI	
680		LDY	#0	; On se place au début de la ligne	712	*			
681	AFF_CODE	LDA	(BUFADR), Y	; Puis on lit les octets un par un	714 715		Sort	ie de	la commande
682		JSR	PRBYTE	Constitute State	716				
683		LDA	#"	" ; Met un espace entre chaque code	717		CLC		; Il n'y a pas eu de problème
684		JSR	COUT		718		RTS		
685		INY		; Passe au prochain octet	719				
686		CPY	#8	; On en fait 8 par ligne pour ne pas etre	720 721		Dive		
687		BNE	AFF CODE	; désorienté.	10000	*			
688			- Control - Control Control	An America (California Procedure)	723				
689		LDX	#1	; Met 1 esp entre codes et caractères	724 725	GOTO MLI	BRK		
690 691		JSR	PRBL2	SSACREMESSAGE	726			ILIM	; Puis appel à celle-ci via le MLI
692		LDY	#0	; Revient en début de	727		DFB	\$80	; Code de la commande
				ligne pour afficher	728	PARM P	DA	RWBLP	; Adresse de la table de:
693	AFF_CAR	LDA	(BUFADR),Y	; tous les caractères correspondants.	729		RTS		paramètres.
694		AND	#%01111111	, On filtre afin de pas	730				
				avoir de caractères	731	COMMAND	DFB	02	; Il y a deux commandes
695		CMP	#\$20	; géne affichage	700			IDDICAL	possibles
		200	Monte	parcequ'interprétés par	732		ASC	'KBLOC'	; Liste des commandes
696		BCS	NORM	; la carte 80 colonnes	777				disponibles
697		LDA	#1.	(entre autre)	733		ASC	'WBLOC'	
	NORM	ORA	The state of the s		734	DMDID	DED	002	**
699	NORM	JSR	#%10000000 COUT			RWBLP	DFB	\$03	; Il y a trois paramètre
700		INY	COUT	; Prochain caractère de	736		DFB	\$60	; Numéro d'unité (\$E0
700		INI		la série					pour S6,D2)
701		CDV	#0		737	BUFF	DA	\$1000	; Adresse du buffer
- 17 PASO / T		CPY	#8	; On en a mis 8	738		DA	\$0000	; Numéro du bloc
702		BNE	AFF_CAR		739				
703		DEST	20100	2 10/2: 22	740	CMD LEN	HEX	00	; Longueur de la ligne de
704		JSR	CROUT	; Passe à la ligne		- <del></del>			commande
705					741	NBR CMD	HEX	00	; Compteur pour savoir
706		LDA	BUFADR	; Puis change le pointeur					quelle commande
707		OT O		pour avoir une	742				
707		CLC		; nouvelle série de 8	743	FIN	*	*	
700		100	**0	octets	744	I.ONG	=	FIN-STAR	T+\$0100
708		ADC	#8		745				
709		STA	BUFADR	191	746		LST	ON	
710		CMP	#\$B0	; 176 octots suffisent					

## Éditeur Plein Écran EPE 5.1

Apple //e, //e+, //c, IIGS DOS 3.3 & ProDOS

Le Pacha

Listez vos programmes Basic en avant et en arrière. Modifiez, insérez, effacez des caractères en plein écran sans relire les lignes.

Recherchez toute chaîne de caractères. Choisissez vous-même les codes de contrôle d'EPE. Modifiez E.P.E.: le fichier source est sur la disquette.

200,00 F TTC franco (bon de commande page 74).

Échange contre version 2.2 ou 5.0 : 80,00 F

# On trouve plus facilement avec 10 ans

<u>Certaines évolutions sont aussi</u> <u>importantes que des révolutions.</u>

Le plus difficile quand on débute, c'est de débuter. Car toutes les propositions d'emploi demandent une certaine expérience. Chercher un emploi est donc un problème insoluble. Pas pour l'Apple IIGS, il débute avec 10 ans d'expérience.

Comment? C'est très simple, il a une architecture double : un nouvel ordinateur puissant traitant le graphique et le son, entoure un Apple II classique et miniaturisé. Il profite ainsi de 10 ans de développement de logiciels et d'expérience. Un grand progrès réalisé en partie grâce au microprocesseur 65C816, un 16 bits descendant du 65C02 de l'Apple II. L'Apple IIgs fonctionne à deux vitesses : 2,8 MHz en mode natif; en mode émulation (c'est-à-dire lorsque vous utilisez un

programme de votre ancien Apple II) vous avez le choix entre 1 MHz et 2,8 MHz.

Débuter connu, c'est 16.000 propositions d'emploi.

Avec l'IWM (Integrated Woz Machine\*) l'Apple IIGS peut recevoir indifféremment des lecteurs de disquettes 3,5 pouces 800 Ko ou des lecteurs 5,25 pouces 140 Ko, ou les faire cohabiter, ce qui contribue à vous faire profiter de la plus grande bibliothèque de logiciels du monde. Le nombre de 16.000 logiciels étant estimatif car la seule chose qu'un Apple IIGS soit incapable de calculer, c'est le nombre d'emplois qu'il est capable de tenir.

Avec le nouveau système d'exploitation ProDOS, l'Apple IIGS permet la hiérarchisation des fichiers et des catalogues à la manière de

\* En hommage à Steve Wozniak, co-fondateur de la Société Apple et créateur de l'Apple II.



Fichier Edition 0

L.M. & BRDC.

Macintosh, et la connexion de nouveaux périphériques.

g ets, cela veut dire graphique et son.

L'imagination débridée des développeurs suffira-t-elle pour utiliser les 4096 nuances de couleurs disponibles? C'est probable. Ce qui est certain, c'est qu'une résolution de 640 points sur 200 lignes pour 4 couleurs, 320 points sur 200 lignes pour 16 couleurs va donner beaucoup de relief à certaines démonstrations. Si vous n'en croyez pas vos yeux, vous n'en croirez pas vos oreilles non plus. Le coprocesseur "son" choisi par Apple a déjà une brillante carrière derrière lui puisqu'il est employé par les plus grands synthétiseurs du marché. C'est l'ENSONIQ, capable de générer 16 voix.

et il ne lui manque même pas la parole.

Les relations nécessaires pour réussir.

Eu 10 années, l'Apple II a eu tout le loisir de se faire d'excellentes relations de travail, imprimante, modem, disque dur, que l'Apple IIGS continuera à entretenir et développer; celui-ci peut désormais être connecté au réseau AppleTalk et gérer la LaserWriter réservée jusqu'à présent à Macintosh. Il peut aussi recevoir le disque dur SCSI.

L'Apple IIGS possède 7 connecteurs d'extension permettant, à l'aide d'une multitude de cartes d'interfaces, de le relier à tous les types d'unités périphériques.

Acheter un Apple, c'est entrer dans le Club Apple pour échanger des informations, accéder au support technique par téléphone 7 jours sur 7, ou aux services télématiques du Club.

Apple présente l'Apple IIGS.

go Apple, Apple lics, ProDOS, Macmiosb, Apple Talk, LaserWriter et GS Paint sont des marques déposées par Apple Computer im





Apple

# PageMaker: essai 'routier'



### Philippe Mathieu

PageMaker, réalisé par Aldus et distribué par Ise Cegos, est le logiciel qui fit le succès de l'édition électronique sur Macintosh. Il se présente sous la forme de deux disquettes (Démarrage et Programme) accompagnées d'une documentation et d'une disquette de démonstration 'visite guidée'.

Il peut être utilisé sur un Macintosh 512Ko mais le travail sera plus aisé avec un Mac Plus. On peut l'installer sans difficulté sur un disque dur, l'original devant être introduit momentanément à la mise en route.

### Démarrer avec PageMaker

Au démarrage, le menu Fichier permet soit d'ouvrir une publication (nom donné au documents créés par PageMaker) existante, que l'on retrouve dans l'état où on l'avait laissée, soit d'ouvrir une nouvelle publication. Dans ce cas, une fenêtre de dialogue (Format d'impression) apparaît. Elle permet de déterminer le format de papier utilisé, l'orientation (paysage, portrait), l'option recto/verso, le nombre de pages ainsi que les marges.

Les format et orientation sont fixés définitivement. Les marges peuvent être modifiées ultérieurement mais cela oblige généralement à revoir toute la mise en page. En revanche, il est facile de supprimer ou d'ajouter des pages, sachant qu'une publication ne peut pas dépasser seize pages. Sur un 512Ko il sera même préférable, en raison de la capacité des disquettes, de ne pas aller au-delà de huit pages. Pour un document plus long, il suffira

d'enchaîner plusieurs publications, la pagination pouvant aller jusqu'à 999.

### L'éditeur de texte interne

PageMaker offre des possibilités d'édition de texte mais, visiblement, cet éditeur interne n'a pas été conçu pour être l'atout majeur du logiciel! Il permet la création de textes autonomes ; cependant attention, il lui arrive de temps en temps (surtout avec la version 1.0) de ne pas respecter les marges et colonnes. On peut également l'utiliser pour modifier (insertion, suppression, etc.) des documents provenant de logiciels extérieurs mais, là encore, prudence : les résultats sont parfois aléatoires en ce qui concerne la mise en page.

Il est préférable de réserver l'usage de l'éditeur à l'ajout de titres ou de légendes, et de passer par un traitement de texte classique pour créer des textes longs. D'ailleurs, PageMaker ne prétend pas au titre de traitement de texte.

Un menu déroulant (Typo) permet de choisir le style des caractères (standard, gras, italique...), d'inverser leur 'couleur' et de déterminer l'alignement et la justification. Des raccourcis existent qui accélèrent certains de ces choix. On peut, à travers une fenêtre de dialogue ouverte par la commande Caractères, choisir la police de caractères, la taille, la position (indice, exposant) et l'interlignage.

Il est également possible par ce menu de déterminer la tabulation (commande *Tabulation*). Une règle apparaît alors à l'écran, comportant un repère d'indentation ainsi que des taquets de tabulation gauche, droite, centrée ou décimale (cherchez bien ces taquets, ils sont cachés sous le repère d'indentation!).

On peut regretter l'absence de certaines fonctions classiques de traitement de texte : recherche/remplacement, glossaire. En revanche, PageMaker propose un trait d'union 'aléatoire' permettant une césure automatique des mots en cas de besoin (colonnes trop étroites).

### Les outils semi-graphiques

Une trousse à outils, toujours présente à l'écran, permet d'effectuer toutes sortes de tracés (lignes, rectangles, carrés, cercles, ovales), la sélection du type de trait et de fond se faisant par deux menus déroulants. Les commandes *Premier plan* et Second plan du menu Édition (analogues à celles de MacDraw) se montrent très pratiques pour la réalisation d'encadrements variés.

Les graphiques et dessins placés sur une page peuvent être modifiés. Il faut pour cela les sélectionner à l'aide de la souris. Des poignées apparaissent alors, qui permettent de les agrandir ou de les réduire avec le pointeur en forme de flèche. Attention, ce genre de modifications, en déformant les caractères, rend parfois les légendes illisibles.

On trouve aussi dans la trousse des ciseaux permettant de couper des graphiques ou dessins. Ces "découpages" se font sans perte d'information car il est possible, toujours avec les ciseaux, de

### Placer un document

L'éditeur de texte et les outils sont des accessoires. PageMaker est essentiellement conçu pour mettre en page des documents créés avec d'autres logiciels et c'est bien sur ce point qu'il se montre le plus performant.

La mise en place de ces documents se fait soit par la commande Placer du menu Fichier, soit en passant par le Presse-papiers. L'utilisation de la commande Placer ouvre une fenêtre de dialogue permettant de choisir le document désiré, ce document devant se trouver sur une des disquettes en place ou sur le disque dur. Le choix d'un document fait apparaître un pointeur dont la forme varie selon le type du document. Il ne reste plus qu'à le placer à l'endroit voulu.

Les documents provenant d'un logiciel de traitement de texte (MacWrite, Word...) peuvent être placés directement en conservant la mise en page originale. Il est également possible de modifier cette mise en page par la création de colonnes et en utilisant la règle de tabulation. Nous reparlerons de l'utilisation de ces colonnes qui constituent un des attraits de PageMaker.

Pour un tableau, les choses se passent un peu moins simplement, le document voyant le plus souvent sa tabulation perturbée. Si votre tableur possède une fonction 'Copie de l'image' (comme Excel), aucun problème, le tableau est conservé dans le Presse-papiers avec ses tabulations. Si ce n'est pas le cas (comme, par exemple, avec Multiplan) le tableau se trouvera également dans le Presse-papiers, mais les tabulations seront perdues. Enfin, si votre tableur permet l'enregistrement sous forme 'texte', vous pourrez utiliser la commande Placer mais, là encore, vous devrez revoir la

tabulation.

Les dessins (type MacPaint ou MacDraw) sont également accessibles par la commande *Placer* ou à partir du Presse-papiers (pour MacDraw le document doit être enregistré en format 'Picture'). Ces dessins sont aisément modifiables : agrandissement, réduction, découpage grâce aux outils de la trousse.

### La mise en page

Au démarrage, après avoir choisi le format d'impression, la première page s'affiche en taille écran. Ce format donne une vue d'ensemble de la page mais les textes sont illisibles. D'autres formats existent : taille réelle, réduction à 50% ou 70% et agrandissement à 200%. On trouve au bas de l'écran les icônes de chaque page ainsi que les icônes de la maquette.

La réalisation d'une page à l'aide de PageMaker se déroule en trois étapes : composition de la page en disposant divers repères, placement des documents extérieurs, finition à l'aide des outils de la trousse et de l'éditeur de texte.

La composition de la page se fait en général en taille écran (la page est alors entièrement visible). On peut demander l'affichage de règles horizontales et verticales qui permettent de placer des repères (en tirant avec la souris à partir des règles). Ces repères sont sans effet sur la disposition des éléments de la page, mais se montrent très commodes pour le travail, la commande Magnétisme des repères collant automatiquement contre le repère tout document placé à proximité. Le point d'intersection des règles, point zéro des graduations, peut être placé en n'importe quel endroit de la page, ce qui aidera au centrage de certains documents.

Il est également possible de placer des repères "actifs": les colonnes, dont on choisira le nombre et l'espacement par la commande Disposition des colonnes. De plus, leur position et leur largeur pourront être modifiées par la souris. En utilisant cette option, tout texte placé sur la page perdra sa tabulation et sa justification originale pour se dérouler à l'intérieur de la colonne, avec la mise en page que vous aurez choisie. Un texte trop long pour une colonne pourra être poursuivi dans la suivante, sans difficulté, à l'aide du pointeur.

Un texte qui vient d'être placé sur une page est entouré de poignées de sélection qui permettent, en tirant avec la souris, de le découper en pavés que l'on pourra déplacer indépendamment les uns des autres sans que le texte perde sa continuité (si l'on insère du texte dans un pavé, l'excédent est transféré dans le pavé suivant). De la même manière, il est possible de regrouper plusieurs pavés en un. Pour faire apparaître ces poignées il suffit de sélectionner le pavé avec la souris.

Le placement de dessins ou graphiques n'est pas affecté par les colonnes, mais l'utilisation du *Magnétisme des repères* permet des alignements parfaits. Il est possible d'intégrer ces images au texte soit en déplaçant des pavés, soit en modifiant la disposition des colonnes.

Ces opérations de placement des documents s'effectuent de préférence en taille réelle, la taille écran ne donnant pas une vision exacte du résultat. Évidemment, en taille réelle, la page n'apparaît pas totalement (à moins de disposer d'un écran pleine page) mais on peut se déplacer à l'aide des ascenseurs habituels du Macintosh.

En taille écran, on voit que la page n'occupe pas toute la place disponible. Cet espace libre est la table de montage (également utilisable en taille réelle). On effectuera sur cette table le bricolage : modification des documents. construction de certains motifs graphiques... En effet, le travail sur un élément d'une page se fait avec la souris, le risque étant alors de déplacer un élément correctement placé lorsqu'on veut en modifier un autre. Le travail sur la table de montage permettra d'éviter ces erreurs de manipulation, en particulier dans le cas

de pages complexes comportant un grand nombre d'éléments.

### La maquette

Si certains éléments doivent se trouver sur toutes les pages d'une publication : repères, encadrements, logos, pagination... il suffit de créer une maquette, accessible par l'icône recto (ou deux icônes recto et verso, selon le choix du format d'impression). Toutes les fonctions de PageMaker sont disponibles sur ces maquettes.

Les éléments placés sur la maquette se retrouveront sur toutes les pages de la publication, mais il est possible de les faire disparaître de certaines pages par la commande *Supprimer* les motifs de la maquette.

Dans le cas d'une publication recto/verso, on définit deux maquettes qui peuvent être différentes. Il est possible, pour les comparer, de demander l'affichage de la double page. Cependant, on ne pourra pas travailler dessus, tous les outils et commandes étant alors inactivés. Cette commande Afficher la double page est utilisable pour comparer deux pages se faisant face dans la publication.

Le repère de foliotage peut se placer en tout point de la maquette et il est possible, dans le cas d'une publication recto/verso, de ne le placer que sur une des deux maquettes. La numérotation ne peut se faire qu'en chiffres arabes.

### La manipulation des pages

On a vu qu'il est facile de supprimer une page ou d'en insérer une nouvelle (toujours dans la limite de seize). Toutefois, dans le cas d'une publication recto/ verso, attention à la parité! En effet si les maquettes des pages paires et impaires sont différentes, la mise en page peut être perturbée.

Il est possible d'intervertir des

pages ou de recopier une page sur une autre. Il suffit de sélectionner toute la page (en taille écran) puis de la coller sur une autre page.

### L'impression

PageMaker admet de nombreuses imprimantes (ImageWriter, Laser Writer ou toute imprimante ou photocomposeuse acceptant le langage PostScript) mais l'impression n'est pas très rapide. C'est bien sûr avec une imprimante à laser que l'on obtiendra les meilleurs résultats.

Avec la LaserWriter, différentes options sont disponibles : le lissage, qui améliore la qualité d'impression des textes et graphiques (soyez patient, l'impression est plus lente), des réductions ou agrandissements allant de 15% à 1000%, le montage en taille réduite de toutes les pages sur une même feuille, permettant une vue d'ensemble de la publication. Le résultat obtenu sur le papier est identique à ce que vous voyez à l'écran en taille réelle (What You See Is What You Get, le WYSIWIG à la mode!) mais, bien entendu, les différents repères et règles n'apparaissent pas. On observe cependant quelques différences entre l'écran et l'impression laser, particulièrement pour les styles autres que standard ainsi que pour les mélanges de textes avec des dessins de type MacPaint.

### Apprendre à utiliser PageMaker

PageMaker est accompagné d'une disquette 'visite guidée' qui permet un premier contact avec le logiciel. La documentation commence également par une visite guidée suivie de l'exposé des différentes fonctions. Elle est claire et bien traduite, nous n'y avons pas décelé d'erreur. Elle est complétée par un glossaire et un index.

Le logiciel dispose en outre d'une fonction assistance facilement utilisable et suffisamment explicite.

### Avantages et faiblesses

Au rang des faiblesses, nous placerons en premier lieu l'éditeur de texte aux fonctions limitées. À un moment où les logiciels de traitement de texte offrent de plus en plus de possibilités de mise en page, un logiciel d'édition électronique devrait permettre un traitement aisé des textes.

On regrettera également de ne pas pouvoir concevoir plusieurs maquettes pour une même publication ainsi que l'impossibilité de travailler sur plusieurs pages simultanément. La limitation à seize pages d'une publication est elle aussi assez gênante.

Parmi les points forts de PageMaker, on comptera tout d'abord sa grande simplicité d'utilisation lors du placement de documents externes. D'une manière générale, les différentes options s'utilisent commodément : création des maquettes, réduction ou agrandissement des pages, disposition des colonnes et repères dont le magnétisme est particulièrement efficace.

Autre avantage : le découpage des textes en pavés qui offre, avec un peu d'habitude, de nombreuses possibilités.

Un bon point aussi pour la trousse, toujours accessible, et dont les outils semi-graphiques sont intéressants.

### Conclusion

PageMaker est tout à fait satisfaisant dès lors qu'il s'agit de regrouper des documents de provenances variées en leur ajoutant des encadrements, traits, etc. l'éditeur de texte n'étant utilisé que pour écrire titres et légendes ou modifier légèrement les textes.

Finalement, c'est quand même vous qui ferez qu'une page sera belle et agréable à lire!

Ů

### Les nouveau-nés : Mac SE & Mac II

À l'issue de la récente annonce des nouveaux venus de la gamme Apple, nous vous proposons ici une présentation qui ne se laissera pas entraîner par notre enthousiasme face à un Mac en couleur. Regrettons seulement qu'il faille nécessairement, dans une telle approche, aborder la question du prix qui refroidit quelque peu.

#### Présentation

Mac SE: c'est quasiment un Macintosh Plus avec une légère évolution du clavier. Le coloris est platine, celle de l'Apple IIGS, mais aussi celle des Mac Plus dès ce mois-ci.

Mac II: l'unité centrale est plus volumineuse – on pense à un IBM – moniteur type IIGS, clavier détachable avec touches de fonctions et touches spéciales (pour MS/DOS ou UNIX). Il arbore un aspect 'professionnel' (plus que le Mac ?) que certains apprécient.

#### Ouvert, Fermé?

Si le Mac n'est pas si fermé qu'on a bien voulu le dire (ou le médire), les nouveaux Mac sont résolument ouverts. Il ne s'agit pas d'une ouverture 'à l'Apple ][' (qui conduit, selon l'usage, à ne jamais reposer le capot !) mais d'une facilité d'évolution de la machine.

Mac SE: un seul connecteur – mais 96 broches – sur la carte mère pour installer des cartes d'extensions: adaptation au MS/DOS, carte vidéo, accélérateur, modem intégré... 6 périphériques SCSI peuvent être connectés en plus de l'éventuel disque dur interne.

Mac II: 6 connecteurs d'extension dont l'un occupé par la carte vidéo. 6 périphériques peuvent également être chaînés sur le port SCSI en plus du disque dur. La transmission des données sur les connecteurs utilise le protocole NuBus qui supprime le problème de la configuration manuelle.

Une version du système d'exploitation UNIX, appelé A/UX, sera proposée à la fin de l'année. On parle de facilité de communication (Ethernet, Appletalk) sous A/UX.

Mac SE et Mac II : avec un lecteur 5,25 pouces, il sera possible de lire des fichiers MS/DOS sans carte spéciale grace à un soft Apple : InterFile.

L'ouverture, c'est aussi deux ports série, un port lecteur de disquettes externe, une interface d'entrée (clavier, souris...) pouvant gérer 16 périphériques et un port son stéréo 4 voix.



### Stockage

Mac SE: ce modèle sera proposé en deux versions, deux lecteurs de disquettes 800 Ko, ou un seul mais avec un disque dur de 20 Mo SCSI.

Mac II: il sera équipé d'un ou deux lecteurs de disquettes 800 Ko et d'un disque dur de 20, 40 ou 80 Mo.

#### La vidéo

Mac SE: monochrome.

Mac II: 640 x 480 points. La carte pilote un moniteur vidéo très haute résolution de 12 pouces monochrome ou 13 pouces en couleur. En standard, 16 couleurs ou nuances de gris parmi 16 millions et, avec extension mémoire, 256 couleurs ou nuances de gris; cela ne laisse pas indifférent. Pour une présentation sophistiquée à l'écran, les programmeurs souffriront certainement... Les programmes tournant actuellement sur le Mac ne sont pas tous une démonstration de bon goût et de fignolage alors, avec l'arrivée de la couleur et 307 200 points...

#### Le processeur

Mac SE: comme le Mac: MC68000 Motorola (32/16 bits) à 8 Mhz.

Mac II: MC68020 (32/32 bits) à 16 Mhz, coprocesseur arithmétique 68881 pour des calculs fulgurants (200 fois plus rapide qu'avec le 68020 seul).

#### La vitesse

Mac SE: bien qu'utilisant le même processeur 68000, 15 à 20 % sont gagnés grâce à des accès mémoire plus rapides. Les accès au disque dur SCSI sont deux fois plus rapide.

Mac II: un 68020 à 16 Mhz ne déçoit pas ; transfert via SCSI à 1 Mo/s

#### La mémoire vive

Mac SE: il est livré avec 1 Mo de Ram, extensible à 4 Mo.

Mac II: 1 Mo extensible à 8 Mo sur carte mère mais 15000 Mo sur cartes d'extension. Prix des 15 gigas?

#### La mémoire 'morte'

Mac SE: 256 Ko (Contre 128Ko sur le Mac Plus)

Mac II: 256 Ko

### Disponibilité

Mac SE: mars 87. Mac II: juin 87. Extension 2 Mo (SE ou II): mai.

#### Prix

Mac SE: avec 1 Mo de Ram et disque dur intégré: 35 000 Frs TTC.

Mac II: avec 1 Mo de Ram et disque dur intégré 20 Mo, deux lecteurs 800 Ko, moniteur monochrome, carte vidéo: 65 000 Frs TTC.



### Cryptage de fichiers confidentiels: Kruptos



### Jean-Luc Bazanegue

Le but de l'accessoire de bureau "Kruptos" est le cryptage – et, bien sûr, le décryptage – de fichiers confidentiels, ceci afin de les rendre incompréhensibles et, de manière générale, inexploitables par des tiers.

#### Effets de Kruptos

Un fichier codé à l'aide de Kruptos présente les caractéristiques suivantes :


- il n'a plus d'icône personnalisé et donc, vu du Finder, il est banalisé et l'éventuel 'espion' ne pourra pas faire la différence entre, par exemple, un fichier MacWrite et un fichier MacPaint;
- · il n'est plus 'double cliquable', et toute tentative d'ouverture par cette méthode se soldera par un message «Il n'y a pas d'application pour ouvrir ce document.»;
- · un essai de chargement depuis l'application correspondante – générale-ment avec l'article 'Ouvrir' du menu 'Fichier' - reste possible, mais aboutira selon les applications, prévoyantes ou pas, au mieux à un message pouvant ressembler à «Ccci n'est pas un fichier créé par Blurp», et au pire à la bombe. Il va sans dire que pour essayer d'ouvrir le fichier depuis l'application, il faut d'abord deviner quelle est cette dernière;
- le contenu du fichier, après codage, étant très 'abîmé', les éditeurs de secteurs et autres outils de 'déplombage' ne seront d'aucun secours au curieux.

### Utiliser Kruptos

L'accessoire est très simple à utiliser. Il faut d'abord choisir le fichier à crypter en utilisant le bouton 'Fichier', qui provoque l'affichage de la fenêtre de sélection qui vous propose tous les fichiers sauf:

- les applications (type APPL/xxxx);
- les fichiers 'système' (type xxxx/ MACS - system, Finder, Clipboard
- · les fichiers ouverts ou en cours d'utilisation.

Une sois le fichier sélectionné, l'accessoire affiche le nom du fichier, ainsi que son type. L'affichage du type - lui aussi codé - permet d'avoir une



#### B5 C7 57 64 7B OC 97 ED AO 46 40 83 1C 5GWdé..m Fà..enx Lf.u>"tx."1(1.) 1A CC E6 9C FC 3E FE F4 78 9F 7E DD 28 5D 17 3E ù. VQU4, . Qz2<...W 7C 1E D6 51 D5 B4 2C 1B 51 FA B2 BC 8C .'.9.a1a7zc...ém oW./.èé.Q.!EC.K' 85 A7 9A 39 2E E1 B1 E1 B7 7A DC 06 06 06 7B 6D 6F 57 84 AF 89 FD 7B 00 51 8E A1 45 C3 05 4B A7 4J'Jx'3/tGHrEr!0 B4 CA 27 CA F8 A7 B3 2F 74 C7 48 F2 45 NGv'ès..h2\$QI.eD 4E C7 F6 27 FD 73 14 9F E8 B2 24 51 5B 04 E5 C6 69 C7 B4 B5 E5 24 A3 A4 2B D9 74 27 3E OE CB EF 2F 4E 2F 51 CA B2 FC 1A 51 CA 45 A0 95 FiG45e\$#\$+Yt'>.A Ko/N/QJ2ù.QJE ...

27 CC B4 CA FF 2E AD F3 56 E5 74 CD 38 47 43 72

Fichier 'Secret' (fichier MacWrite en format texte)

Zù.EFLzi...d=..A DA 7C 1E C5 46 CC FA 69 OD 14 9A E4 BD 97 07 41 . #. & "ux3RKI...cm 85 R5 82 26 22 F5 F8 B3 D2 4B EC 06 1B 19 . U: 18, Y. Uwl ...& 2C OF D6 BA DD A5 2C 59 01 D6 F7 49 8C 00 04 A6 4. U-0z8jcCcC7>. B4 85 20 D6 AD B0 FA 38 6A DC 43 E3 43 37 é?>&YH[u...A<. OA 83 FB 3F BE 26 59 C8 DB F5 07 14 18 41 BC 97 J-àf8rkLPb~ùà#z CA 2D CO E6 B8 F2 6B FF CC 50 E2 7E 7C 40 23

Ah?. iPlèd.. HAr.. C1 E8 3F 07 69 50 DD FD E4 06 05 C8 41 F2 85 1C -^\*.g0# 2D DE AA 83 E7 30 A3

indication, quand on n'en est plus bien sûr, sur le codage ou le non codage du fichier : dans le cas d'un fichier non codé, le type est généralement cohérent, par exemple 'MACA' pour un fichier MacWrite, alors que le traitement rend invariablement le type fantaisiste (†±03, \*1, a...). Afin que le type ne facilite pas la tâche du pirate, son codage est différent de celui du fichier proprement dit.

L4J.-sVetM8GCr

Il faut ensuite (ou avant la sélection du fichier, l'ordre n'a pas d'importance) choisir la clef à utiliser pour le codage. La clef est constituée de quatre

caractères quelconques qui peuvent être frappés directement au clavier, ou encore 'collés'. Dans ce dernier cas, et si l'on utilise un accessoire de bureau comme le 'ad litteram' du numéro 25, on dispose de 243 caractères différents, ce qui nous donne 3 486 784 401 combinaisons possibles.

Il ne reste plus qu'à actionner le bouton 'Codage/décodage' pour que l'opération soit effectuée, au rythme d'environ 80Ko par minute (le temps d'exécution peut varier sensiblement en fonction de la mémoire de masse utilisée).

7A

Le codage peut être effectué plusieurs fois de suite avec des clefs différentes ou identiques, ce qui peut augmenter le nombre de possibilités jusqu'à 4 294 967 296. L'ordre utilisé pour le décodage d'un tel fichier peut ne pas se faire dans l'ordre. Par exemple, si l'on a utilisé les clefs 1234, ABCD et POMS, le fichier pourra être décodé en donnant d'abord ABCD, puis POMS, puis enfin 1234.

Anecdotique: cette version de Kruptos est compatible avec la version pour Apple ][ publiée dans ce numéro ; il est donc possible de coder un fichier sur un Mac et le décoder sur un Apple ][, ou l'inverse.





Petit jeu : si vous êtes le premier à téléphoner pour nous communiquer la clef qui a servi à crypter le fichier 'secret' listé page précédente, vous gagnerez le cadeau indiqué dans le fichier. Pour vous faciliter la tâche : il s'agit d'un fichier créé avec MacWrite et sauvegardé en format 'texte seul'.

7# - WEHONETWIET + AND THIGGOETH PARA - OUR NEW F. . . ANGKO IP - CONE TO PLAKON H- 20M - FE & CÜHYANA IT TO +8/100 + SAN FIRE LO

### Fichiers et sources de l'accessoire 'Kruptos'

Note : le caractère "f" indique la continuité de la ligne courante.

### Fichier 'Kruptos.Job'

Asm	Kruptos.Asm	Exec	Edit
Link	Kruptos.Link	Font/DA Mover	Edit

### Fichier 'Kruptos.Link'

/Resources Kruptos /output Accessoire "Kruptos" /Type 'DFIL' 'DMOV'

### Source 'Kruptos. Asm'

INCLUDE	Kruptos/1.Asm
INCLUDE	Kruptos/2.Asm
FND	1

### Source 'Kruptos/1.Asm'

FSEqu.Txt

SysEqu.D

MacTraps.D

#### RESOURCE 'DRVR' 29 'Kruptos'

INCLUDE

INCLUDE

INCLUDE

INCLUDE	ToolEqu.D					
INCLUDE	QuickÉqu.D					
INCLUDE	PackMac	s.Txt				
HandleCtlF	EQU	WindowSize				
HandleCtlC	EQU	HandleCtlF+4				
HandlText	EQU	HandleCtlC+4				
HandleControle	EQU	HandlText+4				
CreateurFichier	EQU	HandleControle+4				
TypeFichier	EQU	CreateurFichier+6				
FichierCourant	EQU	TypeFichier+6				
ReponseGetFile	EQU	FichierCourant+64				
TamponIO	EQU	ReponseGetFile+72				
DrapeauMdf	EQU	TamponIO+ioFQElSize				
DrapeauColle	EQU	DrapeauMdf+1				
DrapeauCurs	EQU	DrapeauColle+1				

DrapeauEOF	EQU	DrapeauCurs+1
Clef	EQU	DrapeauEOF+1
LongueurD	EQU	Clef+4
LongueurR	EQU	LongueurD+4
Tampon522	EQU	LongueurR+4
CompteurTiming	EQU	Tampon522+522
TailleTampon	EQU	CompteurTiming+4

Cui	100	0100	
MaxC	EQU	4	
BS	EQU	8	
CR	EQU	13	
Base			
	DC	6400	

DC	0
DC	\$16A
DC	0
DC	Ouverture-Base
DC	Status-Base
DC	Controle-Base
DC	Status-Base
DC	Fermeture-Base
DC.B	7,'Kruptos'

#### ; Ouverture de l'accessoire

Titre

u	verture	
	MOVEM.L	D3-D7/A1-A4,-(SP
	MOVEA.L	A1,A4
	TST.L	dCtlWindow(A4)
	BNE	Status4
	SUBQ.L	#4,SP
	MOVE.L	SP,-(SP)
	_GetPort	
	MOVE.L	#TailleTampon,D0
	_NewPtr,cl	lear
	TST	D0
	BEQ.S	MemoireOK
	MOVE	#7,-(SP)
	_SysBeep	
	BRA	Status2
0	mairolak	

#### MemoireOK

moneon	
MOVEA.L	A0,A3
SUBQ.L	#4,SP
MOVE.L	A3,-(SP)
PEA	RectFenetre
PEA	Titre
MOVE	#Oui,-(SP)
MOVE	#noGrowDocProc,-(SP)
MOVEQ.L	#-1,D0
MOVE.L	D0,-(SP)
MOVE	#Oui,-(SP)
CLR.L	-(SP)

SetPort   MOVF.L   A3,dCt Window(A4)   SetPort   MOVE.L   DctlRefNum(A4),WindowKind(A3)   MOVE   CSCode(A2),DO   Accessoire   CMPI   #accEvent,DO   Accessoire   CMPI   #accEvent,DO   Accessoire   Installé dan	_NewWind	low		MOVEA.L	dCtlWindow(A4),A3	Surla
MOVEL	_SetPort					disquette
Affichage des   boulons   SUBQL   #4.5P   BEQ.   Evenement   SUBQL   #4.5P   BEQ   Curseur   dacCursor, DU   menu & a   les 5 aut   les	MOVFI.	A3,dCtlWindow(A4)		_SetPort		
Affichage des boutons	MOVE.L	DctlRefNum(A4),WindowKind(A3)		MOVE	CSCode(A2),D0	
Affichage des boutons				CMPI	#accEvent,D0	
SUBQ.L #4,SP	; Affichage des b	outons		BEQ.S		installé dans le
MOVEL   A3,-(SP)   BEQ   Curseur   les 5 aut     PEA   RedBoutonF   BEQ   Couper   décrits par     MOVE   MOVE   MOVE   A3,-(SP)   BEQ   Copjer     CLRL   -(SP)   BEQ   Copjer     MOVEL   (SP)-HandleCtlF(A3)   BEQ   Copjer     MOVEL   A3,-(SP)   BEQ   Effacer   druntifold     MOVEL   A3,-(SP)   BEQ   Copjer     MOVEL   A3,-(SP)   BEQ   Copjer     MOVEL   A3,-(SP)   BEQ   Touche     MOVEL   (SP)-HandleCtlC(A3)   BEQ   Touche     MOVEL   (SP)-HandleCtlC(A3)   BEQ   Touche     MOVEL   (SP)-HandleCtlC(A3)   BEQ   Touche     MOVEL   MISSINGUE   MISSINGUE     MOVEL   MISSINGUE   MISSINGUE     MOVEL   MISSINGUE   MISSINGUE     MOVEL   (SP)-(SP)   Cick' dans la fenètre de l'accessoire     CONTINUE   COPP   AUTOKOS     MOVEL   (SP)-(SP)   Cick' dans la fenètre de l'accessoire     CONTINUE   COPP   COPPE     MOVEL   COPP   MISSINGUE     MOVEL   MOVEL   COPP   MISSINGUE     MOVEL   MOVEL   A3,-(SP)     MOVEL   CSP)-D3-D7/A1-A4   CLR   (SP)     MOVEL   CRP   MOVEL   CLR   (SP)     MOVEL   CLR   (SP)-BEQ   MOVEL     MOVEL   CLR   (SP)-BEQ   MOVEL     MOVEL   MOVEL   CLR   (SP)     MOVEL   CLR   (SP)-BEQ   MOVEL     MOVEL   MOVEL   CLR   (SP)     MOVEL   EVIMOuse(A2),-(SP)     MOVEL					#accCursor.D0	menu s avec
FEA		STATE OF THE STATE				
PEA					#accCut.D0	
MOVE #Out, (SP)						
CLRL						décrits page
CLRL -(SP)   BEQ Coller   égalem						<i>75.</i>
CLRL -(SP)						ll est
CMPI		Difference (And				
MOVEL (SP), HandleCtlF(A3)						
MOVEL						
PEA						d'un fichier
PEA         RectBoutonC         ; Aiguillage des événements         DAMon           PEA         TitreBoutonC         Evenement         CLRL         (SP)         Evenement         CSParam(A2),A2         CLRL         (SP)         MOVEAL         CSParam(A2),A2         CLRL         (SP)         MOVEAL         CSParam(A2),A2         CLRL         (SP)         MOVEAL         CSParam(A2),A2         CMPI         MBUTOMINE MENTAL ME				DKA	Statuss	'Font
MOVE		RectBoutonC			THE AND AND DESCRIPTION	DA/Mover'
CLR.L         -(SP)         MOVEA.L         CSParam(A2),A2           CLR.L         -(SP)         MOVE         EvtNum(A2),D0           MOVEQ         #1,D0         CMPI         #mButDwnEvt,D0           MOVEL         D0,-(SP)         BEQ.S         Contenu           _NewControl         CMPI         #keyDwnEvt,D0           MOVEL.L         (SIP)+,HandleCtlC(A3)         BEQ         Touche           ST         DrapeauMdf(A3)         CMPI         #autoKcyEvt,D0           BSR         InvalideBouton         BEQ         Touche           CMPI         #updatEvt,D0         Misejour           CMPI         #autoKcyEvt,D0         BEQ           BSR         PoliceChicago         BEQ         Active           SUBQ.L         #4,SP         BRA         Status3           MOVEL         (SP),-(SP)         ; 'click' dans la fenêtre de l'accessoire           _TENew         Contenu         PEA         EvtMouse(A2)           _GlobalToLocal         CLR         -(SP)           _TEActivate         _GlobalToLocal         CLR           _SET         DrapeauCurs(A3)         _CLR         -(SP)           _MOVEL         EvtMouse(A2),-(SP)           _Status3	PEA	TitreBoutonC	; A	iguillage aes	evenements	DIVINOVCI
CLR.L	MOVE	#Oui,-(SP)	Eve	nement		
CLR.L	CLR.L	-(SP)		MOVEA.L	CSParam(A2),A2	
MOVEQ MOVE L D0,-(SP)         CMPI #mButDwnEvt,D0           MOVE L D0,-(SP)         BEQ.S Contenu           _NewControl         CMPI #keyDwnEvt,D0           MOVE L (SP)+,HandleCtlC(A3)         BEQ Touche           ST DrapeauMdf(A3)         CMPI #autoKcyEvt,D0           BSR InvalideBouton         BEQ Touche           CMPI #updatEvt,D0         CMPI #updatEvt,D0           BSR PoliceChicago         BEQ Misejour           SUBQ.L #4,SP         BRA Status3           PEA RectVisTexte         BRA Status3           MOVEL (SP),-(SP)         ; 'click' dans la fenêtre de l'accessoire           _TENew         Contenu           MOVEL (SP),HandlText(A3)         PEA EvtMouse(A2)           _TENCTURE         Contenu           PEA EvtMouse(A2)         _GlobalToLocal           CLR -(SP)         MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)           Status4         MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)           MOVE.L dCtlWindow(A4),A3         TindControl           Status3         BEQ.S @1           MOVEML (SP)+,D3-D7/A1-A4         CLR -(SP)           Status         MOVE.L HandleControle(A3),-(SP)           MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)		-(SP)		MOVE		
MOVEL   D0,-(SP)   BEQ.S   Contenu	MOVEO			CMPI	The contract of the contract o	
NewControl MOVE.L (5P)+,HandleCtlC(A3) BEQ Touche ST DrapeauMdf(A3) BEQ Touche CMPI #autoKcyEvt,D0 BER InvalideBouton BEQ Touche CMPI #updatEvt,D0  BEQ MiseJour CMPI #activateEvt,D0  BEQ Active BEQ Active  BEQ Active  BEQ Active  BEQ Active  BEQ Active  BEQ Active  BEQ Active  BEQ Active  BEQ Active  BEQ Active  BEQ Active  BEQ Active  CMPI #activateEvt,D0  BEQ Active  BEQ Active  CMPI #activateEvt,D0  BEQ Active  BEQ Active  BEQ Active  BEQ Active  BEQ Active  CMPI #updatEvt,D0  BEQ Active  BEQ Active  CMPI #updatEvt,D0  BEQ Active  BEQ Active  BEQ Active  CMPI #updatEvt,D0  BEQ Active  BEQ Active  BEQ Active  CONTENU  PEA EvtMouse(A2)  GlobalToLocal  CLR -(SP)  MOVEL A3,-(SP)  MOVEL A3,-(SP)  FindControl  Status  MOVEML (SP)+,D3-D7/A1-A4  Status  MOVEML (SP)+,D3-D7/A1-A4  Status  MOVEMUS (SP)+,D3-D7/A1-A4  Status  MOVEMUS (SP)+,D3-D7/A1-A4  Status  MOVEL HandleControle(A3),-(SP)  MOVEL EvtMouse(A2),-(SP)	CANAL DESCRIPTION OF THE PARTY	\$\frac{1}{2}\tau \frac{1}{2}\tau \frac{1}{2}\t				
MOVE.L (SP)+,HandleCtlC(A3)   BEQ Touche						
ST						
BSR				3.00 (1.00 (		
CMPI						
### BEQ MiseJour CMPI #activateEvt,D0  BSR PoliceChicago BEQ Active  SUBQ.L #4,Si? BRA Status3  PEA RectVisTexte  MOVE.L (SP),-(SP) ; 'click' dans la fenêtre de l'accessoire  TENew MOVE.L (SP),HandlText(A3) PEA EvtMouse(A2)  _TEActivate SF DrapeauCurs(A3) CLR -(SP)  InitCursor MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)  Status2 MOVE.L dCtlWindow(A4),A3  Status3 MOVE.L dCtlWindow(A4),A3  Status3 MOVEML (SP)+,D3-D7/A1-A4  Status MOVEQ #0,D0 MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)  MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)  ### MiseJour CMPI #activateEvt,D0  BEQ Active  BEQ Active  BEQ Active  Status3  ### MOVE.L (SP),HandlText(A3)  ### Contenu  PEA EvtMouse(A2)  GlobalToLocal  CLR -(SP)  MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)  #### MOVE.L A3,-(SP)  #### PEA HandleControle(A3)  FindControl  CLR -(SP)  MOVE.L HandleControle(A3),-(SP)  MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)  MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)	DOK	Invalidebouton				
CMPI #activateEvt,D0  BSR PoliceChicago BEQ Active  SUBQ.L #4,SIP BRA Status3  PEA RectVisTexte  MOVE.L (SP),-(SP) ; 'click' dans la fenêtre de l'accessoire  TENew  MOVE.L (SP),HandlText(A3) PEA EvtMouse(A2)  _TEActivate SF DrapeauCurs(A3) CLR -(SP)  InitCursor  Status2  _SetPort  Status4  MOVE.L dCtlWindow(A4),A3  Status3  MOVE.L dCtlWindow(A4),A3  Status3  MOVEML (SP)+,D3-D7/A1-A4  Status4  MOVEMUSE MOVEMUSE (A2),-(SP)  MOVEMUSE MOVEMUSE EvtMouse(A2),-(SP)	- Paranistrament	'TautEdit'				
BSR PoliceChicago SUBQ.L #4,SI? PEA RectVisTexte MOVE.L (SP),-(SP) _TENew MOVE.L (SP),HandlText(A3) _TEActivate SF DrapeauCurs(A3) _InitCursor Status2 _SetPort Status4 MOVE.L dCtlWindow(A4),A3 Status3 MOVE.L (SP)+,D3-D7/A1-A4 Status MOVE.L (SP)+,D3-D7/A1-A4 Status MOVE.Q #0,D0  MOVE.L #4,SI? BRA Status3  BEQ Active BRA Status3  RA Status3  BEQ Active BRA Status3  RA Status3  BEQ Active BRA Status3  RA Status3  BEQ Active BRA Status3  PEA EvtMouse(A2)  GlobalToLocal CLR -(SP) MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP) MOVE.L A3,-(SP) PEA HandleControle(A3)  FindControl TST (SP)+ BEQ.S @1 CLR -(SP) MOVE.L HandleControle(A3),-(SP) MOVE.L HandleControle(A3),-(SP) MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)	, Livegistrement	TEXILLIII		A STATE OF THE REAL PROPERTY.	CONTRACTOR	
SUBQ.L #4,SP PEA RectVisTexte  MOVE.L (SP),-(SP) ; 'click' dans la fenêtre de l'accessoire  _TENew MOVE.L (SP),HandlText(A3) PEA EvtMouse(A2) _TEActivate SF DrapeauCurs(A3) CLR -(SP) _InitCursor  Status2 _SetPort Status4 MOVE.L dCtlWindow(A4),A3  Status3 MOVEML (SP)+,D3-D7/A1-A4  Status MOVEQ #0,D0  MOVEL EvtMouse(A2),-(SP) PEA HandleControle(A3) _FindControl TST (SP)+ BEQ.S @1 CLR -(SP) MOVEL HandleControle(A3),-(SP) MOVEL HandleControle(A3),-(SP) MOVEL EvtMouse(A2),-(SP) MOVEL EvtMouse(A2),-(SP)  MOVEL HandleControle(A3),-(SP) MOVEL EvtMouse(A2),-(SP)	nan	D. Harrison				
PEA RectVisTexte  MOVE.L (SP),-(SP) ; 'click' dans la fenêtre de l'accessoire  _TENew  MOVE.L (SP),HandlText(A3) PEA EvtMouse(A2) _TEActivate SF DrapeauCurs(A3) CLR -(SP) _InitCursor  Status2 _SetPort  Status4 _MOVE.L dCtlWindow(A4),A3  Status3 _MOVEM.L (SP)+,D3-D7/A1-A4  Status  MOVEQ #0,D0  MOVE.L evtMouse(A2),-(SP)  MOVE.L A3,-(SP) PEA HandleControle(A3) _FindControl  TST (SP)+ BEQ.S @1 CLR -(SP) MOVE.L HandleControle(A3),-(SP) MOVE.L HandleControle(A3),-(SP) MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)						
MOVE.L (SP),-(SP)  _TENew  MOVE.L (SP),HandlText(A3)  _TEActivate SF DrapeauCurs(A3)  _InitCursor  Status2  _SetPort  Status4  MOVE.L dCtlWindow(A4),A3  Status3  MOVEM.L (SP)+,D3-D7/A1-A4  Status  MOVEQ #0,D0  MOVE.L (SP),-(SP)  ; 'click' dans la fenêtre de l'accessoire  Contenu  PEA EvtMouse(A2)  _GlobalToLocal  CLR -(SP)  MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)  MOVE.L A3,-(SP)  PEA HandleControle(A3)  _FindControl  TST (SP)+  BEQ.S @1  CLR -(SP)  MOVE.L HandleControle(A3),-(SP)  MOVE.L HandleControle(A3),-(SP)  MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)				BRA	Status3	
_TENew MOVE.L (SP),HandlText(A3) _TEActivate SF DrapeauCurs(A3) _InitCursor Status2 _SetPort Status4 MOVE.L dCtlWindow(A4),A3 Status3 MOVEM.L (SP)+,D3-D7/A1-A4 Status MOVEQ #0,D0  MOVE.L (SP),HandlText(A3) PEA EvtMouse(A2) _GlobalToLocal CLR -(SP) MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP) MOVE.L A3,-(SP) PEA HandleControle(A3) _FindControl TST (SP)+ BEQ.S @1 CLR -(SP) MOVE.L HandleControle(A3),-(SP) MOVE.L HandleControle(A3),-(SP) MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)						
MOVE.L (SP),HandlText(A3)  _TEActivate SF DrapeauCurs(A3) _InitCursor Status2 _SetPort Status4 MOVE.L dCtlWindow(A4),A3 Status3 MOVEM.L (SP)+,D3-D7/A1-A4 Status MOVEQ #0,D0  MOVE.L SetMouse(A2)  _GlobalToLocal CLR -(SP) MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP) MOVE.L A3,-(SP) PEA HandleControle(A3) _FindControl TST (SP)+ BEQ.S @1 CLR -(SP) MOVE.L HandleControle(A3),-(SP) MOVE.L HandleControle(A3),-(SP) MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)		(SP),-(SP)	; 'cl	ick' dans la j	fenêtre de l'accessoire	
MOVE.L (SP),HandIText(A3)	2000 1.000 PC 100 (181)		Con	tenu		
TEActivate	MOVE.L	(SP),HandlText(A3)	,001		FytMouse(A2)	
CLR -(SP)   MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)	Control of the Contro					
MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)						
MOVE.L A3,-(SP)	_InitCursor					
PEA	Status2					
Status4	_SetPort					
MOVE.L dCtlWindow(A4),A3  Status3  MOVEM.L (SP)+,D3-D7/A1-A4  Status  MOVEQ #0,D0  PTS  MOVEL (SP)+  MOVEL (S	Status4			Tell Congress of the Congress	The state of the s	
Status3  MOVEM.L (SP)+,D3-D7/A1-A4  Status  MOVEQ #0,D0  PTS  Status3  BEQ.S @1  CLR -(SP)  MOVE.L HandleControle(A3),-(SP)  MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)	MOVE.L	dCtlWindow(A4),A3				
MOVEM.L (SP)+,D3-D7/A1-A4  Status  MOVEQ #0,D0  PTS  MOVEL BEQ.S @1  CLR -(SP)  MOVE.L HandleControle(A3),-(SP)  MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)	Status3	ACCOUNT OF THE PROPERTY OF THE				
Status MOVEQ #0,D0 MOVE.L HandleControle(A3),-(SP)  MOVEL EvtMouse(A2),-(SP)	MOVEM.L	(SP)+.D3-D7/A1-A4				
MOVEQ #0,D0 MOVE.I. HandleControle(A3),-(SP) MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)		V (1994) C. (C. 1974) C. (C. 19				
DTC MOVELL EVIMOUSe(A2),-(SI')		#0.D0				
NAME OF THE PARTY	RTS	V.W.25450-5.				
CLR.L -(SP)						
: Fermeture de l'accessoire	· Fermeture de l'	accessoire				
151 (5P)+	The state of the s	ALLESS MAIL				
Fermeture BEQ.S @1		The All of Marcol				
MOVEM.L A3-A4,-(SP) SUBQ.L #4,SP		A STATE OF THE STA		SUBQ.L	The state of the s	
MOVEAL A1,A4 MOVEL HandleControle(A3),-(SP)				MOVE.L	HandleControle(A3),-(SP)	
MOVEA.L. dCtlWindow(A4),A3GetCRefCon	MOVEA.L.	dCtlWindow(A4),A3				
MOVE.L HandlText(A3),-(SP)  BSR Boutons	MOVE.L	HandlText(A3),-(SP)		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
_TeDispose BRA Status3	_TeDispose					
MOVE.L A3,-(SP) @1 CLR -(SP)	MOVE.L	A3,-(SP)	@1			
_DisposWindow MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP)						
CLR.L dCtlWindow(A4) PEA RectVisTexte					A STATE OF THE STA	
MOVEA.L A4,A1 _PtInRect						
MOVEM.L (SP)+,A3-A4 TST (SP)+				Charles and the Control of the Contr	(SP)+	
BRA Status BEQ Status3						
DLQ Status			@2	CORP. A. D. Corp. Company of the Corp.		
; Routine de contrôle @3 MOVE.L evtMouse(A2),-(SP)  RTST #shiftKey cytMota(A2)	· Routine de contr	ôle	<b>W</b> 3			
		17ALC			Control of the contro	
Controle SNE D0						
MOVEM.L D3-D7/A1-A4,-(SP)  MOVE.B D0,-(SP)						
MOVEAL A1,A4 MOVEL HandlText(A3),-(SP)					HandHext(A3),-(SP)	
MOVEA.L A0,A2 _TEClick	MOVEA.L	AU,A2		_I ECIICK		

Pom's n° 29

	BRA	Status3			PEA	Chaine1
; A	ction sur le c	lavier.			_DrawStri BSR	ng PoliceChicago
Tou	iche				TST.B	FichierCourant(A3)
100		#0 (A 2)			BEQ.S	@2
	BTST	#0,evtMeta(A2)			BSR	AffChaineFichier
	BEQ.S	@4			BSR	AffChaineType
	MOVE	evtMessage+2(A2),D0	)	രാ	MOVE.L	#\$006400FD,-(SP)
	ANDI	#\$DF,D0		100 2	_MoveTo	#\$0004001 D,-(S1 )
	SUBI	#86,D0				Chained
	BEQ	Coller			PEA	Chaine4
	SUBQ	#2,D0			_DrawStri	_
	BEQ	Couper		@1	MOVE.L	A3,-(SP)
	SUBI	#\$FFEB,D0			_DrawCon	trols
	BNE.S	@4			PEA	RectVisTexte
	BRA	Copier			_EraseRect	to the same of
@4			2)		PEA	portRect(A3)
64		#CR,evtMessage+3(A	2)		MOVE.L	HandlText(A3),-(SP)
	BEQ.S	@5	- >		_TEUpdate	
	CMPI.B	#BS,evtMessage+3(A	2)		MOVE.L	A3,-(SP)
	BEQ.S	@1			_EndUpda	
	BSR	DeReference			BRA	Status3
	CMPI	#MaxC,teLength(A0)			DKA	Statuss
	BNE.S	@1		n.		/4 /
	MOVE	teSelStart(A0),D0		; Ke	ponse a un n	nessage 'Activate' ou 'Deactivate
	CMP	teSelEnd(A0),D0		Act	ive	
	BNE.S	@1			BTST	#activeFlag,evtMBut(A2)
@5					BEQ.S	@1
<b>W</b> 3		#7,-(SP)			MOVE.L	HandlText(A3),-(SP)
	_SysBcep	6				
	BRA	Status3			_TEActiva	
@1	MOVE	evtMessage+2(A2),-(S	SP)		SF	DrapeauColle(A3)
	MOVE.L	HandlText(A3),-(SP)			BRA	Status3
	_TEKey			@1		HandlText(A3),-(SP)
Key	2				_TEDeacti	vate
	BSR	DeReference			BRA	Status3
	CMIDI	#ManChallanath(AO)				
	CMPI	#MaxC,teLength(A0)				1- 6
	BEQ.S	@1		; Cn	angement ae	la forme du curseur.
	BSR	InvalideBouton		Cur	seur	
	BRA.S	@2		Buf	fer	SET -4
@1	BSR	ValideBouton			LINK	A6,#Buffer
@2	BRA	Status3			MOVE.L	HandlText(A3),-(SP)
					_TEIdle	11mmm1 em(110), (01)
; Ro	utine de mise	à jour			PEA	Buffer(A6)
		,				
IVIIS	eJour	A CODY			_GetMouse	
	MOVE.L	A3,-(SP)			CLR	-(SP)
	_BeginUp				MOVE.L	Buffer(A6),-(SP)
	BSR	PoliceChicago			PEA	RectVisTexte
	MOVEA.L	(A5),A0			_PtInRect	
	PEA	gray(A0)			TST	(SP)+
	_PenPat	₩037#U86626			BEQ.S	@1
	MOVE.L	#\$00300008,-(SP)			TST.B	DrapeauCurs(A3)
	_MoveTo	+			BNE.S	@2
	MOVE.L	#¢00200160 (CD)			SUBQ.L	#4,SP
		#\$00300160,-(SP)			MOVE	
	_LineTo	#COOLOGOO (CD)				#iBeamCursor,-(SP)
	MOVE.L	#\$00500008,-(SP)			_GetCursor	
	_MoveTo				MOVEA.L	
	MOVE.L	#\$00500160,-(SP)			MOVE.L	(A0),-(SP)
	_LineTo				_SetCursor	
	PEA	RectGrisTexte			ST	DrapeauCurs(A3)
	FrameRed				BRA.S	@2 *
	PenNorm			@1	TST.B	DrapeauCurs(A3)
	PEA	RectTexte		1700.00	BEQ.S	@2
					SF SF	
	_FrameRec					DrapeauCurs(A3)
	BSR	AffichePoms		-	_InitCursor	
	MOVE.L	#\$00170030,-(SP)		@2	UNLK	A6
	_MoveTo				BRA	Status3
	PEA	Chaine0				
	_DrawStrin	ng		Cou	per	
	MOVE.L	#\$00260034,-(SP)			BSR	VerifSelection
	MoveTo	Continue to Vision with the Miles of the			BEQ	Status3
	RSR	PoliceMonaco			MOVE I.	HandlText(A3) -(SP)

	_TeCut	TIPE C	SUBQ #4,SP
	BSR BSR	TEToScrap ValideBouton	MOVE L teScrpHandle,-(SP)
	BRA	Status3	MOVEL #'TEXT',-(SP) PEA scratch8
	DIGI	Statuss	PEA scratch8 _GetScrap
Cop	oler		MOVE.L (SP)+,D0
	BSR	VerifSelection	BPLS @1
	BEQ	Status3	MOVEQ #0,D0
	MOVE.L	HandlText(A3),-(SP)	@1 MOVE D0,TeScrpLength
	_TeCopy		MOVEM.L (SP)+,A0-A1/D0-D2
	BSR	TEToScrap	RTS
	BRA	Status3	TITT C
Col	lor		TETOScrap
COI	TST.B	DrapeauColle(A3)	MOVEM.L A0-A1/D0-D2,-(SP) SUBQ #4,SP
	BNE.S	@2	_ZeroScrap
	ST	DrapeauColle(A3)	ADDQ #4,SP
	BSR	TEFromScrap	MOVEA.L teScrpHandle,A0
@2		HandlText(A3),A0	SUBQ #4,SP
	MOVEA.L	(A0),A0	_GetHandleSize
	MOVE	TeScrpLength,D0	MOVE.L D0,-(SP)
	ADD	teLength(A0),D0	_HLock
	MOVE	teSelEnd(A0),D1	MOVE.L #'TEXT',-(SP)
	MOVE	teSelStart(A0),D2	MOVE.L (A0),-(SP)
	SUB SUB	D2,D1	_PutScrap
	CMPI	D1,D0 #MaxC+1,D0	MOVEA.L teScrpHandle,A0 _HUnLock
	BLT.S	@1	MOVE.L (SP)+,D0
	MOVE	#7,-(SP)	MOVEM.L (SP)+,A0-A1/D0-D2
	_SysBeep	/ (01/	RTS
	BRA	Status3	47.00%
@1	TST	TeScrpLength	DeReference
	BEQ	Status3	MOVEA.L HandlText(A3),A0
	MOVE.L	HandlText(A3),-(SP)	MOVEA.L (A0),A0
	_TePaste		RTS
	BRA	Key2	7 1 21
T//			PoliceChicago
Effa		V160-1	CLR -(SP)
	BSR BEQ	VerifSelection Status3	_TextFont
	MOVE.L	HandlText(A3),-(SP)	MOVE #12,-(SP) _TextSize
	_TEDelete	Tranditext(A5),-(51)	RTS
	BSR	ValideBouton	KIO
	BRA	Status3	PoliceMonaco
			MOVE #monaco,-(SP)
Vali	deBouton		_TextFont
	TST.B	DrapeauMdf(A3)	MOVE #9,-(SP)
	BNE.S	@1	_TextSize
	TST.B	FichierCourant(A3)	RTS
	BEQ.S BSR	@1 DeReference	VI 1/0 1 1 1 1
	CMPI		VerifSelection P. P. C.
	BNE.S	#MaxC,teLength(A0) @1	BSR.S DeReference MOVE teSelStart(A0),D0
		HandleCtlC(A3),-(SP)	MOVE teSelStart(A0),D0 CMP teSelEnd(A0),D0
	CLR	-(SP)	RTS
	_HiliteCon	trol	
	ST	DrapeauMdf(A3)	AffichePoms
@1	RTS	TO PROCEED AND ADDRESS OF THE PROCESS OF THE PROCES	Tampon SET -bitmaprec
	1.1.2		LINK A6,#Tampon
Inva	lideBouton	D 1612225	MOVEM.L A0-A4/D0-D2,-(SP)
	TST.B	DrapeauMdf(A3)	LEA Poms,A0
	BEQ.S MOVE.L	@1 HandleCtlC(A2) (SP)	MOVE.L A0, Tampon + baseAddr(A6)
	MOVELL	HandleCtlC(A3),-(SP) #\$FF,-(SP)	MOVE #4,Tampon+rowBytes(A6)
	_HiliteCon		CLR.L Tampon+bounds(A6)  MOVE.L #\$200020,Tampon+bounds+bottom(A6)
	SF	DrapeauMdf(A3)	PEA Tampon+baseAddr(A6)
@1	RTS		MOVEA.L A3,A0
			ADDQ.L #2,A0
TEF	omScrap		MOVE.L A0,-(SP)
	MOVEM.L	A0-A1/D0-D2,-(SP)	PEA Tampon+bounds(A6)

PEA RectPoms CLR -(SP) CLR.L -(SP)	DC.L \$00A2FFD6,\$1451FEAB,\$2A28FD45,\$4515FAA3 DC.L \$A20AFD45,\$5100FAA3,\$2A007D46,\$14007AAA DC.L \$0A003D54,\$05001AA8,\$02800DD0,\$01000660
_CopyBits MOVEM.L (SP)+,A0-A4/D0-D2	Curseur1
UNLK A6 RTS	DC.L \$07C01930,\$21084104,\$41048102,\$8102FFFE DC.L \$81028102,\$41044104,\$21081930,\$07C00000 DC.L 0,0,0,0,0,0,0,0
AffChaineFichier	DC 7,7
MOVE.L #\$00470008,-(SP)	Curseur2
_MoveTo	DC.L \$07C01830,\$20484044,\$4084B082,\$8D028382
PEA Chaine2	DC.L \$8162821A,\$42044404,\$24081830,\$07C00000
DrawString	DC.L 0,0,0,0,0,0,0
PEA FichierCourant(A3)	DC 7,7 Curseur3
_DrawString RTS	DC.L \$07C01830,\$20085014,\$48248442,\$82828102
KIS	DC.L \$82828442,\$48245014,\$20081830,\$07C00000
AffChaineType	DC.L 0,0,0,0,0,0,0,0
PEA RectEffType	DC 7,7
_EraseRect	Curseur4
MOVE.L #\$004700D8,-(SP)	DC.L \$07C01830,\$24084404,\$4204821A,\$81628382
_MoveTo	DC.L \$8D02B082,\$40844044,\$20481830,\$07C00000
PEA Chaine3	DC.L 0,0,0,0,0,0,0 DC 7,7
_DrawString PEA TypeFichier+1(A3)	DC 1,1
_DrawString	
MOVE #' /',-(SP)	Source 'Kruptos/2.Asm'
_DrawChar	1
PEA CreateurFichier+1(A3)	; Traitement en cas d'action sur un bouton.
_DrawString	Boutons
RTS	LINK A6,#0
I-f-Fishian	TST 10(A6)
InfoFichier LEA TamponIO(A3),A0	BEQ BoutonFichier
LEA ReponseGetFile+rName(A3),A1	
MOVE.L A1,ioFileName(A0)	; Action sur le bouton 'Codage/décodage'
MOVE ReponseGetFile+rVolume(A3),∫ ioVRefNum(A0)	BoutonCodage
CLR ioFDirIndex(A0)	; Copie de la clef dans le tampon de quatre octets 'Clef'
CLR.B ioFileType(A0)	BSR DeReference
_GetFileInfo	MOVEA.L teTextH(A0),A0
RTS	MOVEA.L (A0),A0
RectFenetre DC 41,4,152,365	LEA Clef(A3),A1
RectFenetre DC 41,4,152,365 RectGrisTexte DC 85,245,107,286	MOVEQ #3,D0
RectTexte DC 85,285,107,353	@1 MOVE.B (A0)+,(A1)+ DBRA D0,@1
RectVisTexte DC 85+3,285+3,107-3,353-3	DDRA DU, GI
RectBoutonF DC 86,8,106,80	; Vérification de la clef : on compare deux caractères
RectBoutonC DC 86,88,106,232	; consécutifs. S'il sont identiques, on les modifie.
RectPoms DC 8,8,40,40	LEA Clef(A3),A1
RectEffType DC 58,248,77,352	MOVEQ #2,D5
Chainc0 DC.B 45,'La revue francophone des∫	@2 MOVE.B 0(A1,D5),D0
utilisateurs d''Apple'	CMP.B 1(A1,D5),D0
Chaine1 DC.B 49, Éditions MEV — 12, rue d'Anjou	BNE.S @3
— 78000 Versailles	MOVE.B 1(A1,D5),D1
Chaine2 DC.B 8, Fichier ',0	ADDQ #1,D5
Chaine3 DC.B 5, Type '	ADD.B D5,D0 ADD.B D5,D1
Chaine4 DC.B 4,'Clef',0	SUBQ #1,D5
TitreBoutonF DC.B 7, Fichier'	EORLB #\$FF,D0
TitreBoutonC DC.B 15,'Codage/décodage'	MOVE.B D0,0(A1,D5)
.Align 2	MOVE.B D1,1(A1,D5)
	@3 DBRA D5,@2
Poms	Trailment J. L. and H. L. and J. C.
DC.L \$00000000,\$00000050,\$00000080,\$00001100	; Traitement de la partie 'données' du fichier. Si le fichier ne
DC.L \$000008 A A,\$00000155,\$000000 A A,\$00001401	; contient que des ressources, ce segment n'est pas exécuté.
DC.L \$00002A02,\$00004514,\$0000A280,\$00015140 DC.L \$000228A0,\$00051440,\$00028A00,\$00014560	TST.L LongueurD(A3) BEQ.S PartieRessources
DC.L \$0028A2A0,\$00051440,\$00028A00,\$00014580 DC.L \$0028A2A0,\$00545140,\$008A2980,\$00453D7C	PartieDonnees
	MANAGES (100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 /

; Ouverture de la partie 'données'. ROL.B #5,D0 MOVE.B D0,Clef+3(A3) TamponIO(A3),A0 LEA MOVE.L Clef(A3),D0 ReponseGetFile+rName(A3),A1 LEA ROL.L #3,D0 MOVE.L A1,ioFileName(A0) MOVE.L. D5,Clef(A3) MOVE ReponseGetFile+rVolume(A3), ioVRefNum(A0) ; Réécriture des informations du fichier avec le type modifié. LEA Tampon522(A3),A1 MOVE.L A1,ioOwnBuf(A0) LEA TamponIO(A3),A0 MOVE.B #fsRdWrPerm,ioPermssn(A0) EOR.L D0,ioFlUsrWds+fdCreator(A0) MOVE.L ioFlUsrWds+fdCreator(A0),J \_Open CreateurFichier+2(A3) SetFileInfo ; Appel du sous-programme de codage. BSR AffChaineType Code\_Decode BSR ; Mise à jour du volume. ; Positionnement de la fin de fichier pour la partie 'données'. TamponIO(A3),A0 TamponIO(A3),A0 CLR.L MOVE.L LongueurD(A3),ioLEOF(A0) ioFileName(A0) MOVE ReponseGetFile+rVolume(A3), \_SetEOF ioVRefNum(A0) \_FlushVol ; Fermeture de la partie 'données' du fichier LEA TamponIO(A3),A0 ; Effacement de la zone de saisie \_Close #0,D0 MOVEO ; Traitement de la partie 'ressource' du fichier. Si le fichier ne MOVE.L D0,-(SP) ; contient que des ressources, ce segment n'est pas exécuté. MOVEQ #4,D0 PartieRessources MOVE.L D0,-(SP) MOVE.L HandlText(A3),-(SP) TST.L LongueurR(A3) \_TESetSelect BEQ FinCodage MOVE.L HandlText(A3),-(SP) ; Ouverture de la partie 'ressource'. \_TEDelete BSR InvalideBouton LEA TamponIO(A3),A0 BRA SortieBoutons ReponseGetFile+rName(A3),A1 LEA MOVE I. A1,ioFileName(A0) ; Action sur le bouton 'Fichier' MOVE ReponseGetFile+rVolume(A3), BoutonFichier ioVRefNum(A0) Tampon522(A3),A1 LEA ; Affichage de la fenêtre de sélection. Les fichiers sont filtrés MOVE.L A1,ioOwnBuf(A0) ; par la procédure 'FiltreFichiers'. MOVE.B #fsRdWrPerm,ioPermssn(A0) \_OpenRF MOVE.L #\$001E000C,-(SP) CLR.L -(SP) ; Appel du sous-programme de codage. PEA FiltreFichiers BSR Code\_Decode MOVE #-1,-(SP) CLR.L -(SP) ; Positionnement de la fin de fichier pour la partie 'ressource'. CLR.L -(SP) ReponseGetFile(A3) LEA TamponIO(A3),A0 PEA MOVE.L LongueurR(A3),ioLEOF(A0) MOVE #SFGetFile,-(SP) \_SetEOF \_Pack3 TST ReponseGetFile+rGood(A3) ; Fermeture de la partie 'ressource' du fichier. BEQ.S SortieBoutons LEA TamponIO(A3),A0 ; Lecture des infos sur le fichier. \_Close BSR InfoFichier FinCodage BSR InfoFichier ; Déplacement du nom de fichier, et modification s'il est trop ; long pour tenir dans la place qui lui est réservé. ; Codage du type du fichier. MOVEQ #0,D0 MOVE.L Clef(A3),D5 MOVE.B ReponseGetFile+rName(A3),D0 MOVE.B Clef(A3),D0 ADDQ #1,D0 ROR.B #3,D0 LEA ReponseGetFile+rName(A3),A0 MOVE.B D0,Clef(A3) LEA FichierCourant(A3),A1 MOVE.B Clef+1(A3),D0 BlockMove ROL.B CLR -(SP) #2,D0 MOVE.B D0,Clef+1(A3) PEA FichierCourant(A3) MOVE.B Clef+2(A3),D0 StringWidth ROR.B #4,D0 **CMPI** #144,(SP)+ MOVE.B D0,Clef+2(A3) BLT.S @1 MOVE.B Clef+3(A3),D0 MOVEQ #0,D4

Pom's n° 29

	LEA	FichierCourant(A3),A2
	MOVE.B	(A2),D4
@2	MOVE.B	#'',0(A2,D4)
	CLR	-(SP)
	PEA	FichierCourant(A3)
	StringWi	
	CMPI BLT.S	#144,(SP)+ @1
	SUBQ.B	#1,(A2)
	SUBQ	#1,D4
	BRA.S	@2
; Mi	se en réserve	des infos qui seront utilisées par la suite.
@1	MOVE.L	TamponIO+ioFlUsrWds+fdType(A3),
		TypeFichier+2(A3)
	MOVE.L	TamponIO+ioFlUsrWds+fdCreator(A3),
	MOVED	CreateurFichier+2(A3)
	MOVE B	#4,TypeFichier+1(A3)
	MOVE.B MOVE.L	#4,CreateurFichier+1(A3) TamponIO+ioFlLgLen(A3),LongueurD(A3)
	MOVE.L	TamponIO+ioFlRLgLen(A3),LongueurR(A3)
; Ve	rs affichage	des chaînes.
	BSR	AffChaineFichier
	BSR	AffChaineType
	BSR	ValideBouton
Sort	ieBoutons	22
	UNLK	A6
	MOVE.L RTS	(SP)+,(SP)
; Ro	utine de coda	ge (ou décodage).
Cod	e_Decode	
	PEA	Curseur1
	_SetCursor	
	SUBQ.L _TickCount	#4,SP
	MOVE.L	(SP)+,CompteurTiming(A3)
	MOVE.L	Clef(A3),D6
	LEA	Scratch8,A4
	LEA	Curseur1,A2
	MOVEQ	#1,D4
	MOVEQ	#-4,D5
01	MOVEQ	#4,D7
@1	BSR	CurseurAttente
	LEA MOVE.L	TamponIO(A3),A0 D7,ioReqCount(A0)
	MOVE.L	A4,ioBuffer(A0)
	MOVE	#fsAtMark,ioPosMode(A0)
	_Read	
	BNE	@2
	ROL.L	#1,D6
	EOR.L	D6,scratch8
	MOVE.L	D7,ioReqCount(A0)
	MOVE.L MOVE	A4,ioBuffer(A0) #fsFromMark,ioPosMode(A0)
	MOVE.L	D5,ioPosOffset(A0)
	_Write	
	BRA.S	@1
@2	SF	DrapeauCurs(A3)
	_InitCursor	
	RTS	
; Fil	tre pour la f	enêtre de sélection des fichiers.
	eFichiers	and Junio 3.
- 1111	LINK	A6,#0
		D0-D2/A0-A2,-(SP)
	MOVE.L	8(A6),A0

	CMPI,L	#'APPL',ioFlUsrWds+fdType(A0)
	BEQ.S	FiltreNon
	CMPI.L	#'MACS',ioFlUsrWds+fdCreator(A0)
5	BEQ.S	FiltreNon
	TST.B	ioFlAttrib(A0)
	BMI.S	FiltreNon
	MOVE	ioFlUsrWds+fdFlags(A0),D0
	ANDI	#\$5000,D0
	BNE.S	FiltreNon
	CLR	12(A6)
	BRA.S	FiltreOK
	FiltreNon	
	MOVE	#\$FFFF,12(A6)
	FiltreOK	
		(SP)+,D0-D2/A0-A2
	UNLK	A6
		(SP),4(SP)
		#4,SP
	RTS	
	; Gestion du curse	ur 'animé'.
	CurseurAttente	
	SUBQ.L	#4,SP
	_TickCount	
	MOVE.L	CompteurTiming(A3),D0
	ADDQ.L	#2,D0
	CMP.L	(SP)+,D0
	BMI.S	ChangeCurseur
	RTS	
	ChangeCurseur	
	MOVE	#68,D0
	MULU	D4,D0
	PEA	0(A2,D0)
	_SetCursor	
	SUBQ.L	#4,SP
	_TickCount	
	MOVE.L	(SP)+,CompteurTiming(A3)

### Apple et Minitel : les caractères semi-graphiques

#1,D4

#\$0003,D4

ADDQ

ANDI

RTS

L'article de la page 10 de ce numéro vous donne les codes des caractères semi-graphiques ainsi que le moyen d'y accéder ; voici un petit programme qui vous permettra de concrétiser la méthode. N'oubliez pas de brancher le câble Mac/Minitel!

DEFINT A-Z

OPEN "COM1:1200,E,7,1" FOR OUTPUT AS 1
PRINT#1,CHR\$(&HC) CHR\$(&HE);
GOSUB Affiche
PRINT#1,CHR\$(&H1B) CHR\$(&H5A);
GOSUB Affiche
PRINT#1,CHR\$(&HF);
CLOSE:END

Affiche:
FOR I=&H20 TO &H3F:PRINT#1,CHR\$(I);:NEXT

FOR I=&H20 TO &H3F:PRINT#1,CHR\$(I);:NEXT FOR I=&H5F TO &H7E:PRINT#1,CHR\$(I);:NEXT PRINT#1,CHR\$(13) CHR\$(10):RETURN

### Cryptage de fichiers Christian Piard confidentiels: Kruptos

Il arrive fréquemment que des fichiers utilisés sur un ordinateur doivent rester confidentiels, courrier privć, rapport professionnel, recette de la sauce aux câpres par exemple... Un programme Basic, un source assembleur, une feuille de calcul Multiplan en cours d'élaboration (pardon, en cours développement), doivent parfois être hors d'atteinte pour éviter des modifications intempestives.

C'est l'objet de la commande externe ProDOS que nous vous proposons ici.

Nous ne reviendrons pas sur le principe des commandes externes ProDOS, abordé par A. Avrane dans le numéro 20 de Pom's ; rappelons simplement qu'une fois installée, une commande externe s'utilise en mode direct ou en mode programme tout comme CAT, VERIFY, ou RENAME par exemple.

### Le cryptage

La clef comporte 4 caractères quelconques, y compris les caractères de contrôle, ce qui permet de choisir parmi plus de 200 000 000 de clef possibles... programme modifiera toutefois (sans le dire) les clefs comportant plusieurs caractères identiques.

### Le OU EXCLUSIF

Un OU EXCLUSIF (EOR) est effectué entre les 4 premiers caractères du fichiers et la clef. La table de vérité du OU exclusif est la suivante:

> 1 EOR 1 = 01 EOR 0 = 1

0 EOR 1 = 1

0 EOR 0 = 0

Autrement dit, l'un ou l'autre, mais pas les deux (Initiation à l'assembleur 4, G. Michel, Pom's 14).

Prenons par exemple les 4 premiers caractères d'un fichier : 'jour' ce qui correspond aux codes ASCII \$6A, \$6F, \$75, \$72.

Prenons pour clef: 'zss1' c'est-à-dire \$5A, \$53, \$53, \$31. Voici la représentation binaire de chacune des deux chaînes et l'opération OU exclusif effectuée entre les deux :

01101010011011111011101010101110010 01011010010100110101001100110011

00110000001111000010011001000011

Le résultat correspond à \$30, \$3C, \$26, \$43 soit: '0<&C'. Ici, on peut donc écrire :

jour EOR zss1 = 0<&C Le mot jour après codage est méconnaissable.

#### La rotation

Pour ne pas trop faciliter le travail de l'éventuel espion, avant chaque EOR entre 4 caractères du fichier et la clef, on effectue une rotation de cette clef d'un bit à gauche:

Prenons pour exemple la clef P159. Avant le premier codage, nous décalons tous les bits d'une position sur la gauche (ROL en assembleur). Il faut bien entendu récupérer le bit qui tombe à gauche dans le bit de retenue du registre d'état pour le faire entrer à droite.

P159 =

01010000001100000011010100111001 P159 décalé =

10100000011000000110101001110010

Le 0 de gauche est passé à droite et la clef utilisée réellement devient: '[espace]0jr'

Du fait de cette transformation à chaque étape, un fichier composé

uniquement d'espaces et crypté avec la clef 'P159' donne le résultat suivant :

'BJR'dtE!) Ij£3s5&FGJ, mnt8...' (les caractères soulignés sont des caractères de contrôle).

Enfin, un jeu d'EOR et d'incrémentation transforme la clef au cas où deux caractères consécutifs seraient identiques (clef aabb par exemple).

### Créer la commande

Si vous disposez de la disquette d'accompagnement de Pom's, ce paragraphe ne vous est pas indispensable.

Pour obtenir la commande, saisissez le fichier binaire KRUPTOS listé ci-après puis sauvegardez-le.

Si vous optez pour la saisie du source assembleur, après assemblage, vous obtenez le fichier KRUPTOS. CODE qui n'est pas directement exécutable. Il vous faut également le programme d'installation des commandes externes CMDLOAD d'A. Avrane (Pom's 20). Ce programme est constitué des codes qui vont de \$2000 à \$20FF dans le fichier KRUPTOS listé ci-après. Vous avez maintenant entre les mains les deux fichiers nécessaires ; faites alors :

BLOAD CMDLOAD BLOAD KRUPTOS. CODE BSAVE KRUPTOS, A\$2000, L\$300

### Mode d'emploi

Pour installer votre nouvelle commande, faites:

-KRUPTOS

La syntaxe pour chaque cryptage et décryptage est la suivante :

KRUPTOS chemin d'accès, cl ef [,Sslot] [,Ddrive]

Chemin d'accès : nom de votre fichier, éventuellement précédé de préfixes,

Clef: 4 caractères,

Slot et Drive : sont optionnels.

Si la clef n'est pas valide, vous serez gratifié d'un INVALID PARAMETER.

L'opération étant réversible, pour décrypter un fichier, il faut employer la *même* commande, ... avec la bonne clef.

Si le fichier a été cryptée à l'aide de deux clefs successivement, décryptez-le avec les deux (l'ordre n'est pas important).

### Note

Tous les fichiers sont cryptables par cette commande sauf :

- les fichiers de type SYS (ProDOS, Aw.System, Basic. System...),
- ceux de type DIR (catalogues de la disquette),
- ceux de type \$F0 (commandes ProDOS),

et ce, par souci de précaution : un FILE TYPE MISMATCH vous

### Fichier 'SECRET'

Il s'agit du listage d'un fichier TEXT, créé par AppleWriter. À vous de trouver le premier la clef qui a servi au cryptage et de nous appeler pour recevoir le cadeau indiqué ci-dessous...

```
0000: 5GWdé..m Få..enx B5 C7 57 64 7B 0C 97 ED A0 46 40 83 1C E5 EE 78
0010: .Lf. 0>~tx.~](].>
                       1A CC E6 9C FC 3E FE F4 78 9F 7E DD 28 5D 17 3E
0020: ù.VQU4,.Qz2<..W FF 7C 1E D6 51 D5 B4 2C 1B 51 FA B2 BC 8C 00 57
0030: .'.9.ala7zç...ém 85 A7 9A 39 2E E1 B1 E1 B7 7A DC 06 06 06 7B 6D
0040: oW./.èé.Q.!EC.K'
                       6F 57 84 AF 89 FD 7B 00 51 8E A1 45 C3 05 4B A7
0050: 4J'Jx'3/tGHrEr!O B4 CA 27 CA F8 A7 B3 2F 74 C7 48 F2 45 72 21 4F
0060: NGv'ès..h2$Q[.eD
                       4E C7 F6 27 FD 73 14 9F E8 B2 24 51 5B 04 E5 C4
0070: FiG45e$#$!Yt'>.A C6 69 C7 B4 B5 E5 24 A3 A4 2B D9 74 27 3E 0E 41
0080: Ko/N/QJ2u.QJE .. CB EF 2F 4E 2F 51 CA B2 FC 1A 51 CA 45 A0 95 10
0090: 'I.4J .-sVetM8GCr 27 CC B4 CA FF 2E AD F3 56 E5 74 CD 38 47 43 72
00A0: Zù.EFLzi...d=..A DA 7C 1E C5 46 CC FA 69 0D 14 9A E4 BD 97 07
00B0: .%.&"ux3RK1...cm
                       85 A5 82 26 22 F5 F8 B3 D2 4B EC 06 1B 19 63 6D
00C0: , .V:]%, Y. VwI. . . & 2C OF D6 BA DD A5 2C 59 01 D6 F7 49 8C 00 04 A6
00D0: 4. V-028jcccC7>. B4 85 20 D6 AD B0 FA 38 6A DC 43 E3 43 37 3E 0E
00E0: ..é?>&YH[u...A<. OA 83 FB 3F BE 26 59 C8 DB F5 07 14 18 41 BC 97
00F0: J-áf8rk LPb-úá#z CA 2D CO E6 B8 F2 6B FF CC 50 E2 7E 7C 40 23 7A
0100: Ah?.iP]ed..HAr.. C1 E8 3F 07 69 50 DD FD E4 06 05 C8 41 F2 85 1C
0110: -^*.g0#
                       2D DE AA 83 E7 30 A3
```

rappelera à l'ordre. Pour lever ces limites, supprimer les lignes 161 à 167 du source.

Cette commande est à manipuler avec précaution car décrypter un fichier avec une mauvaise clef revient à le crypter deux fois. Dans ce cas, décryptez-le avec les deux clefs.

Il est vivement déconseillé d'utiliser des caractères de contrôle pour la clef : ceux-ci n'étant pas affichés, il est difficile de contrôler s'il n'y a pas de faute de frappe et on risque de ne pas savoir quel code a été utilisé...



#### Source KRUPTOS.S Assembleur ProCODE

0 2 DSK KRUPTOS.CODE 3 CLE 5 PTR \$48 6 HIMEM \$73 READ\_BUF = \$200 8 PRINTERR = SBEOC XTADDR \$DE50 10 XLEN SHE52 11 XCNUM \$BE53 12 PBITS SBE54 13 VPATH1 SBE 6C VPATH2 14 SREEE 15 GOSYSTEM = SBE70 SSGINFO = 16 SBEB4 17 SHECK 18 SOPEN SBECB 19 SREAD SRED 5 SCLOSE 20 SBEDD 21 SYSERR SBFOF 24 RTS \$FF58 25 GF1 SC4 26 OPEN \$C8 27 READ SCA 28 WRITE SCB 29 CLOSE SCC 30 SETMARK SCE 31 GETMARK SCF 32 SETEOF \$DO

|+ |/e |/e+ |/c |gs

33 GETEOF **ProDOS** 34 35 ORG \$2100 36 37 \* Est-ce notre commande ? 38 39 40 41 START CLD 42 43 LDA #>FIN+\$100 44 LDA #>LONG-\$100 V OLDCMD LDA RTS 45 46 LDA VPATHI 47 STA PTR 48 19 LDA VPATH1+1 STA PTR+1 50 51 52 LDY #1 ;est-ce crypte ? LDA (PTR), Y 53 54 CMP COMMAND-1, Y 55 BNE NO CMD 56 TNY 57 CPY #6+1 58 BCC COMPAR 59 60 61 \* Demande à ProDOS suite commande 62 DEY 64 DEY 65 STY XLEN

67		LDA			147			VPATH1+1	
69			SYSERR XCNUM		148		STA	SOPEN+2 SSGINFO+2	
70		LDA		;2 noms de fichiers	149 150		210	SSGINLOTZ	
71			PBITS	12 minis de Como	151		LDA	HIMEM	
72		LDA		;slot/drive autorisés	152		STA	SOPEN+3	
73		STA	PBITS+1		153		STA		
74					154		LDA	HIMEM+1	
75	V_SUITE		SUITE		155		STA	SOPEN+4	
76		LDA	V_SUITE+1		156		ADSTAG	1100000	A STATE OF THE STA
77		STA	XTADDR		157		LUA	#GF1	;get file info pour
78		LDA	V SUITE+2		158		JSR	GOSYSTEM	;type de fichier
79		STA	XTADDR+1		159		BCS	ERREUR	
80		CLC			160			TOTAL A	rionita.
81		RT5			161		LDA	SSGINFO+4	;controle type fichier
82	aun.				162		CMP	#\$OF	;un directory ?
83	NO_CMD	SEC	27.20.00.1		163		BEQ	ERRTYPE #SEO	1 2 2000 3
84		JMP	(V_OLDCMD+1	1)	164 165		CMP	#\$F0 ERRTYPE	;une commande ProDOS ?
85 86					165 166		BEQ CMP	ERRTYPE #SFF	;un fichier système ?
86	+ Contro	to va	lidité clef		167		BEQ	#\$FF ERRTYPE	;un ilcnier systeme :
88			lidite cief		168		DLY	PVVIII	
89					169		LDA	#OPEN	;ouvre le fichier
90	SUITE	TDA	VPATH2	;vecteur nom de fichier	170		JSR	GOSYSTEM	)ouvie is ilenier
91	30112		CLE	A AGCTERT HOW WE TANKED	171		BCS	ERREUR	
92			VPATH2+1		172		Air w	DANAGE	
93			CLE+1		173		LDA	SOPEN+5	;recopie n[ de référence
94			OLD . L		174			SREAD+1	/recopro in
95		LDY	#0		175		STA		
96		LDA	(CLE), Y		176			SCLOSE+1	
97		-	10202		177		G-3000000	2. T. A. Carrier Co.	
98		TAY		;cherche le /	178		LDA	# <read_buf< td=""><td></td></read_buf<>	
99		LDX	#0		179		STA	SREAD+2	
100	BCL	LDA	(CLE), Y		180		LDA	#>READ_BUF	
101	(20) (20) (10)	CMP	#1/1		181		STA	SREAD+3	
102		BEQ	SLASH		182				
103		INX	and the same		183		LDA	#GETEOF	;cherche longueur fichier
104		DEY			184		JSR	GOSYSTEM	
105		BNE	BCL		185		BCS	ERREUR	
106					186				
107	SLASH		#4	;2ème nom a bien	187		LDY	#4	; sauvegarde la longueur
108		BEQ	CTE_OK	;4 caracteres ?	188	BCLGET	LDA	SGET, Y	
109		LDA	#\$B	;non : invalid parameter	189		STA	LUNGUEUR, Y	
110		JMP	PRINTERR		190		DEY		
111					191		BNE	BCLGET	
		LDX	#0	;sauve la clef	192				
112	CLE_OK			A SECURIOR TO SECURITIES					
113		INY	1,547		193	X			
113 114	CLE_OK BCL1	INY LDA	(CLE),Y		193 194	* Lectur			
113 114 115		INY LDA STA	(CLE), Y CLEF, X	No. of the Control of	193 194 195	* Lectur			
113 114 115 116		INY LDA STA INY		Accessors a second a	193 194 195 196				
113 114 115 116 117		INY LDA STA INY INX	CLEF, X	Accessors a second a	193 194 195 196 197		LDX	#4	;on lira 4 octets
113 114 115 116 117 118		INY LDA STA INY INX CPX	CLEF, X		193 194 195 196 197 198		LDX		;on lira 4 octets
113 114 115 116 117 118 119		INY LDA STA INY INX CPX BNE	CLEF, X		193 194 195 196 197 198 199	*	LDX STX	#4 SREAD+4	
113 114 115 116 117 118 119 120		INY LDA STA INY INX CPX	CLEF, X		193 194 195 196 197 198 199 200		LDX STX LDA	#4 SREAD+4 #GETMARK	;relève la position
113 114 115 116 117 118 119 120 121	BCL1	INY LDA STA INY INX CPX BNE DEX	#4 BCL1		193 194 195 196 197 198 199 200 201	*	LDX STX LDA JSR	#4 SREAD+4 #GETMARK GOSYSTEM	
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122		INY LDA STA INY INX CPX BNE DEX	CLEF, X		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202	*	LDX STX LDA JSR	#4 SREAD+4 #GETMARK	;relève la position
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123	BCL1	INY LDA STA INY INX CPX BNE DEX LDA DEX	#4 BCL1 CLEF, X		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203	*	LDX STX LDA JSR BCS	#4 SREAD+4 #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK	;relève la position ;dans le fichier
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124	BCL1	INY LDA STA INY INX CPX BNE DEX LDA DEX CMP	#4 BCL1  CLEF, X  CLEF, X		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204	LOOP	LDX STX LDA JSR BCS LDY	#4 SREAD+4 #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK #2	;relève la position
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125	BCL1	INY LDA STA INY INX CPX BNE DEX LDA DEX CMP	#4 BCL1 CLEF, X		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204	*	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDY	#4 SREAD+4 #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK #2 SGET+2, Y	;relève la position ;dans le fichier
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126	BCL1	INY LDA STA INY INX CPX BNE DEX LDA DEX CMP BNE	#4 BCL1  CLEF, X  CLEF, X		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205	LOOP	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDY	#4 SREAD+4 #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK #2	;relève la position ;dans le fichier
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	BCL1	INY LDA STA INY INX CPX BNE DEX LDA DEX CMP BNE TXA	#4 BCL1  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  CLE_VAL		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206	LOOP	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDA STA DEY	#4 SREAD+4  #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK  #2 SGET+2, Y POSITION, Y	;relève la position ;dans le fichier
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128	BCL1	INY LDA STA INY INX CPX BNE DEX LDA DEX CMP BNE TXA ADC	#4 BCL1  CLEF, X  CLEF, X  CLE_VAL  CLEF, X		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207	LOOP	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDA STA DEY	#4 SREAD+4  #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK  #2 SGET+2, Y POSITION, Y	;relève la position ;dans le fichier
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129	BCL1	INY LDA STA INY INX CPX BNE DEX  LDA DEX CMP BNE TXA ADC EOR	#4 BCL1  CLEF, X  CLEF, X  CLE, X  CLE, VAL  CLEF, X  #\$1111111		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208	LOOP	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDA STA DEY BPL	#4 SREAD+4  #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK  #2 SGET+2, Y POSITION, Y	;relève la position ;dans le fichier
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	BCL1	INY LDA STA INY INY INX CPX BNE DEX LDA DEX CMP BNE TXA ADC EOR STA	#4 BCL1  CLEF, X  CLEF, X  CLE_VAL  CLEF, X		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209	LOOP	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDA STA DEY BPL	#4  SREAD+4  #GETMARK GOGYSTEM EKKEUK  #2 SGET+2, Y POSITION, Y  BCLPOS	;relève la position ;dans le fichier ;la sauvegarde
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131	BCL1	INY LDA STA INY INX CPX BNE DEX  LDA DEX CMP BNE TXA ADC EOR	#4 BCL1  CLEF, X  CLEF, X  CLE, X  CLE, VAL  CLEF, X  #\$1111111		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210	LOOP	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDA STA DEY BPL	#4 SREAD+4 #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK #2 SGET+2, Y POSITION, Y BCLPOS #READ	;relève la position ;dans le fichier ;la sauvegarde
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132	BCL1	INY LDA STA INY INX CPX BNE DEX LDA DEX CMP BNE TXA ADC EOR STA INX TXA	#4 BCL1  CLEF, X  CLEF, X  CLE, X  CLE, VAL  CLEF, X  #\$1111111		193 194 195 196 197 198 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210	LOOP	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDA STA DEY BPL LDA JSR	#4 SREAD+4 #GETMARK GOSYSTEM ERKEUK #2 SGET+2, Y POSITION, Y BCLPOS #READ GOSYSTEM OK	;relève la position ;dans le fichier ;la sauvegarde
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133	BCL1	INY LDA STA INY INX CPX BNE DEX  LDA DEX  CMP BNE TXA ADC EOR STA INX TXA ADC	#4 BCL1  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  #\$11111111  CLEF, X		193 194 195 196 197 198 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212	LOOP	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDA STA DEY BPL LDA JSR BCC	#4  SREAD+4  #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK  #2 SGET+2, Y POSITION, Y  BCLPOS  #READ GOSYSTEM OK #5	;relève la position ;dans le fichier ;la sauvegarde ;lit fichier
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134	BCL1	INY LDA STA INY INX CPX BNE DEX  LDA DEX  CMP BNE TXA ADC EOR STA INX TXA ADC	#4 BCL1  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  #%1111111  CLEF, X  CLEF, X		193 194 195 196 197 198 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213	LOOP	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDA STA DEY BPL LDA JSR BCC CMP	#4  SREAD+4  #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK  #2 SGET+2, Y POSITION, Y  BCLPOS  #READ GOSYSTEM OK #5	;relève la position ;dans le fichier ;la sauvegarde ;lit fichier ;fin fichier ?
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135	BCL1	INY LDA STA INY INX CPX BNE DEX  LDA DEX  TXA ADC EOR STA INX TXA ADC STA	#4 BCL1  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  #%1111111  CLEF, X  CLEF, X		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214	LOOP	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDA STA DEY BPL LDA JSR BCC CMP BNE	#4  SREAD+4  #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK  #2 SGET+2, Y POSITION, Y  BCLPOS  #READ GOSYSTEM OK #5 ERREUR	;relève la position ;dans le fichier ;la sauvegarde ;lit fichier ;fin fichier ?
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136	BCL1	INY LDA STA INY INY INX CPX BNE DEX LDA DEX CMP BNE TXA ADC EOR STA INX TXA ADC STA DEX TXA ADC STA DEX TXA	#4 #CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  #911111111  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216	LOOP	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDA STA DEY BPL LDA JSR BCC CMP BNE	#4  SREAD+4  #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK  #2 SGET+2, Y POSITION, Y  BCLPOS  #READ GOSYSTEM OK #5 ERREUR	;relève la position ;dans le fichier ;la sauvegarde ;lit fichier ;fin fichier ?
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137	BCL3	INY LDA STA INY INY INX CPX BNE DEX LDA DEX CMP BNE TXA ADC EOR STA INX TXA ADC STA DEX TXA ADC STA DEX TXA	#4 #CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  #\$11111111  CLEF, X  CLEF, X  #\$1217111  CLEF, X  CLEF, X  #\$0		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217	LOOP  BCLPOS	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDA STA DEY BPL LDA JSR BCC CMP BNE BEQ	#4  SREAD+4  #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK  #2 SGET+2, Y POSITION, Y  BCLPOS  #READ GOSYSTEM OK #5 ERREUR FINAL	;relève la position ;dans le fichier ;la sauvegarde ;lit fichier ;fin fichier ? ;non : erreur
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138	BCL3	INY LDA STA INY INY INX CPX BNE DEX LDA DEX CMP BNE TXA ADC EOR STA INX TXA ADC STA UEX CPX	#4 #CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  #\$11111111  CLEF, X  CLEF, X  #\$1217111  CLEF, X  CLEF, X  #\$0		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217	LOOP  BCLPOS  ERRTYPE	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDA STA DEY BPL LDA JSR BCC CMP BBEQ LDA	#4  SREAD+4  #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK  #2 SGET+2, Y POSITION, Y  BCLPOS  #READ GOSYSTEM OK #5 ERREUR FINAL  #\$D	;relève la position ;dans le fichier ;la sauvegarde ;lit fichier ;fin fichier ? ;non : erreur
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139	BCL3	INY LDA STA INY INX CPX BNE DEX LDA DEX CMP BNE TXA ADC EOR STA INX TXA ADC STA UEX CPX BNE	#4 BCL1  CLEF, X  CLEF, X CLEF, X  CLEF, X #311111111  CLEF, X  CLEF, X  #811111111  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218	LOOP  BCLPOS  ERRTYPE	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDA STA DEY BPL LDA JSR BCC CMP BBEQ LDA	#4  \$READ+4  #GETMARK  GOSYSTEM  EKKEUK  #2  \$GET+2, Y  POSITION, Y  BCLPOS  #READ  GOSYSTEM  OK  #5  ERREUR  FINAL  #\$D  PRINTERR	;relève la position ;dans le fichier ;la sauvegarde ;lit fichier ;fin fichier ? ;non : erreur ;file type mismatch ;modification
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141	BCL3  BCL3  CLE_VAL	INY LDA STA INY INX CPX BNE DEX LDA DEX LDA ADC STA ADC EOR STA INX TXA ADC STA UEX CPX BNE	#4 BCL1  CLEF, X  CLEF, X CLEF, X GLE_VAL  CLEF, X #%11111111 CLEF, X  CLEF, X GLEF, X GLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 219 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219	LOOP  BCLPOS  ERRTYPE ERREUR	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDA STA DEY BPL LDA JSR BCC CMP BNE BEQ LDA JMP	#4 SREAD+4  #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK  #2 SGET+2, Y POSITION, Y  BCLPOS  #READ GOSYSTEM OK #5 ERREUR FINAL  #\$D PRINTERR  CLEF	<pre>;relève la position ;dans le fichier  ;la sauvegarde  ;lit fichier  ;fin fichier ? ;non : erreur  ;file type mismatch</pre>
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141	BCL3  BCL3  CLE_VAL	INY LDA STA INY INX CPX BNE DEX LDA DEX LDA ADC EOR STA INX TXA ADC STA INX TXA ADC STA UEX CPX BNE	#4 BCL1  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  #%11111111  CLEF, X  CLEF, X  #%1121111  CLEF, X  CLEF, X		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 219 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 219 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210	LOOP  BCLPOS  ERRTYPE ERREUR	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDA STA DEY BPL LDA JSR BCC CMP BNE BEQ LDA JMP	#4 SREAD+4  #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK  #2 SGET+2, Y POSITION, Y  BCLPOS  #READ GOSYSTEM OK #5 ERREUR FINAL  #\$D PRINTERR	;relève la position ;dans le fichier ;la sauvegarde ;lit fichier ;fin fichier ? ;non : erreur ;file type mismatch ;modification
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142	BCL3  BCL3  CLE_VAL  * * Ouvertu	INY LDA STA INY INX CPX BNE DEX LDA DEX LDA ADC EOR STA INX TXA ADC STA INX TXA ADC STA UEX CPX BNE	#4 BCL1  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  #%11111111  CLEF, X  CLEF, X  #%1121111  CLEF, X  CLEF, X		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223	LOOP  BCLPOS  ERRTYPE ERREUR	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDA STA DEY BPL LDA JSR BCC CMP BNE BEQ LDA JMP ROL PHP ROR PLP	#4  SREAD+4  #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK  #2 SGET+2, Y POSITION, Y  BCLPOS  #READ GOSYSTEM OK #5 ERREUR FINAL  #\$D PRINTERR  CLEF	;relève la position ;dans le fichier ;la sauvegarde ;lit fichier ;fin fichier ? ;non : erreur ;file type mismatch ;modification
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 141 142 143 144	BCL1  BCL3  CLE_VAL  * Ouvertu	INY LDA STA INY INY INX CPX BNE DEX LDA DEX CMP BNE TXA ADC EOR STA INX TXA ADC EOR STA UEX CPX BNE	#4 #CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  #\$11111111  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  TO BCL3  ichier  VPATH1		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224	LOOP  BCLPOS  ERRTYPE ERREUR  UK	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDA STA DEY BPL LDA JSR BCC CMP BNC CMP BNC LDA JMP ROL PHP ROR PLP LDX	#4 SREAD+4 #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK #2 SGET+2, Y POSITION, Y BCLPOS #READ GOSYSTEM OK #5 ERREUR FINAL #\$D PRINTERR CLEF CLEF	;relève la position ;dans le fichier ;la sauvegarde ;lit fichier ;fin fichier ? ;non : erreur ;file type mismatch ;modification
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145	BCL1  BCL3  CLE_VAL  * Ouvertu	INY LDA STA INY INX CPX RNE DEX LDA DEX CMP BNE TXA ADC EOR STA INX TXA ADC STA UEX CPX BNE	#4 #CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  #\$11111111  CLEF, X  CLEF, X  #\$1121111  CLEF, X  CLEF, X  TOPEN+1		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 221 221 222 223 224 225	LOOP  BCLPOS  ERRTYPE ERREUR	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDA STA DEY BPL LDA JSR BCC CMP BNE BEQ LDA JMP ROL PHP ROR PLP LDX ROL	#4  SREAD+4  #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK  #2 SGET+2, Y POSITION, Y  BCLPOS  #READ GOSYSTEM OK #5 ERREUR FINAL  #\$D PRINTERR  CLEF	;relève la position ;dans le fichier ;la sauvegarde ;lit fichier ;fin fichier ? ;non : erreur ;file type mismatch ;modification
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 141 142 143 144	BCL1  BCL3  CLE_VAL  * Ouvertu	INY LDA STA INY INX CPX RNE DEX LDA DEX CMP BNE TXA ADC EOR STA INX TXA ADC STA UEX CPX BNE	#4 #CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  #\$11111111  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  CLEF, X  TO BCL3  ichier  VPATH1		193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224	LOOP  BCLPOS  ERRTYPE ERREUR  UK	LDX STX LDA JSR BCS LDY LDA STA DEY BPL LDA JSR BCC CMP BNC CMP BNC LDA JMP ROL PHP ROR PLP LDX	#4 SREAD+4 #GETMARK GOSYSTEM EKKEUK #2 SGET+2, Y POSITION, Y BCLPOS #READ GOSYSTEM OK #5 ERREUR FINAL #\$D PRINTERR CLEF CLEF	;relève la position ;dans le fichier ;la sauvegarde ;lit fichier ;fin fichier ? ;non : erreur ;file type mismatch ;modification

Pom's n° 29 55

GASSII			140000000000000000000000000000000000000			2010/06/2017			
227		BPL	BCLCLE		253	BCLGET1	LDA		;car on a écrit
228					254		STA	SGET, Y	;N x 4 octets
229		LDX	#3	; codage	255		DEY		
230	BCL2	LDA	READ_BUF, X		256		BNE	BCLGET1	
231		EOR	CLEF, X		257				
232		STA	READ_BUF, X		258		LDA	#SETEOF	;remet à jour
233		DEX			259		JSR	GOSYSTEM	;longueur
234		BPL	BCL2		260		BCS	ERREUR	
235					261				
236		LDY	#2	;restaure position	262		LDA	#CLOSE	;ferme fichier
237	BCLPOS1	LDA	POSITION, Y	;pour écriture	263		JMP	GOSYSTEM	;terminé
238		STA	SGET+2, Y		264				
239		DEY			265	*			
240		BPL	BCLPOS1		266	* STOCK			
241					267	*			
242		LDA	#SETMARK	;et repositionne	268				
243		JSR	GOSYSTEM	;le pointeur	269		BRK		
244		BCS	ERREUR	The state of the s					
245					270	COMMAND	ASC	'CRYPTE'	
246		LDA	#WRITE	réécrit fichier	271	CLEF	DS	4	
247		JSR	GOSYSTEM	0	272	POSITION	D5	3	
248		BCS	ERREUR		273	LONGUEUR	D5	4	
249			W111177711		274				
250		BCC	LOOP		275	FIN	-	*	
251					276	LONG	**	FIN-START+	\$100
252	FINAL	LDY	#4	;reprend longueur	277				
232	TIME	TW) I		/repressa rongueur					

20F0:B9 38 60 80 40 20 10 08

### Récapitulation 'KRUPTOS'

Après avoir saisi cette récapitulation sous moniteur, vous la sauvegarderez par : BSAVE KRUPTOS, A\$2000, L\$28D

2000:AD 00 BF C9 4C F0 05 A9 2008:87 4C ED FD AD 4D BE FO 2010:05 A9 15 4C 09 BE AD 04 2010:05 A9 15 4C 09 BE AD 04
2158:B1 06 A8 A2 00 B1 06 C9
2018:21 69 00 20 98 20 90 05
2160:2F F0 04 E8 88 D0 F6 E0
2020:A9 0E 4C 09 BE CD 02 21
2168:04 F0 05 A9 0B 4C 0C BE
2028:90 F6 AE 08 BE 8D 08 BE
2170:A2 00 C8 B1 06 9D 82 22
2030:8E 07 21 AE 07 BE 8E 06
2178:C8 E8 E0 04 D0 F5 CA BD 2030:9E 07 21 AE 07 BE 8E 06 2178:C8 E8 E0 04 D0 F3 CA BD 2038:21 A0 00 8C 07 BE 48 E9 2180:82 22 CA DD 82 22 D0 12 2040:21 85 3C 68 38 E9 04 85 2188:8A 7D 82 22 49 FF 9D 82 2048:74 A9 21 85 49 84 48 A0 2190:22 E8 8A 7D 82 22 9D 82 2050:00 B1 48 F0 27 20 8E F8 2198:22 CA E0 00 D0 E1 AD 6C 2058:A4 2F CO 02 D0 0F B1 48 21A0:BE 8D CC BE 8D B5 BE AD 2060:C9 21 90 09 CD 02 21 B0 21A8:6D BE 8D CD BE 8D B6 BE 2068:04 65 3C 91 48 55 48 38 21B0:A5 73 AD CE BE 8D DA BE 2070:65 2F 85 48 A5 49 69 00 21B8:A5 74 8D CF BE A9 C4 20 2078:85 49 DO D3 A0 00 A9 21 20/8:85 49 D0 D3 A0 00 A9 21
21C8:07 BE B0 64 AD B8 BE C9
2080:84 3C 85 3D 18 6D 04 21
21C8:0F F0 5B C9 F0 F0 57 C9
2088:84 42 88 84 3E 85 3F AD
21D0:FF F0 53 A9 C8 20 70 BE
2090:08 BE 85 43 C8 4C 2C FE
21D8:B0 4E AD D0 BE 9D D6 BE
2098:8D FB 20 A5 74 18 69 04
21E0:8D C7 BE 8D DE BE A9 00
20A0:8D FC 20 86 3D CE FC 20
21E8:8D D7 BE A9 02 8D D8 BE
20A8:F0 47 AD FC 20 8D FD 20
21F0:A9 D1 20 70 BE B0 31 A0
20B0:AD FD 20 48 4A 4A 4A AA
21F8:04 B9 C6 BE 99 89 22 88 20B8:68 29 07 A8 B9 F3 20 3D 20C0:58 BF DO E1 A5 3D DO 09 20C8:B9 F3 20 1D 58 BF 9D 58 20D0:BF AD FC 20 38 CE FD 20 20D8:ED FD 20 CD FB 20 D0 D0 20E0:A5 3D D0 07 18 AE FD 20 20E8:E8 8A 60 A9 00 85 3D F0

20F8:04 02 01 00 00 00 AD 99 2100:D8 A9 23 A9 01 AD 58 FF 2110:85 49 AO 01 B1 48 D9 7B 2118:22 DO 2D C8 CO 07 90 F4 2120:88 88 8C 52 BE A9 00 8D 2128:0F BF 8D 53 BE A9 03 8D 2130:54 BE A9 04 8D 55 BE AD 2138:4C 21 AD 38 21 8D 50 BE 2140:AD 39 21 8D 51 BE 18 60 2148:38 6C 06 21 AD 6E BE 85 2150:06 AD 6F BE 85 07 A0 00 2158:B1 06 A8 A2 00 B1 06 C9 21CO:70 BE BO 64 AD B8 BE C9 21F8:04 B9 C6 BE 99 89 22 88 2200:D0 F7 A2 04 8E D9 BE A9 2208:CF 20 70 BE B0 1A A0 02 2210:B9 C8 BE 99 86 22 88 10 2218:F7 A9 CA 20 70 BE 90 0B 2220:C9 05 D0 04 F0 3E A9 0D 2228:4C OC BE 2E 82 22 08 6E 2230:82 22 28 A2 03 3E 82 22

2238:CA 10 FA A2 03 BD 00 02 2240:5D 82 22 9D 00 02 CA 10 2218:F1 A0 02 B9 86 22 99 C8 2108:AD 6C BE 85 48 AD 6D BE 2250:BE 88 10 F7 A9 CE 20 70 2258:BE BO CD A9 CB 20 70 BE 2260:B0 C6 90 A3 A0 04 B9 89 2268:22 99 C6 BE 88 D0 F7 A9 2270:D0 20 70 BE B0 B2 A9 CC 2278:4C 70 BE 00 43 52 59 50 2280:54 45 00 00 00 00 00 00 2288:00 00 00 00 00

### Apple & Minitel

#### caractères semi-graphiques

À titre d'illustration de l'exploitation des caractères semi-graphiques du Minitel (voir page 10), voici un modeste programme Basic qui fonctionne sur tous les Apple // muni d'une carte série en slot 2, configurée ainsi: 1200 bauds, parité paire, 7 bits de données et 1 bit de stop. Le câble de liaison décrit dans les précédents numéros conviendra.

#### Programme GRAPH. VIDEOTEX

10 PRINT CHR\$ (4) "PR#2" 20 PRINT CHR\$ (12) CHR\$ (14); 30 GOSUB 100 40 PRINT CHR\$ (27) CHR\$ (90); 50 GOSUB 100 60 PRINT CHR\$ (15) 70 PRINT CHRS (4) "PR#0": HOME : END

100 FOR I = 32 TO 63: PRINT CHR\$ (I );: NEXT : FOR I - 95 TO 126: PR INT CHRS (I);: NEXT : PRINT CH R\$ (13) CHR\$ (10): RETURN

### Serge Cattan

### Simplexe

Le SIMPLEXE est un algorithme permettant la résolution des problèmes de programmation linéaire, qui consiste à rechercher l'optimum d'une fonction linéaire à plusieurs variables liées par des équations ou des inéquations.

Développé en 1947 par Dantzig de l'US Air Force, cet algorithme est maintenant utilisé largement par les économistes et techniciens pour résoudre les problèmes les plus divers : affectation de personnel, préparation de mélanges industriels, stockages, etc.

Le programme SIMPLEXE reprend cet algorithme. Prenons l'exemple d'un pâtissier qui désire confectionner des soufflés au chocolat, des quatre-quarts et des mousses au chocolat (fichier PATISSERIE de la disquette Pom's 29). Il dispose de sucre et de chocolat en quantités limitées, et chaque type de gâteau est vendu à un prix différent. Combien de gâteaux de chaque type le pâtissier doit-il confectionner pour trouver un bénéfice maximum?

Il faut 40 grammes de sucre par soufflé, 20 grammes par quatre-quarts et 50 grammes par mousse. Notre pâtissier ne dispose que de 2 kilos de sucre.

Pour le chocolat, les valeurs respectives sont 10, 28 et 40; il

n'y a qu'un seul kilo de chocolat disponible.

Soient x1, x2 et x3 les variables représentant le nombre de soufflés, quatre-quarts et mousses. Nous avons donc les CONTRAINTES:

$$40 x_1 + 20 x_2 + 50 x_3 \le 2000$$
  
 $10 x_1 + 28 x_2 + 40 x_3 \le 1000$ 

Ces contraintes sont du type "inférieur ou égal". Il peut également exister des contraintes de type "supérieur ou égal" ou simplement "égal".

Le bénéfice de notre pâtissier est respectivement de 20, 20 et 40 centimes par type de produit. D'où la FONCTION ECONOMIQUE:

$$20 \times 1 + 20 \times 2 + 40 \times 3$$

Cette fonction doit ici être maximisée; pour d'autres exemples, elle pourrait être minimisée (si elle représentait un coût de fabrication).

Le programme SIMPLEXE permet d'éditer toutes ces données numériques et calcule le nombre de gâteaux à confectionner, compte tenu des contraintes, pour obtenir le plus grand bénéfice. Ici, il faudrait produire 27 soufflés et 18 mousses (tant pis pour les amateurs de quatre-quarts!).

Les données peuvent être sauvegardées sur disque pour être modifiées plus tard. Les résultats peuvent également être sorties sur une imprimante Epson RX80 (l'adaptation à d'autres imprimantes ne pose aucun problème). Le programme, s'il donne entière satisfaction pour la résolution des problèmes posés, est cependant volontairement limité à l'ossature afin d'alléger sa lecture, et ne comprend donc pas les multiples routines de gestion des erreurs possibles de saisie. À vous de le compléter suivant vos goûts.

### Fichier 'PATISSERIE'

### Programme 'SIMPLEXE'

Afin de faciliter la saisie, les espaces situés dans des chaînes de caractères ont été remplacés par des puces ('•').

100	REM	*****	*****	******	*****
	****	*****	*****	******	
110					
120	REM	CATTAN	Serge		ALGORI
	THME	DU SIMP	LEXE	09/85	
1.30	7				
140	REM	*****	*****	******	*****

- -> 1 "
- 250 PRINT "REPRISE · ANALYSE · EXISTANTE · · · -->•2"
- ->-4"
- -> . 5"
- 290 POKE 36,11: VTAB 18: INPUT "VOTRE•CH  $OIX \cdot ? \cdot "; R \circ : R = VAL (R \circ )$
- 300 ON R GOTO 340,320,4240,3490,330
- 310 GOTO 290
- 320 GOSUB 2540: GOTO 990
- 330 POKE 34,0: END
- 340 HOME
- 350 VTAB 23: INPUT "NOM·DE·L'ANALYSE·(•? 730 FOR J = 0 TO N 1 •POUR•LE•CATALOGUE•)•?•";NE\$
- 360 IF LEN (NE\$) < 1 OR NE\$ = "?" THEN PRINT D\$; "CATALOG": GOTO 350
- 370 PRINT : INPUT "NOMBRE D'INCONNUES ? "; N\$
- 380 N = VAL (N\$): IF N = 0 THEN PRINT " •UN•CHIFFRE•>•0•S.V.P.": GOTO 370
- 390 PRINT : INPUT "NOMBRE DE CONTRAINTES •DU•TYPE•<=•?•";T1\$: PRINT
- 400 IF LEN (T1\$) = 0 THEN T1\$ = "."
- 410 T1 = VAL (T1\$): IF ASC (T1\$) < 48 O R ASC (T1\$) > 57 THEN PRINT ".UN.CH 810 PRINT K - L1 + 1; IFFRE • S. V. P. ": GOTO 390
- 420 PRINT : INPUT "NOMBRE \* DE \* CONTRAINTES •DU•TYPE•>=•?•";T2\$: PRINT
- 430 IF LEN (T2\$) = 0 THEN T2\$ = "."
- 440 T2 = VAL (T2\$): IF ASC (T2\$) < 48 0 R ASC (T2\$) > 57 THEN PRINT "•UN•CH 840 FOR J = 0 TO N - 1 IFFRE .S. V.P. ": GOTO 420
- 450 PRINT : INPUT "NOMBRE DE CONTRAINTES •DU•TYPE•=•?•"; T3\$: PRINT
- 460 IF LEN (T3\$) = 0 THEN T3\$ = "•" 860 NEXT J
- R ASC (T3\$) > 57 THEN PRINT ".UN.CH IFFRE • S. V.P. ": GOTO 450
- 480 D1 = T1 + T2 + T3:D2 = N + D1 + T2 + 1
- 490 GOSUB 510: GOTO 540
- 500 REM ====== DIM TABLEAU ======
- 510 IF ME = 1 THEN RETURN
- 520 DIM PG(D1, D2), BA(D1), EC(2, D2), A(D1), A1 (D1)
- 530 ME = 1: RETURN
- 550 REM SAISIE -----
- 560 HOME
- 570 IF T1 = 0 THEN 670
- 580 FOR K = 1 TO T1
- 590 PRINT K;
- 600 IF K = 1 THEN PRINT "IERE CONTRAINT E.DU.TYPE.<=:": PRINT : GOTO 620
- 610 PRINT "IEME CONTRAINTE DU TYPE <= : " : PRINT
- 620 FOR J = 0 TO N 1

- 240 PRINT "ANALYSE D'UN PROBLEME • • • 630 PRINT "COEFFICIENT DE X"; J + 1; INP  $UT " \bullet = \bullet ? \bullet " ; B$ : B = VAL (B$) : PG(K - 1,$ J) = B
  - 640 NEXT J
- 260 PRINT "MODIFICATIONS DES DONNEES • - 650 INPUT "VALEUR DU SECOND MEMBRE = ? " ;B\$:B = VAL (B\$):PG(K - 1,D2) = B: PRINT
  - 660 NEXT K
  - 670 IF T2 = 0 THEN 780
  - 680 L1 = T1 + 1:L2 = T2 + T1
  - 690 FOR K = L1 TO L2
  - 700 PRINT K L1 + 1;
  - 710 IF K L1 + 1 = 1 THEN PRINT "IERE. CONTRAINTE · DU · TYPE · >= · : ": PRINT : GOT 0 730
  - 720 PRINT "IEME CONTRAINTE DU TYPE >= : " : PRINT

  - 740 PRINT "COEFFICIENT DE X"; J + 1;: INP  $UT " \bullet = \bullet ?"; B$:B = VAL (B$):PG(K - 1, J)$ ) = B
  - 750 NEXT J
  - 760 INPUT "VALEUR DU SECOND MEMBRE = ? " ;B\$:B = VAL (B\$):PG(K - 1,D2) = B: PRINT
  - 770 NEXT K
  - 780 IF T3 = 0 THEN 890
  - 790 L1 = T1 + T2 + 1:L2 = T1 + T2 + T3
  - 800 FOR K = L1 TO L2

  - 820 IF K L1 + 1 = 1 THEN PRINT "IERE. CONTRAINTE · DU · TYPE · = · : · ": PRINT : GOT 0 840
  - 830 PRINT "IEME CONTRAINTE DU TYPE = : " : PRINT

  - 850 PRINT "COEFFICIENT DE X"; J + 1; INP  $UT " \bullet = \bullet ? \bullet "; B$:B = VAL (B$):PG(K - 1,$ J) = B
- 470 T3 = VAL (T3\$): IF ASC (T3\$) < 48 0 870 INPUT "VALEUR.DU.SECOND.MEMBRE.=.?." ;B\$:B = VAL (B\$):PG(K - 1,D2) = B: PRINT
  - 880 NEXT K
  - 890 A1 = N + T1 1:A2 = A1 + T2:A3 = A2+ T2:A4 = A3 + T3
  - 900 PRINT "FONCTION ECONOMIQUE : " : PRIN T
  - 910 FOR J = 1 TO N
  - 920 PRINT "COEFFICIENT DE X"; J; INPUT " •=•";B\$:CX = VAL (B\$)
  - 930 EC(1, J 1) = -CX
  - 940 NEXT J
  - 950 PRINT : PRINT "TAPER 1 POUR UNE MINI MISATION": HTAB 7: PRINT "2.POUR.UNE. MAXIMISATION": PRINT : HTAB 7: INPUT
  - 960 MO = VAL (MO\$)
  - 970 IF MO < > 1 AND MO < > 2 THEN PRI NT : FLASH : PRINT "1.0U.2.S.V.P.": N ORMAL : PRINT : GOTO 950
  - 980 IF R < > 2 THEN GOSUB 2180
  - $990 \ ZZ = 1E 5$

	The same of the sa
1000 IF MO = 2 THEN MO = - 1	1570 IF BA $(J) = I - 1$ THEN PRINT "X"; I;
1010 PRINT : FLASH : PRINT "CALCUL•EN•CO	
URS•": NORMAL	GOTO 1600
1020 REM ============	1580 NEXT J
1030 REM INIT VARIABLES AUXILIAIRES	1590 PRINT "X"; I; "•=•0"
1040 REM	1600 NEXT I
$1050  ext{ IF } T1 = 0  ext{ THEN } 1090$	1610 PRINT : HTAB 15: PRINT "********
1060  FOR  J = 1  TO  T1	*"
$1070 \ PG(J-1,N+J-1) = 1:BA(J-1) =$	1620 PRINT : PRINT CHR\$ (15): GOSUB 303
N + J - 1	0: REM AFFICHAGE EQUATIONS
1080 NEXT J	1630 PRINT CHR\$ (18): REM RETOUR 80 C
1090 IF T2 = 0 THEN 1130	OLONNES
1100 FOR J = 1 TO T2	1640 GOSUB 2160: POKE 34,0: PRINT D\$;"PR
1110 PG(J + T1 - 1, A1 + J) = -1:PG(J +	#0": PRINT : RUN
T1 - 1, A2 + J) = 1:BA(J + T1 - 1) =	1650 REM
A2 + J	1660 GOSUB 2110: HOME : PRINT "CE PROBLE
1120 NEXT J	ME•N'A•PAS•DE•SOLUTION•OPTIMALE": PR
1130 IF T3 = 0 THEN 1170	INT : GOTO 1610
1140 FOR J = 1 TO T3	1670 GOSUB 2110: HOME : PRINT "CE*PROBLE
1150 $PG(J + T1 + T2 - 1, A3 + J) = 1:BA(J)$	ME • N'A • PAS • DE • SOLUTION • DU • TOUT": PRI
+ T1 + T2 - 1) = A3 + J	NT : GOTO 1610
1160 NEXT J	1680 FOR JJ = 0 TO A4
1170 IF T2 + T3 = 0 THEN 1440	
1180 FOR $J = 0$ TO $N + T1 + T2 - 1$	1700 FOR I = 0 TO D1
$1190 \ S = 0$	$1710 \ PG(I, JJ) = 0$
1200 FOR I = T1 TO D1	1720 NEXT I
1210 S = S + PG(I,J)	$1730 \ EC(0, JJ) = 0:EC(1, JJ) = 0$
1220 NEXT I	
1230 $EC(0,J) = S$	1750 GOTO 1440
1240 NEXT J	1760 REM ================
$1250 \ EC(0,D2) = 0$	1770 REM ALGORITHME DU SIMPLEXE
1260 FOR I = T1 TO D1	1780 REM ===================================
	1790  MA = ZZ
	1790  MA - 22 $1800  FOR  J = 0  TO  D2 - 1$
1290 EX = 0:CO = 1	1810 IF MA < EC(EX, J) * CO THEN MA = EC(
1300 GOSUB 1790	EX, J) * CO: J1 = J
1310 IF RE = 2 THEN 1660	
1320 IF EC(0,D2) > ZZ THEN 1670	
$1330 \ V = 0$	1840 MI = 1E20
1340 FOR $C = 0$ TO D1	1850 FOR $I = 0$ TO D1
1350 IF $BA(C) > A2$ THEN $V = 1$	
1360 NEXT C	1870 IF A < ZZ THEN 1900
1370 IF V = 1 THEN 1680	1880 R = PG(I,D2) / A
1380 FOR $J = A2 + 1$ TO A4	1890 IF $R < MI$ THEN $MI = R:I1 = I$
1390 FOR I = 0 TO D1	1900 NEXT I
$1400 \ PG(I,J) = 0$	1910 IF MI = 1E20 THEN RE = 2: RETURN
1410 NEXT I	1920 BA(I1) = J1:PI = PG(I1, J1)
$1420 \ EC(0,J) = 0:EC(1,J) = 0$	1930 FOR $J = 0$ TO D2
1430 NEXT J	1940 $PG(I1,J) = PG(I1,J) / PI$
1440 EX = 1:CO = MO: GOSUB 1790	1950 NEXT J
1450 IF RE = 2 THEN 1670	1960 FOR I = 0 TO D1
1460 HTAB 15: PRINT "*******": PRINT	1970 IF II = I THEN 2020
1470 REM ===========	1980 B1 = $PG(I, J1)$
1480 REM AFFICHAGE PROGRAMME OPTIMAL	1980 B1 = FG(1,01)
1490 REM AFFICHAGE PROGRAMME OPTIMAL 1490 REM ===================================	
1500 GOSUB 2110: REM ON IMPRIME ?	
1510 HOME : PRINT	2020 NEXT I
1520 PRINT "BASE • DE • DONNEES • : • "; NE\$	2030  B1 = EC(EX, J1) : B2 = EC(EX + 1, J1)
1530 PRINT "=========": PRINT	
1530 PRINT "==========": PRINT 1540 PRINT "SOLUTION • OPTIMALE • POUR • : ": P	$2050 \ EC(EX, J) = EC(EX, J) - B1 * PG(I1, J)$
1540 PRINT "SOLUTION • OPTIMALE • POUR • : ": P RINT	
1540 PRINT "SOLUTION • OPTIMALE • POUR • : ": P RINT 1550 FOR I = 1 TO N	$2050 \ EC(EX, J) = EC(EX, J) - B1 * PG(I1, J)$
1540 PRINT "SOLUTION • OPTIMALE • POUR • : ": P RINT	2050 EC(EX, J) = EC(EX, J) - B1 * PG(I1, J) 2060 EC(EX + 1, J) = EC(EX + 1, J) - B2 * P

Pom's n° 29

```
2620 INPUT N: INPUT T1: INPUT T2: INPUT
2080 GOTO 1790
T3
2630 INPUT D1: INPUT D2
                                         2640 GOSUB 510
2120 PRINT: INPUT "VOULEZ-VOUS · IMPRIMER 2650 A1 = N + T1 - 1:A2 = A1 + T2:A3 = A2
     •CES•RESULTATS•?";R$
                                               + T2:A4 = A3 + T3
2130 IF LEFT$ (R$,1) = "O" THEN IM = 1: 2660 IF T1 = 0 THEN 2730
     PRINT D$; "PR#1"
                                         2670 FOR K = 1 TO T1
2140 RETURN
                                         2680 FOR J = 0 TO N - 1
2160 IF IM = 0 THEN POKE 36,0: VTAB 23: 2700 NEXT J
     PRINT "APPUYEZ • SUR • UNE • TOUCHE • POUR • 2710 INPUT PG (K - 1, D2)
                                          2720 NEXT K
    LA · SUITE. ": GET C$
2170 RETURN
                                          2730 IF T2 = 0 THEN 2810
2180 REM SAUVEGARDE SUR DISQUE
                                         2740 \text{ L1} = T1 + 1:L2 = T2 + T1
                                         2750 FOR K = L1 TO L2
2190 REM ==========
2200 PRINT
                                         2760 FOR J = 0 TO N - 1
2210 PRINT D$; "OPEN"; NE$
                                         2770 INPUT PG(K - 1, J)
2220 PRINT D$; "WRITE"; NE$
                                        2780 NEXT J
2230 PRINT N: PRINT T1: PRINT T2: PRINT 2790 INPUT PG(K - 1,D2)
                                         2800 NEXT K
2240 PRINT D1: PRINT D2
                                         2810 IF T3 = 0 THEN 2890
2250 IF T1 = 0 THEN 2320
                                         2820 L1 = T1 + T2 + 1:L2 = T1 + T2 + T3
2260 FOR K = 1 TO T1
                                         2830 FOR K = L1 TO L2
2270 FOR J = 0 TO N - 1
                                         2840 FOR J = 0 TO N - 1
                                         2850 INPUT PG(K - 1, J)
2280 PRINT PG(K - 1, J)
2290 NEXT J
                                         2860 NEXT J
2300 PRINT PG(K - 1, D2)
                                         2870 INPUT PG(K - 1, D2)
2310 NEXT K
                                        2880 NEXT K
2320 IF T2 = 0 THEN 2400
                                         2890 FOR J = 1 TO N
2330 L1 = T1 + 1:L2 = T2 + T1
                                         2900 INPUT EC(1, J - 1)
                                        2910 NEXT J
2340 FOR K = L1 TO L2
2350 FOR J = 0 TO N - 1
                                        2920 INPUT MO
                                         2930 PRINT D$; "CLOSE"
2360 PRINT PG(K - 1, J)
                                         2940 RETURN
2370 NEXT J
2380 PRINT PG(K - 1, D2)
                                         2950 REM TRAITEMENT ERREUR========
2390 NEXT K
                                         2400 IF T3 = 0 THEN 2480
2410 L1 = T1 + T2 + 1:L2 = T1 + T2 + T3`
RINT "FICHIER•II
2980 PRINT "ERREUR"
                                         2970 IF PEEK (222) = 5 THEN VTAB 10: P
                                          RINT "FICHIER • INEXISTANT": GOTO 2990
                                         2990 FOR IT = 1 TO 1000: NEXT
2430 FOR J = 0 TO N - 1
2440 PRINT PG(K - 1, J)
                                         3000 POKE 34,0: GOTO 180
                                         3010 RETURN
2450 NEXT J
                                         3020 REM =========
2460 PRINT PG(K - 1,D2)
                                         3030 REM LISTE DES DONNEES
2470 NEXT K
                                        3040 REM =========
2480 \text{ FOR } J = 1 \text{ TO } N
                                        3050 GOSUB 2600: REM RECUP INFOS FICHIE
2490 PRINT EC(1, J - 1)
2500 NEXT J
                                         3060 PRINT "EQUATIONS • DU • TYPE • < • : "
2510 PRINT MO
                                         3070 PRINT "----": PRIN
2520 PRINT D$; "CLOSE"
2530 RETURN
                                              T
                                  3080 FOR K = 1 TO T1
3090 FOR J = 0 TO N
2540 REM LECTURE ENREGISTREMENT
                                        3090 \text{ FOR } J = 0 \text{ TO } N - 1
2550 REM ==========
2560 VTAB 23: INPUT "NOM*DE*L'ANALYSE*(* 3100 PRINT PG(K - 1, J); "*x"; J + 1;: IF J
    ? • POUR • LE • CATALOGUE • ) • ? • "; NE$
                                               < N - 1 THEN PRINT " • + • ";
2570 IF LEN (NE$) < 1 OR NE$ = "?" THEN 3110 A1 (K) = PG(K - 1, J) + A(J) + A1 (K)
PRINT D$; "CATALOG": GUIO 2500

2580 HOME: INVERSE: POKE 36,8: VTAB 23 3130 PRINT ".<."; PG(K - 1, DZ)

3140 PRINT "VALEUR.CALCULEE."; A1(K): PR
2590 PRINT
                                         3150 NEXT K
2600 PRINT D$; "OPEN"; NE$
                                         3160 IF T2 = 0 THEN 3280
                                         3170 L1 = T1 + 1:L2 = T2 + T1
2610 PRINT D$; "READ"; NE$
```

60 Pom's n° 29

```
3180 PRINT "EQUATIONS DU TYPE >> : "
3190 PRINT "----": PRIN
    T
3200 FOR K = L1 TO L2
3210 \text{ FOR } J = 0 \text{ TO } N - 1
3220 PRINT PG(K - 1, J); "\cdot x"; J + 1; : IF J
     < N - 1 THEN PRINT " *+ * ";
3230 A1(K) = PG(K - 1, J) * A(J) + A1(K)
3240 NEXT J
3250 PRINT ".>."; PG(K - 1, D2)
3260 PRINT "VALEUR • CALCULEE • : "; A1 (K) : PR
    INT
3270 NEXT K
3280 IF T3 = 0 THEN 3400
3290 L1 = T1 + T2 + 1:L2 = T1 + T2 + T3
3300 PRINT "EQUATIONS • DU • TYPE • = • : " 3720 PRINT * INGREDIENTS. *
3310 PRINT "----": PRIN 3730 PRINT "DE-PLUS, CHAQUE-CATEAU-EST-NE
    T
3320 FOR K = L1 TO L2
3330 FOR J = 0 TO N - 1
3340 PRINT PG(K - 1, J); " • x "; J + 1; : IF J 3750 PRINT "DIVERS • INGREDIENTS . - FROM
     < N - 1 THEN PRINT " • + • ";
3350 A1 (K) = PG(K - 1, J) * A(J) + A1(K)
3360 NEXT J
3370 PRINT " • = • "; PG(K - 1, D2)
3380 PRINT "VALEUR · CALCULEE · : "; A1 (K): PR 3780 PRINT "LE · PATISSIER · DOIT · PREPARER · E
    INT
3390 NEXT K
3400 PRINT : PRINT "FONCTION • ECONOMIQUE •
3410 IF MO = 1 THEN PRINT "POUR. UNE. MIN IMISATION.": GOTO 3430
    IMISATION.": GOTO 3430
3420 PRINT "POUR • UNE • MAXIMISATION." 3820 PRINT "POUR • LE • SUCRE • : "
========: PRINT
3440 \text{ FOR } J = 1 \text{ TO } N
3450 PRINT EC(1, J - 1); "•x"; J; "•"; 3850 PRINT "50 •GR. •POUR • LES • MOUSSES."
3460 NEXT J
3470 PRINT : PRINT "VALEUR.DE.LA.FONCTIO
    N \cdot ECONOMIQUE \cdot = \cdot "; EC(1, D2)
3480 RETURN
3520 PRINT "L'ALGORITHME • DU • SIMPLEXE • A • E
    TE"
3530 PRINT "DEVELOPPE · PAR · G.B. · DANTZIG · E
    N.1947."
3540 PRINT "IL.S'AGIT.D'UN.OUTIL.DE.CALC
    UL. TRES"
3550 PRINT "UTILISE • D'ABORD • PAR • LES • MILI
    TAIRES, "
3560 PRINT "PUIS * PAR * LES * ECONOMISTES * ET * 3950 PRINT "10X1 * + * 28X2 * + * 40X3 * <= * 1000"
    LES"
3570 PRINT "INDUSTRIELS.": PRINT
3580 PRINT "LES APPLICATIONS SONT NOMBRE 3970 PRINT "INEGALITES SONT APPELEES CON
    USES: ": PRINT
3590 PRINT "-PREPARATION DE MELANGES IND 3980 PRINT "ELLES PEUVENT ETRE DE 3 TYPE
    USTRIELS, "
```

3640 PRINT "POUR · SITUER · LE · PROBLEME, NOUS •PRENDRONS" 3650 PRINT "L'EXEMPLE • D'UN • PATISSIER • QUI \*DESIRE 3660 PRINT "CONFECTIONNER DES SOUFFLES A U.CHOCOLAT, " 3670 PRINT "DES .QUATRE-QUARTS, ET. DES .MOU SSES \* AU" 3680 PRINT "CHOCOLAT." 3690 PRINT \*POUR+CELA, IL+DISPOSE+DE+SUCR E.ET.DE" 3700 PRINT \*CHOCOLAT \* EN \* QUANTITES \* LIMITE ES, MAIS 3710 PRINT "SANS+LIMITATION\*POUR\*LES\*AUT NDU \* A \* UN" 3740 PRINT "PRIX QUI TIENT COMPTE DO - COM T.DES" 3760 INVERSE : PRINT "PROBLEME \*: ": NOTE: 3770 PRINT "COMBIEN \* DE \* GATEAUX \* DE \* CHAQUE T.VENDRE" 3790 PRINT "POUR · EN · TIRER · UN · PROFIT · MAXI MAL • ?" 3800 PRINT "LES • MATIERES • PREMIERES • SE • RE PARTISSENT" 3810 PRINT "AINSI .: ": PRINT S, " 3840 PRINT "20 · GR. · POUR · LES · SOUFFLES, " 3860 PRINT : PRINT : PRINT "POUR • LE • CHOC OLAT ·: " 3870 PRINT "10 · GR. · POUR · LES · QUATRE - QUART SPONIBLE . EST . 2000 . GR. " 3910 PRINT "LE.POIDS.DE.CHOCOLAT.EST.100 0 . GR . " 3920 PRINT : PRINT "LES · INCONNUES · SONT · L ES • GATEAUX. " 3930 PRINT "LES . EQUATIONS . POUR . CE . PROBLE ME • SERONT • : ": PRINT 3940 PRINT "40X1 • + • 20X2 • + • 50X3 • <= • 2000" 3960 PRINT : PRINT "LES · EQUATIONS · QUI · SO NT • ICI • DES" TRAINTES." S ·: ": PRINT 3600 PRINT "-AFFECTATION DE PERSONNEL," 3990 PRINT "-INFERIEUR OU EGAL (<=),"
3610 PRINT "-PLAN DE PRODUCTION, 4000 PRINT "-SUPERIEUR OU EGAL (>=),"
3620 PRINT "-INVESTISSEMENTS ETC." 4010 PRINT "-ECAL (-) " 4010 PRINT " • -EGAL (=) . "

4020 PRINT : PRINT "LES • VALEURS • SITUEES •

3630 PRINT

3620 PRINT "-INVESTISSEMENTS • ETC."

A . DROITE . DE"

- 4030 PRINT "L'EQUATION S'APPELLENT SECON D.MEMBRE."
- 4040 PRINT : PRINT "D'AUTRE . PART, LE . BENE FICE • POUR • NOTRE"
- 4050 PRINT "PATISSIER · SERA · DE · : "
- 4060 PRINT : PRINT "20 CTS PAR QUATRE QU ART,"
- 4070 PRINT "20 CTS PAR SOUFFLE, "
- 4080 PRINT "40 CTS PAR MOUSSE."
- 4090 PRINT : PRINT "L'EQUATION · CORRESPON DANTE · SERA: ": PRINT
- 4100 PRINT "BENEFICE •= 20 + 20 + 40"
- 4110 PRINT : PRINT "CETTE · EQUATION · SE · NO MME • FONCTION"
- 4120 PRINT "ECONOMIQUE."
- 4130 PRINT "LA.FONCTION.ECONOMIQUE.PEUT.
- 4140 PRINT "MAXIMISEE, C'EST.LE.CAS.D'UN. BENEFICE"
- 4150 PRINT "COMME . DANS . NOTRE . EXEMPLE, . OU ·MINIMISEE"
- 4160 PRINT "LORSOU'IL.S'AGIRA.D'UN.COUT. PAR . EXEMPLE. "
- 4170 PRINT : PRINT : PRINT "CE · PROGRAMME •A • ETE • INSPIRE • PAR • L'ARTICLE";
- 4180 PRINT "DE DANIEL FERRO PARU DANS LA . REVUE"
- 4190 SPEED= 255
- 4200 PRINT "SCIENCE ET VIE. "
- 4210 PRINT : PRINT "APPUYEZ · SUR · UNE · TOUC HE . POUR . RETOUR . AU . . . MENU. ": GET R\$
- 4220 HOME : GOTO 230
- 4230 REM =========
- 4240 REM MODIFICATIONS
- 4250 REM ========
- 4260 HOME : GOSUB 2540
- 4270 IF T1 = 0 THEN 4370
- 4280 FOR K = 1 TO T1
- 4290 PRINT : PRINT K;
- 4300 IF K = 1 THEN PRINT "IERE CONTRAIN TE \* DU \* TYPE \* <= \*: ": PRINT : GOTO 4320
- 4310 PRINT "IEME CONTRAINTE DU TYPE <= •: 4630 NEXT J ": PRINT
- 4320 FOR J = 0 TO N 1
- 4330 PRINT "COEFFICIENT DE X"; J + 1; " = ";: INVERSE : PRINT PG(K - 1, J);: NO RMAL : INPUT "•"; B\$:B = VAL (B\$): I F LEN (B\$) > 0 THEN PG(K-1,J) = B
- 4340 NEXT J
- 4350 PRINT "VALEUR DU SECOND MEMBRE = "; : INVERSE : PRINT PG(K - 1,D2);: NOR MAL : INPUT "•"; B\$:B = VAL (B\$): IFLEN (B\$) > 0 THEN PG(K - 1, D2) = B
- 4360 NEXT K
- 4370 IF T2 = 0 THEN 4480
- 4380 L1 = T1 + 1:L2 = T2 + T1
- 4390 FOR K = L1 TO L2
- 4400 PRINT : PRINT K L1 + 1;
- 4410 IF K L1 + 1 = 1 THEN PRINT "IERE •CONTRAINTE • DU • TYPE • >= • : ": PRINT : G OTO 4430
- 4420 PRINT "IEME CONTRAINTE DU TYPE >= :

": PRINT

- 4430 FOR J = 0 TO N 1
- 4440 PRINT "COEFFICIENT DE X"; J + 1; " = ";: INVERSE : PRINT PG(K - 1, J);: NO  $RMAL : INPUT " \cdot " ; BS : B = VAL (BS) : I$ F LEN (B\$) > 0 THEN PG(K-1,J) = B
- 4450 NEXT J
- 4460 PRINT "VALEUR DU SECOND MEMBRE = "; : INVERSE : PRINT PG(K - 1,D2);: NOR MAL : INPUT "."; BS: B = VAL (BS): IF LEN (B\$) > 0 THEN PG(K-1,D2) = B
- 4470 NEXT K
- 4480 IF T3 = 0 THEN 4590
- 4490 L1 = T1 + T2 + 1:L2 = T1 + T2 + T3
- 4500 FOR K = L1 TO L2
- 4510 PRINT : PRINT K L1 + 1;
- 4520 IF K L1 + 1 = 1 THEN PRINT "IERE • CONTRAINTE • DU • TYPE • = • : • " : PRINT : G
- 4530 PRINT "IEME CONTRAINTE DU TYPE = : ": PRINT
- 4540 FOR J = 0 TO N 1
- 4550 PRINT "COEFFICIENT DE X"; J + 1; " = ";: INVERSE : PRINT PG(K - 1, J);: NO  $RMAL : INPUT " \cdot " ; B$ : B = VAL (B$) : I$ F LEN (B\$) > 0 THEN PG(K-1,J) = B
- 4560 NEXT J
- 4570 PRINT "VALEUR DU SECOND MEMBRE = "; : INVERSE : PRINT PG(K - 1,D2);: NOR  $MAL : INPUT " \cdot " ; B S : B = VAL (B S) : IF$ LEN (B\$) > 0 THEN PG(K - 1, D2) = B
- 4580 NEXT K
- 4590 A1 = N + T1 1:A2 = A1 + T2:A3 = A2+ T2:A4 = A3 + T3
- 4600 PRINT : PRINT "FONCTION · ECONOMIQUE · : · ": PRINT
- 4610 FOR J = 1 TO N
- 4620 PRINT "COEFFICIENT DE X"; J; " == "; : INVERSE : PRINT - EC(1, J - 1);: NOR MAL : INPUT " . . "; B\$:B = VAL (B\$): I F LEN (B\$) > 0 THEN EC(1, J - 1) =- B
- 4640 PRINT : PRINT "TAPER 1 POUR UNE MIN IMISATION": HTAB 7: PRINT "2 . POUR . UN E • MAXIMISATION": PRINT : HTAB 7
- 4650 IF MO < > 1 THEN MO = 2
- 4660 PRINT "VALEUR ACTUELLE = ";: INVERS E : PRINT MO; : NORMAL : INPUT "."; MO
- 4670 IF LEN (MO\$) > 0 THEN MO = VAL (M 05)
- 4680 IF MO < > 1 AND MO < > 2 THEN PR INT : FLASH : PRINT "1.0U.2.S.V.P.": NORMAL : PRINT : GOTO 4640
- 4690 IF MO = 2 THEN MO = 1
- 4700 PRINT : INPUT "VOULEZ-VOUS D'AUTRES •MODIFICATIONS • ?"; R\$
- 4710 IF LEFT\$ (R\$,1) = "O" THEN HOME : GOTO 4270
- 4720 GOSUB 2180
- 4730 POKE 34,0: RUN

### AppleWriter & /RAM

### Christian Piard

AppleWriter ProDOS utilise les éventuels 64Ko de votre carte 80 colonnes pour permettre le travail sur des textes plus importants : la mémoire disponible passe, avec la carte 80 colonnes étendue, de 22269 caractères à 46845 soit un gain de 24Ko seulement.

Dans certains cas, il peut être intéressant de renoncer à cette extension, afin de récupérer le disque virtuel 64Ko que ProDOS installe dans cette 80 colonnes. Il est possible, par exemple, d'y installer les fichiers de travail WPL et ceux auxquels il est

fréquemment fait appel ; les temps de traitement s'en trouveront considérablement réduits.

### Source AW2 Assembleur ProCODE

**ProDOS** 

//e //e+ //c ][gs

\* Source AW2

```
ORG
              $2000+473
              $BF98
         LDA
                          ; charge MACHID
              #%00010000 ; a-t-on 128Ko ?
         AND
                          ; non, on ne fait rien
         BEO
              NORMAL
         JSR
               $FC58
                          ; efface écran
              #0
                          ; affiche message
         LDY
              MESS, Y
MESSAGE
         LDA
              MODIF
         BEO
              $FDED
         JSR
         TNY
             MESSAGE
         BNE
         BIT
              SC010
MODIF
         LDA
              $C000
                          ; attend une touche
         BPL
              MODIF
         AND
               #%11011111 ; en fait une majuscule
              $C010
         BIT
               #"N"
                          ; si c'est N, on ne
         CMP
                          ; change rien
             NORMAL
         BEO
               # "M"
                          ; si ce n'est pas M, on
                          ; boucle
         BNE MODIF
         LDA
              $BF98
                          ; charge MACHID
               #%11101111 ; force à 0 le bit 5
         AND
         TAY
         RTS
                          ; on revient
              $BF 98
         LDY
NORMAL
         RTS
MESS
         DFB
               $8D,$8D
         ASC
               "AppleWriter ... "
         DFB
         ASC
         DFB
               $8D,$8D,$8D
               " <N>ormal : 46845 caractères"
         ASC
         DFB
               $8D,$8D
                 <M>odifié : 22269 caractères"
         ASC
              $8D
         ASC
               **
                             + 60928 en disque virtuel"
              0
         DFB
```

### Le principe

Lors du 'boot', ProDOS effectue des tests concernant la configuration matérielle utilisée et note le résultat en \$BF98, octet nommé MACHID. Voici le codage de cet octet :

00xxx0xx Apple II O1xxxOxx Apple II+ 10xxx0xx Apple //e 11xxx0xx Apple /// en émulation Apple //c 10xxx1xx xx01xxxx 48Ko 64Ko XX10XXXX xx11xxxx 128Ko pas de 80 colonnes XXXXXXXX 80 colonnes xxxxxx1x pas d'horloge 0xxxxxxx xxxxxxx1 horloge compatible

Par exemple, sur un Apple //e, avec une carte 80 colonnes étendue, sans horloge, on trouvera \$B2 et sur un 64Ko: \$A2.

Il suffira donc de forcer à 0 le bit 5 pour indiquer à AppleWriter que l'on ne dispose que de 64Ko, les 64 qui restent serviront au disque virtuel.

Le programme système AW .SYSTEM, premier programme exécuté au lancement d'Apple-Writer, lance en fonction de MACHID: AWB.SYS, AWC .SYS ou AWD.SYS. C'est donc AW.SYSTEM que nous modifierons.

### En pratique

Il convient de n'effectuer la modification que sur une copie de sauvegarde, sur laquelle au moins deux blocs seront disponibles. S'assurer en faisant le catalogue

que la longueur de AW.SYSTEM est bien de 473 octets, sinon cette modification ne convient pas.

Suivre les étapes suivantes :

- Booter sur la disquette Master ProDOS
- Mettre la disquette AppleWriter
- UNLOCKAW.SYSTEM
- BLOADAW.SYSTEM,A\$2000, TSYS
- Mettre la disquette Pom's\*
- BLOADAW1.C
- BLOADAW2.C
- Mettre la disquette AppleWriter
- BSAVEAW.SYSTEM,A\$2000, L\$298,TSYS

Maintenant, lors du démarrage sur AppleWriter, un message apparaît, vous invitant à choisir entre AppleWriter 'normal' et AppleWriter 'modifié'.

Le premier vous accorde 46845 caractères, le second 22269 seulement mais 60928 dans le disque virtuel dont le préfixe est '/RAM'.

Le message ne sera pas affiché si vous n'avez pas de carte 80 colonnes étendue.

\* ou, si vous ne l'avez pas, mettez la disquette sur laquelle vous aurez sauvegardé les fichiers AW1.C et AW2.C listés cl-contre.



### Source AW1 Assembleur ProCODE

- \* On remplace l'original
- \* LDA \$BF98
- \* par un saut à notre
- \* sous-programme

ORG \$200D JSR \$2000+473

### Récapitulation AW1.0

Après avoir saisi ce code sous moniteur, vous le sauvegarderez par : BSAVE AW1.C,A\$200D,L3

200D:20 D9 21

### Récapitulation AW2.C

Après avoir saisi ce code sous moniteur, vous le sauvegarderez par : BSAVE AW2.C,A\$21D9,L\$6F

21D9:AD 98 BF 29 10 FO 2C 21E0:20 58 FC AO 00 B9 10 22 21E8:F0 09 20 ED FD C8 D0 F5 21F0:2C 10 CO AD 00 CO 10 FB 21F8:29 DF 2C 10 CO C9 CE FO 2200:0B C9 CD D0 EE AD 98 BF 2208:29 EF A8 60 AC 98 BF 60 2210:8D 8D C1 F0 F0 EC E5 D7 2218:F2 E9 F4 E5 F2 AE AE AE 2220:8D DF DF DF DF DF DF DF 2228:DF DF DF DF DF DF BD 2230:8D 8D AO AO BC CE BE EF 2238:F2 ED E1 EC AO AO BA AO 2240:B4 B6 B8 B4 B5 A0 E3 E1 2248:F2 E1 E3 F4 FD F2 E5 F3 2250:8D 8D AO AO BC CD BE EF 2258:E4 E9 E6 E9 FB A0 BA A0 2260:B2 B2 B2 B6 B9 A0 E3 E1 2268:F2 E1 E3 F4 FD F2 E5 F3 2270:8D AO AO AO AO AO AO 2278:AO AO AO AO AB AO B6 2280:B0 B9 B2 B8 A0 E5 EE A0 2288:E4 E9 F3 F1 F5 E5 A0 F6 2290:E9 F2 F4 F5 E5 EC 00

### Un programme WPL : Tabulations automatiques

### Bernard Bel

Si vous disposez de nombreux programmes assembleur réalisés sous DOS 3.3, il peut être nécessaire d'utiliser les sources sous un autre environnement (ProDOS, Pascal 1.2, etc.).

Les assembleurs classiques (Big Mac, Lisa) permettent de sauver les sources sous format texte standard. Malheureusement, les tabulations sont converties en un seul espace, ce qui donne un résultat peu esthétique pour un traitement de texte et souvent incompatible avec des assembleurs qui ne suivent pas ce protocole:

LDX #0
LOOP LDA MSG,X
JSR COUT; \$FDED
FL1 DEX
BPL LOOP

au lieu de :

LDX #0
LOOP LDA MSG,X
JSR COUT ; \$FDED
FL1 DEX
BPL LOOP

Il serait donc fort utile de disposer d'une routine qui 'allonge' le caractère espace pour créer une réelle tabulation. Le programme proposé ici est écrit en WPL (Word Processing Language) disponible sur Apple Writer II (versions DOS 3.3 et ProDOS).

#### Utilisation

- 1) Chargez, sous Apple Writer, le source à convertir;
- 2) Tapez CTRL-P puis DO WPL.TAB. C'est tout!

Si vous ne possédez pas la disquette Pom's, vous devrez saisir le programme, listé ci-dessous, puis le sauver sous le nom WPL.TAB. Attention: les lettres majuscules E,F,G,I,J,Z imprimées ici doivent être saisies comme des caractères de contrôle, et le caractère S comme un espace.

Une petite précision sur la programmation avec WPL: l'emploi du caractère "<" au lieu du classique "/" pour délimiter les chaînes de caractères recherchées, permet de représenter le retour-chariot par ">", et

d'utiliser "" et "=" comme jokers (wildcards) de longueur 1 ou de longueur quelconque.

Cette routine ne résoud pas tous les cas possibles de conversion (par exemple les double-espaces dans un commentaire ou une instruction ASC seront mal traduits) mais permet d'obtenir rapidement une liste d'un source assembleur qui correspond à celle obtenue habituellement sur imprimante.

### Programme 'WPL.TAB'

Attention: Remplacer les lettres E, F, G, I, J, Z par les caractères de contrôle correspondants, et S par des espaces.

```
e
       pnd
       ppr
       TOU
       ppr << Correction de tabulations par WPL >>
                      < Bernard Bel >
       ppr
       b
boucle f/SS/S/a
       pgo boucle
       ppr
       f<S><><a
       f/-S/-Z/a
              Attendez...
       ppr
       f/S*/E*/a
       ppr
       f<>>>S<>>F<a
       ppr
       f<>>>S<>>F<a
       f<>>>S<>>F<a
       ppr
       f<>>>S<>>F<a
       ppr
       f<>>>S<>>F<a
       f/S/J/a
       ppr
               Travail en cours
       f<>>J<>>SSSS<
       ppr
       f<>>J<>>SSSSSS<a
       ppr
       f<>>J<>>SSSSSSS<a
       f<>>J<>>SSSSSSSS<
       ppr
       f<>JJ<>ISSSSS<<a
       ppr
       f<>J<>SS<a
```

```
ppr
                           DOS 3.3
f<>J<>SSSSS<a
ppr
                           ProDOS
f<>J<>SSSSSS<a
fc>.Tc>ssssssca
ppr
f<>J<>SSSSSSSS<a
ppr
f<>J<>SSSSSSSSS<a
ppr
f/J=/S=/a
       Patientez
ppr
f<>J<>SSSSSS<a
ppr
f/J/S/a
f/L/SSSSSSS/a
ppr
f/I/SSSSSS/a
ppr
f/Z/SSSSSSSS/a
ppr
f/E*E/SSSS*E/a
        Patientez encore un peu
f<SE<SSSSSSSSSSSSSSSSS
ppr
f<SE<SSSSSSSSSSSSSSS<a
ppr
f<SE<SSSSSSSSSSSSSS
f<SE<SSSSSSSSSSSSSS
ppr
f<SE<SSSSSSSSSSSS<a
ppr Presque fini...
f<SE<SSSSSSSSSSSS<a
f<SE<SSSSSSSSSSSS
f<SE<SSSSSSSSS<a
f<>SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
pprGGG
pyd
pqt
```

f COJC>SSSSA

### Apple & Minitel : Ligne téléphonique 'artificielle'

### Jean-Louis Chaulot-Talmon

Que ce titre ne laisse pas supposer que nous avons découvert des lignes téléphoniques naturelles. Il s'agit simplement de vous proposer un montage simple permettant de simuler une ligne téléphonique pour la phase de mise au point d'un serveur télématique, par exemple. Ou, pourquoi pas, pour mettre en place un serveur interne ne dépendant pas du RTC, le Réseau Téléphonique Commuté.

Le problème est le suivant : votre Apple fait fonction de serveur (avec un modem ou celui d'un Minitel) et vous souhaitez tester le travail.

La méthode la plus simple — la plus coûteuse — consiste à disposer de deux lignes téléphoniques, l'une connectée à l'Apple serveur, l'autre au Minitel. Bien sûr, le temps des essais est dans ce cas taxé.

Relier l'Apple serveur au Minitel à l'aide de la prise périinformatique n'est pas d'un grand secours non plus, car certaines fonctions du serveur sont alors inopérantes.

Cette fausse ligne résoud le problème; nous trouvons reliés: l'Apple, son modem serveur, notre ligne, le Minitel qui consultera son serveur. Elle résoud accessoirement le problème familial que constitue à long terme l'occupation du téléphone...

C'est ce dispositif qui est décrit ici, après un bref rappel des notions de téléphonie sur lesquelles il s'appuie.

### Circuit de liaison téléphonique

La liaison téléphonique est constituée de deux fils métalliques reliant le poste de l'abonné demandeur à celui de l'abonné demandé. Notre ligne sera donc constituée, de façon analogue, de deux fils reliant les broches 1 et 3 du Minitel aux broches 1 et 3 du modem micro-serveur. Toutefois, dans la communication réelle, les parties terminales d'un circuit les lignes d'abonnés — assurent des fonctions complémentaires et il convient d'examiner celles qui incombent à la ligne de l'abonné demandé.

### Appel et supervision de l'abonné demandé

Lorsque, conformément aux signaux émis par le cadran ou le clavier d'appel du demandeur, le central téléphonique établit la liaison avec le demandé, plusieurs opérations restent à effectuer:

- alerter le destinataire en actionnant la sonnerie;
- détecter le décrochage afin d'arrêter la sonnerie et... taxer le demandeur;
- se mettre en mesure de détecter le raccrochage pour libérer les lignes.

### Les organes essentiels d'une ligne d'abonné

Les deux fils *L1* et *L2* de la ligne sont réunis l'un à l'autre, à l'intérieur de la ligne téléphonique de l'abonné, de deux façons différentes:

- d'une part, et de façon permanente, par une liaison comprenant, disposés en série, un condensateur C (en général 2 μF) et une sonnerie électromagnétique S d'une impédance supérieure à 1000 Ω;
- d'autre part, mais seulement quand le combiné a été soulevé de son support (l'interrupteur CC est alors fermé), une liaison métallique comprenant notamment les contacts d'impulsion du cadran d'appel (CA) – fermés au repos –, des enroulements d'une bobine d'induction In et la résistance variable du microphone.

Au repos, la ligne n'est parcourue par aucun courant puisque :

- le poste est raccroché: la seule liaison présente entre les fils de ligne est la liaison condensateur/sonnerie, or la tension B est continue;
- l'interrupteur d'appel I est ouvert.

Quand le moment est venu d'appeler l'abonné, l'interrupteur I se ferme, le courant alternatif A débite à travers le condensateur et la sonnerie... sonne.

Dès que l'abonné décroche, l'interrupteur CC se ferme, le courant B passe.

Pendant toute la conversation, la ligne reste alimentée ainsi en courant continu, courant qui sera modulé par le microphone à l'image des signaux sonores qu'il reçoit.

Au raccrochage, CC s'ouvre, le courant continu est interrompu.

### Réalisation de la ligne artificielle

Pour que les centraux téléphoniques puissent établir, maintenir, puis libérer la communication comme ils ont coutume de le faire pour une conversation normale, le modem simule aussi tous les états successifs d'un poste téléphonique. Cela signifie, à l'inverse, que la ligne artificielle doit reconstituer les fonctions essentielles — appel et alimentation — d'une ligne d'abonné normale pour pouvoir déclencher les états successifs des modems en présence.

Elle devra donc comprendre:

- une liaison métallique entre Minitel et micro-serveur (du fil et deux conjoncteurs normalisés PTT ~ 20,00 F);
- une alimentation en courant continu. Compte tenu de la faible intensité nécessaire (15 à 20 mA par modem), 4 piles plates de 4,5 V connectées en

série avec une résistance ajustable Rl conviendront;

- une alimentation en courant alternatif. Un transformateur de sonnerie d'appartement 220/ 12v-50 mA convient;
- un bouton poussoir Ba pour envoyer, à la demande, le courant d'appel sur la ligne artificielle. Là encore une résistance ajustable de quelques centaines d'ohms servira à régler le courant débité lors d'un appel.

### Réglage de la ligne

Un poste téléphonique ordinaire relié à l'un des conjoncteurs, ajuster la résistance Rl pour que le courant continu envoyé vers le poste décroché, se situe entre 13 et  $17 \text{ mA} (350 \text{ à } 400 \Omega)$ .

Poste raccroché, ajuster R2 en appuyant sur le bouton d'appel jusqu'à ce que la sonnerie tinte très faiblement. Le courant sera alors d'environ 10 mA soit une valeur de résistance d'environ

200 Ω.

Le système est alors prêt ; il suffit de relier le micro-serveur à une extrémité et le Minitel à l'autre pour commencer les essais... gratuitement.


#### À noter...


...que certains modems à réponse automatique nécessitent 2, 3 ou 4 trains de courant d'appel pour répondre. Selon le cas appuyer 2, 3 ou 4 fois sur le bouton d'appel;

...qu'avec la faible consommation, le pile auront une durée de vie substantielle ;

...que, lors de l'utilisation, le poste téléphonique est inutile et sert donc normalement sur la ligne téléphonique PTT (une source de conflits en moins);

...qu'accessoirement, cette ligne artificielle permet de relier deux postes téléphoniques ordinaires, pour la plus grande joie des enfants.





### Micro-informations

### Jean-Michel Gourévitch

Vous découvrirez dans le cahier Mac les petits derniers d'Apple : l'un, le 'SE' fonctionne avec le processeur Motorola 68000, l'autre, le 'Mac II' véritable Mac 'ouvert' avec ses six slots pour cartes d'extension utilise un 68020. Mais d'autres nouveautés explosives concernent les communications et l'intégration du Macintosh dans des entreprises utilisant des IBM petits ou gros. On n'a pas fini d'en entendre parler, car c'est tout le monde de la micro-informatique qui va en être bouleversé.

#### Le nouveau serveur

La première nouveauté (annoncée d'ailleurs dans le dernier numéro de Pom's), c'est le nouveau serveur. Il répond au doux nom d'AppleShare. Et est simplement constitué d'un logiciel qui transforme un Mac en serveur dédié. Dédié, car ce Mac ne peut alors (et c'est bien dommage) plus faire grand chose d'autre, sinon faire fonctionner simultanément une autre application tout en jouant en arrière fond son rôle de serveur. AppleShare vaut aux États-Unis quelque 800 dollars et permet de servir 25 utilisateurs. Le plus, c'est qu'on peut interconnecter entre eux les serveurs. Apple utilise ainsi 20 Mac servant 450 personnes. L'une des possibilités les plus révolutionnaires d'AppleShare (baptisée multilaunching) consiste dans la possibilité donnée à plusieurs utilisateurs de pouvoir ouvrir simultanément une application installée une seule fois. Les éditeurs de logiciels vont sûrement faire une drôle de tête. L'autre caractéristique du serveur AppleShare c'est d'être intégré à la dernière version (la 5.4) du Finder. Pour les utilisateurs c'est parfaitement transparent.

Il faudra que certains logiciels soient adaptés, mais d'ores et déjà, Tops de Centram (compagnie d'ailleurs rachetée par 3 COM qui se pose en spécialiste de la communication sur Mac), Helix d'Odesta, les produits de General Computer (comme l'Hyperdrive) et, à coup sûr, la nouvelle version de 4e Dimension tournent sous AppleShare.

Le problème c'est donc que le Mac serveur ne peut pratiquement faire que cela. Ou presque. Car il peut faire tourner simultanément une application Inbox de Think Technologies. Inbox, c'est un fantastique programme de courrier électronique. On installe ce programme sur le serveur, puis sur le système de chaque utilisateur. On peut alors utiliser tout l'arsenal de boîtes à lettres, expédier des notes à certains ou des messages à tous, avec en prime l'heure d'envoi du message, la protection de certains messages par mots de passe, ctc. Les messages sont limités à 30 pages. Pour les expédier, il suffit de cliquer sur les noms des utilisateurs connectés qui se déroulent dans une fenêtre. On peut difficilement faire plus simple. (Prix 295 dollars plus 75 dollars par utilisateur). Utilisant les derniers raffinements des techniques d'Apple, Inbox peut relier des Mac à des

### IBM, nous voici

Car l'autre mouvement spectaculaire, c'est le pas fait par Apple vers l'univers IBM. Avec notamment l'Apple DCA filter. Il s'agit d'un traducteur qui traduit en fichiers au format MacWrite les fichiers DCA. Il faut savoir que DCA est la norme de standardisation d'IBM pour l'échange de fichiers entre PC. En clair, on pourra désormais traduire un fichier texte écrit par exemple sous le Displaywriter d'IBM pour le lire ou le travailler avec MacWrite. Encore faut-il le transmettre. Le transmettre? Rien de plus simple.

Le transmettre? Rien de plus simple, car voici aussi qu'Apple sort (enfin) un produit qui était devenu presque mythique: sa carte permettant d'intégrer tout compatible MS DOS au réseau AppleTalk. Voici une carte vendue 400 dollars qui permet donc à un IBM d'envoyer un fichier d'impression vers l'imprimante Laserwriter ou un fichier texte vers le Macintosh. Ou, suivez mon regard, de transférer un fichier d'édition électronique de PageMaker pour IBM vers PageMaker pour Mac...

Il ne manquerait plus que de pouvoir connecter le Mac à une unité centrale pour l'implanter solidement en entreprise. Vous avez dit unité centrale? Voici l'AppleLine 3270 File Transfer Software. Lui aussi développé et vendu par Apple en personne. Il permet de récupérer sans douleur les fichiers des IBM 3270.

Voici pour les données, mais pourquoi s'arrêter en chemin? On pourrait aussi prévoir un moyen de faire tourner MS/DOS sur le Mac. Comment? C'est déjà fait? Hunter Systems, une société de Palo Alto aurait développé un logiciel permettant aux possesseurs de Mac équipés de processeurs 68020 (les Mac Ouverts) de faire tourner les logiciels MS/DOS avec un système baptisé X DOS? Mais alors, quel apanage reste t-il donc à IBM?

### Du rififi dans les bases de données ?

Apple finit aux États-Unis de tester un SGBD connu sous le nom de code de Silver Surfer qui n'est autre que le fameux 4e Dimension d'ACI (dont la dernière version est tout à fait extraordinaire). C'est que la firme à la pomme va, en effet, distribuer sous son nom le programme écrit par Laurent Ribardière.

Cette décision n'est pas du goût de tous aux États-Unis, et les éditeurs des programmes concurrents, comme Helix, font grise mine et adjurent Apple de renoncer à sa décision. Quant à Ashton Tate, l'auteur de DBase III, qui a retardé

le lancement de son SGBD, il observe les événements. La décision d'Apple n'est apparemment pas facile. Il manque, en effet au Mac un logiciel de bases de données qui soit devenu un standard, comme DBase l'a été pour le PC. Dans cette catégorie, aucun produit ne s'est imposé encore comme Excel a pu le faire pour les tableurs. Dilemme d'Apple : patronner un produit extraordinaire comme 4D et risquer de décourager tout un secteur de l'édition de logiciels, ou attendre et risquer de voir naître plusieurs standards dont aucun ne s'imposerait. Je n'aimerais pas être dans la peau de celui qui a pris la décision...

### Vive l'Apple IIGS

C'est le cri que vont pouvoir lancer les actuels possesseurs d'Apple //c. Il est en effet prévu qu'Apple procède en guise d'upgrade à un échange standard de leur machine. Ils pourront troquer leur ordinateur favori (repris 4151 Francs) contre un GS tout neuf. Et que va faire Apple des //e? Bonne question. Ils seront récupérés et distribués dans les écoles. D'une pierre deux coups : on fait plaisir à de bons clients et on essaie d'en recruter d'autres. Futé non?

#### Communications

Revenons au Mac qui s'impose comme un fabuleux outil de communication. Frédéric Lévy d'Hello Informatique a développé sa demière version de Mac Tell: MacTell3. Voici un logiciel exemplaire. Il a été le premier vrai programme à transformer un Mac en Minitel. Il ne cesse de s'améliorer. Depuis la première version, on dispose d'un langage de procédures permettant d'automatiser, par exemple, la consultation d'un serveur. Eh bien désormais, ce langage de procédures est en français. On peut par exemple écrire : «Composer le "36 15" (arrêter l'exécution si pas de connexion)

Pause de 10 secondes Taper "175040781", suivi de Envoi»

Plus besoin de jargon compliqué ou de simili Basic. Ce logiciel qui permet de tout automatiser, prend toute sa valeur avec le Modem Diapason d'Hello Informatique. On peut alors automatiser la consultation d'un serveur à une heure donnée. On peut aussi de façon ultra simple transformer le Mac en un mini serveur accessible depuis

n'importe quel Minitel. Parmi les autres améliorations, signalons l'enregistrement automatique de toute une consultation qu'on peut ensuite rejouer en local. MacTell3 associé au modem Diapason forment vraiment un tandem inégalé.

#### Langages

Le Mac accueille deux nouveaux langages. Grâce à Coral Software, un Logo orienté objet et baptisé bien sur Object Logo incorporant les raffinements du Lisp. Ce langage de programmation de haut niveau est bien tentant avec son éditeur multi fenêtres, son dévermineur et son compilateur. Prix: 80 dollars.

Un autre éditeur américain: Spencer a, lui, développé un APL 68000 pour le Mac. Les amateurs de ce langage là (il en existe pas mal) sont servis. La aussi on bénéficie d'une interface aux routines graphiques Quickdraw du Mac. Pour 295 dollars.

### Textes et Édition électronique

D'abord un traitement de texte. Un de plus. C'est celui de la firme Word Perfect, qui a réécrit pour le Mac son traitement de texte (l'un des plus cotés pour le PC). La firme s'est pliée aux menus qui font la gloire du Macintosh, mais le changement de caractères se fait par une icône au bas de l'écran. Word Perfect pour le Mac devrait être vendu 400 dollars.

Poursuivons par une petite histoire peu morale. La firme Lettraset avait acheté la toute nouvelle version de MacPublisher qui devait s'appeler Lettrapage et publié des publicités luxueuses sur ce produit. Comme ce programme n'était pas prêt, elle s'est rabattu sur la dernière version de Ready Set Go, la 3.0, dont elle a acheté les droits. Conséquence pratique pour les utilisateurs : jusqu'à la fin mars, Ready Set Go est vendu aux États-Unis par son concepteur Manhattan Graphics pour 295 dollars. Ensuite, simplement rebaptisé LettraPage, il en coûtera 100 de plus. Aucune crainte de ce genre en France. C'est la très dynamique société BIP qui continue à importer, traduire (en deux semaines) et vendre Ready Set Go 3.

Rappelons que Ready Set Go version 3 n'a plus rien à voir avec les versions précédentes, qu'il permet de créer ou manipuler des objets, est doté d'un traitement de texte sophistiqué permettant de lier des textes pour le faire se déverser aux endroits prévus, permettant aussi le crénage (contrôle de l'espacement des lettres), la césure automatique, et la correction orthographique, grâce à un module qui sera développé avec l'université de Compiègne. BIP qui importe aussi le programme graphique Cricket Draw, ainsi que divers utilitaires, comme Acta, un traitement d'idées incorporé dans le menu Pomme vend le tout sous le nom d'Edit 2000. Un ensemble d'édition de bureau très complet qui pourrait faire quelque mal au quasi-monopole que s'était assuré PageMaker.

C'est encore BIP, qui importe Guide. Guide est un "Hypertexte". C'est à dire un système permettant d'accéder à des strates d'informations. Imaginons un dessin d'un moteur. On clique sur le couvre cylindre, et dans une fenêtre s'inscrit sa référence. On peut encore cliquer dans cette référence pour voir par exemple apparaître le prix. Et ainsi de suite. On peut établir des systèmes de référence, des chronologies, etc. Ces systèmes sont particulièrement utiles pour retrouver des informations stockées par exemple sur un disque dur ou un de ces CD ROM, ces Compact Discs pour ordinateurs qui vont commencer à se répandre. L'hypertexte est donc un système électronique permettant de lier, référencer, retrouver des informations. Il n'est handicapé que par un traitement de texte insuffisant et un format non standardisé.

Memorandum de Target Software est un de ces logiciels qui vont faire un malheur. Il permet de réaliser des notes (comme ces notes adhésives qu'on colle partout) et de les relier à une cellule d'une feuille de calcul. Ce logiciel s'installe en accessoire de bureau dans le menu Pomme coûte 100 dollars et fonctionne avec Excel, Multiplan, Jazz ou Works.

À remarquer encore un logiciel d'édition électronique c'est Xpress de Quark. Il inclut bien sûr (dans sa version américaine) un correcteur orthographique de 80000 mots, la césure automatique, etc. Particulièrement remarquable la possibilité de faire se répandre automatiquement le texte autour d'un dessin aux formes irrégulières. Prix: 695 dollars.

Une fois un texte ou une publication réalisé, reste encore à l'imprimer. Un accessoire particulièrement utile permet d'opérer en tâche de fond, sans mobiliser le Macintosh, c'est le Spooler. SuperMac Software a développé Superspool, un formidable utilitaire permettant d'enregistrer un fichier d'impression sur le disque et de l'imprimer tout en continuant à travailler sur le Macintosh. Un accessoire qui change la vie des utilisateurs pour 60 dollars. Laser Superspool permet de réaliser la même opération avec une imprimante Laser et coûte 150 dollars dans la version mono-utilisateur et 395 dollars dans la version multiutilisateurs (jusqu'à 5).

Un autre accessoire (cette fois matériel) permet aussi d'imprimer avec la Laser sans immobiliser le Mac, c'est le Mac Buffer d'Ergotron. Une petite boîte qui s'insère entre le Mac et la Laserwriter et permet de stocker 1 ou 2 Mégas de texte.

### Outils graphiques

Ces programmes permettant au Mac d'exploiter toutes ses possibilités de calculs graphiques l'imposent dans les milieux les plus divers. Voici ainsi MacSpin vendu Par Bruno Rives et Associés.

C'est un logiciel d'analyse graphique des données multidimensionnelles permettant de découvrir des associations, des non linéarités, d'animer et visualiser un graphique et données en 3D. Son grand avantage est de pouvoir intégrer des informations catégorique ou du texte dans un graphique. Un outil utile dans le marketing, l'ingéniérie ou la physique des particules, permettant de traiter des informations d'astronomies, de géophysique, etc.

### Et l'Apple // ?

Les Apple IIGS commencent à être livrés et le II va son train. On attend pour avril deux nouveautés de taille destinées à lui permettre l'accès au monde MS/DOS. Dos Boot développé par Orange Micro est une petite boîte contenant un lecteur de disquettes et une partie des composants d'un compatible IBM PC permettant au IIG d'utiliser ses programmes. Applied Engineering a préféré étudier une carte permettant d'écrire et de lire sur un lecteur de disquettes indifféremment en format IBM ou Apple. La carte comprend aussi un processeur 8088 (celui des compatibles) mais cadencé à 8 Mhz. Tournant donc plus rapidement que celui de l'IBM. Je sais que de nombreux lecteurs de Pom's sont intéressés par cette possible compatibilité et je ne manquerai pas de leur donner dès que possible des informations supplémentaires sur ces produits.

En attendant, AST Research a déjà sauté dans le train de l'édition électronique et étudié toute une série de produits pour le IIG. Un système de numérisation permettant de transférer les images prises en vidéo et de les travailler avec AST Vision Effects IIG (dommage que ça ne fonctionne qu'avec le système couleur NTSC). Des disques durs, une carte de mémoires Ram, etc. Applied Engineering vend la feuille de calculs électronique VIP professional (rapide, puissante mais exigeant de la mémoire) avec une carte de mémoire pour 250 dollars. Quant à Maxx de Icon Incorporated, c'est tout simplement un volant d'avion qui s'installe dans la prise de jeux et permet d'utiliser de façon encore plus réaliste les simulateurs de vol. Prix 130 dollars.

#### Des programmes en ruban

Le Softstrip - déjà en vente depuis quelques mois aux États-Unis permet de stocker des données sous la forme d'un ruban imprimé en noir et blanc. Un lecteur qu'on branche sur le Macintosh permet de retransformer ces données en fichiers ou programmes. Déjà, plusieurs revues d'informatiques publient leurs programmes sous cette forme aux États-Unis. Le lecteur permet en quelque 30 secondes de lire ces bandes et de récupérer le programme dans l'ordinateur sans avoir à les taper au clavier. Le prix de ce système très remarquable est de 2200 Francs. La firme qui le produit, Cauzin, s'est

alliée avec **Kodak** pour le distribuer dans le monde. Sera-ce un jour un nouveau standard?

#### Un souhait

La période des déclarations d'impôts s'est une fois de plus écoulée sans qu'un éditeur ne propose un système complet permettant de déclarer et calculer ses impôts sur ordinateur. Ce marché est pourtant prospère aux États-Unis. Et nos Mac français alors ?

#### Adresses

Think Technologies 420 Bedford St, Lexington MA 02173

Hello Informatique 1, rue de Metz 75010 Paris - Tél. : 45 23 30 34

Coral Software Tél.: 617 868 7440 (aux États-Unis)

Spencer Organization PO Box 248 Westwood NJ 07675

13, rue Duc 75018 Paris - Tél. : 42 55 44 63

SuperMac Software 950 N.Rengsstorff Av Mountain View CA 94043

Ergotron PO Box 17013 Minneapolis, MN 55417

6, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris - Tél.: 43 59 89 55

Bruno Rives et associés 6, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris - Tél.: 42 89 02 36

Target Software Tél.: aux États-Unis: (305) 252 0892

Applied Engineering PO Box 798 Carrollton TX 75006

Orange Micro 1400 n.Lakeview Av. Anaheim CA 92807

AST Research 2121 Alton Av. Irvine CA 92714

Icon Incorporated 1611 116th Av NE Bellevue WA 98004



### Un nouveau produit Pom's: BananaSoft

Pom's vous propose un nouvel utilitaire qui simplifiera les rapports houleux qui existent souvent entre le programmeur et l'Applesoft. E.P.E. nous donnait un éditeur digne de ce nom; voici maintenant une amélioration des possibilités du Basic ainsi que la correction de 'bugs'.

#### Le but

Les principaux objets de Bananasoft sont :

- réconcilier la carte 80 colonnes et le Basic (problèmes du GET, du HTAB...);
- aider le Basic dans son travail sur les chaînes (nouvelles fonctions, ramassage des poubelles 15 fois plus rapide);
- permettre la saisie au clavier sans attendre la disponibilité du Basic : il s'agit d'un véritable 'buffer clavier' de 32 caractères.

On se rapprochera aussi du Basic Microsoft 5.x par des fonctions telles SWAP, ERASE, LINE INPUT sans pour autant encombrer la mémoire (moins de 4Ko).

### Quelle configuration?

Bananasoft fonctionne sans problème sur Apple ][+ (avec 48 Ko et ROM autostart), //e, //e 65C02 et //c). Bien entendu, Bananasoft est à même de tirer parti de la présence éventuelle d'une carte langage.

Bananasoft reconnaît certaines cartes 80 colonnes:

- Apple Text card et Extended 80 col. pour l'Apple //e;
- · Carte compatible (Eve Chat Mauve par exemple);
- Circuiterie interne de l'Apple //c;
- Carte 80 col.Videx Videoterm pour Apple 2+ (firmware 2.4 : si votre carte reconnaît les séquences ESC I, J, K, M au clavier, elle conviendra).

Le système d'exploitation supporté est le DOS 3.3 en version 48 Ko uniquement. Bananasoft lui apporte bien sûr quelques raffinements comme la possibilité d'entrer ses commandes en mode minuscules.

Tout programme Applesoft peut être exécuté sans modification sous Bananasoft, si l'une au moins de ces deux conditions est vérifiée :

- le buffer clavier est désactivé durant l'exécution dudit programme;
- le programme n'accède au clavier que par les ordres GET, INPUT ou LINE INPUT (pas de PEEK/POKE/WAIT).

Les modifications à apporter aux programmes ne s'inscrivant pas dans ce cas là sont explicitées dans la documentation. Notons l'existence de deux nouvelles commandes DOS: INSTALL et INHIBIT gérant la réception de caractères dans le buffer, deux outils puissants pour résoudre le problème précité.

Bananasoft se reloge de lui-même entre le DOS et les buffers et est de cette façon totalement protégé d'une modification du nombre de ceux-ci (par la commande 'MAXFILES').

### Les possibilités

Les améliorations portent sur 4 points :

#### Amélioration des fonctions du DOS

· Minuscules dans les ordres DOS. Ainsi :

]bsave TITI,a\$2000,1\$1fff

est acceptée par le DOS qui effectue une conversion minuscules/MAJUSCULES sur toute la ligne, exceptée les dénominations de fichiers.

• une nouvelle option est fournie pour l'ordre BSAVE, l'option 'E' (comme END).

]BSAVE TITI,A\$2000,E\$3FFF

est équivalent à :

JBSAVE TITI, A\$2000, L\$2000

naturellement, les 2 options 'E' et 'L' s'excluent mutuellement.

- Un nouvel ordre est apporté au système : il s'agit de '-' (prononcer SMART RUN). Les utilisateurs de ProDOS connaissent déjà cet ordre ; il s'agit d'"exécuter" un fichier quel que soit son type. SMART RUN sera équivalent à un EXEC si le fichier ouvert est du type texte, à RUN si celui-ci est un programme BASIC Integer ou Applesoft, ou à BRUN s'il s'agit d'un fichier binaire.
- Les commandes INSTALL et INHIBIT ont été ajoutées au DOS afin de simplifier l'exploitation du buffer clavier.
- La commande FP ne déconnecte pas Bananasoft dans le cas où le langage courant était l'Applesoft mais le réinstalle si le langage était l'Integer.
- Et enfin, the last but not least, la commande INIT conserve son fonctionnement normal : elle installera sur disquette une version standard du DOS.
- Dernier petit détail, Bananasoft permet aux possesseurs d'Apple ][+ (les pionniers !) de ne pas tomber en syncope devant des écrans "francophones", un mode de visualisation permet à ceux-ci :
- une conversion minuscules/MAJUSCULES des caractères sortant sur leur écrans
- une conversion des caractères 'éèàûç' en 'eeauc'...

### Amélioration des fonctions standard d'Applesoft

• Les intructions BASIC 'PRE' et 'INE' ne déconnectent plus le DOS. Ainsi :

10 PR£1

est devenu équivalent à :

10 PRINT CHR\$ (4);"PR£1"

- Un ramassage des pouhelles ("garbage collection") est intégré dans Bananasoft, totalement transparent, il vous apporte une multiplication de la vitesse d'exécution des intructions portant sur les chaînes de caractères par un facteur supérieur à 2... Bananasoft reloge de lui-même une version améliorée de FRE(16) sur la carte langage si celle-ci a été détectée lors du boot, libérant ainsi plus de deux pages (1 page = 256 octets) pour le Basic. À noter que ce chargement ne perturbe en rien le fonctionement du langage BASIC Integer si celui-ci est lui aussi chargé en RAM.
- Toutes les instructions Applesoft de positionnement du curseur ( $HT\Lambda B$  ainsi que le séparateur ',' dans l'ordre

PRINT) sont désormais compatibles avec les 80 colonnes à l'écran.

- L'instruction GET ne détectait pas sous Applesoft la frappe de la touche ESC lorsque les programmes de gestion 80 colonnes (anciennes ROM) de l'Apple //e était activé. Bananasoft résout ce problème.
- Les instructions HOME et HTAB sur Apple ][+ ne fonctionnaient pas, ou mal, lorsque le périphérique de sortie était la carte 80 colonnes, ces petites misères ne sont plus maintenant qu'un mauvais souvenir...
- La fonction POS() est opérante maintenant également en 80 colonnes.

### Nouveaux mots-clé au vocabulaire d'Applesoft

• RESTORE <n°-de-ligne>

Même signification que pour le Basic Microsoft 5.x, repositionne le pointeur de DATA au numéro de ligne spécifié, numéro qui est optionnel.

• SWAP nom-var,nom-var

Assure l'échange des valeurs prises par les deux variables spécifiées. Celles-ci doivent être du même type (entier, réel ou chaîne) sinon une erreur du type TYPE MISMATCH est signalée. Ex: SWAP A\$,FF\$

· ERASE nom-de-tableau

efface de la mémoire centrale le tableau de variable dont le nom est spécifié. Ex : ERASE G\$.

· LINE INPUT <constante-littérale;>nom-var.

Permet d'entrer toute séquence de touches frappée au clavier et de la stocker dans une variable chaîne de caractères. Les seuls caractères de contrôle étant interceptés par le programme sont RETURN pour valider, et flèches gauche et droite pour corriger. Ex:

LINE INPUT "init. imprimante?",II\$

Ceci permet de saisir directement au clavier ESC-e par exemple pour faire passer l'imprimante en caractères Élite.

\*LIST<n°-de-ligne><,><n°-de-ligne>

La syntaxe est identique à celle de l'instruction LIST de l'Applesoft. La différence tient dans le format d'affichage des mots-clé: ceux-ci nc se voient pas systématiquement entourés par des espaces. Ex:

\*LIST 1009,1080

• INSTR(<indice de départ,>chaîne,chaîne)

Cette nouvelle fonction offerte par Bananasoft cherche la chaîne B\$ à l'intérieur de la chaîne A\$ en partant du caractère N, et retourne la position de la chaîne B\$ dans P.

P=INSTR(N,A\$,B\$)

Exemple:

A=INSTR(5,"SALUT LA COMPAGNIE! SAL UTI","SALUT")

retournera la valeur 21 dans A, le premier SALUT après le cinquième caractère apparaissant en position 21.

STRING\$(N,C)

Retourne une chaîne de N caractères C. Si C est une expression alphanumérique, le caractère utilisé sera le premier caractère résultant de l'expression. Exemple :

A\$=STRING\$(4,"01234")

retournera la chaîne "0000" dans A\$, A\$=STRING\$(4,48) retourne aussi "0000" dans A\$.

 Pour ceux pratiquant une programmation plus proche de la machine, Bananasoft leur permet des POKE et des PEEK sur des mots de 16 bits (2 octets consécutifs de la mémoire) : les nouveaux termes seront respectivement :

DOKE adresse,mot\_16 bits (adresse < poids faible - adresse+1 < poids fort)

DEEK(adresse) renvoie le mot\_16 bits contenu dans adresse.

DOKE 1780, DEEK (& H300)

- Les constantes hexadécimales sont admises dans toute expression arithmétique: &HFF équivaut à 255. Exemple: AC = &HFC58: CALL AC
- Il est désormais possible de connaître l'adresse d'une variable en mémoire, ceci par emploi de la fonction VARPTR:

VARPTR(nom\_variable)

renverra l'adresse où se trouve stockée la valeur d'une variable numérique ou le descripteur d'une variable chaîne de caractères. Une technique d'emploi de routine en langage machine dans un programme BASIC pourrait alors être celle-ci:

#### CALL DEEK(VARPTR(A\$)+1)

où la routine relogeable se trouverait être dans la variable A\$. À noter que cette méthode est aussi populaire sur certaines machines (Macintosh, TRS80) que la routine SHLAM sur Apple //.

### Le buffer clavier

À la mise en route du système, la réception des caractères est inhibée et la gestion clavier est *normale*; c'est la commande DOS *INSTALL* qui autorise le buffer à fonctionner... La réception des caractères est lancée durant:

- tout appel à CHRGET/ CHRGOT en page zéro;
- tout appel à COUT passant par le relais du DOS;
- tout appel à RDKEY passant par le relais du DOS et n'appelant pas un périphérique clavier;
- tout appel à RWTS.

Les caractères tapés au clavier seront stockés en attendant la fin du travail en cours (anticipation lors de calculs lents par exemple).

Lorsque le buffer clavier est activé, la frappe de certaines touches provoque divers processus.

- La frappe de <CTRL><X> provoque l'initialisation complète du buffer.
- La frappe de <CTRL><C>, outre qu'elle provoque elle aussi l'initialisation du contenu du buffer, n'est pas pris en compte par lui et le code reste dans l'adresse tampon de l'Apple (\$C000).
- Lorsque le périphérique de sortie est l'écran, la frappe de <CTRL><S> n'est pas pris en compte et son code reste dans l'adresse tampon de l'Apple. La fonction de cette touche (le "gel" de l'écran) est alors assuré par le driver vidéo.

L'adaptation (simple) de vos programmes au bénéfice de ce buffer est discuté en détail dans la documentation et fait l'objet d'un exemple sur la disquette.

### La disquette

La disquette 5,25 pouces au format DOS 3.3, comporte les sources, l'objet et une démonstration. Des informations à destination des programmeurs sont apportées dans la documentation jointe.

Franco 200,00 F TTC, port avion hors CEE 15,00 F, bon de commande page 74.

### Courrier des Lecteurs

#### Les slots du IIGS

Sur mon futur GS, pourrais-je utiliser simultanément les ports intégrés et mes cartes interfaces?

M. P. Mykiéta, 92 Gennevilliers

Oui et non: un tableau de bord (accessible par CTRL-OPTION-ESC ou CTRL-OPTION-RESET) vous donne pour chacun des slots le choix entre votre carte ou celle qui est intégrée, par exemple en slot 4, votre interface ou la carte souris. À vous de choisir...

### Minitel et Apple(s) ??

Que pensez de votre n°27 sur la communication? Le montage que vous proposez pour la liaison est séduisant mais le support technique d'un club me dit qu'il faut l'éviter, plusieurs personnes ayant claqué leur micro. S'il est aussi simple, pourquoi proposez-vous le câble à 225,00 F alors qu'on le trouve parfois à 900,00 F? Un informaticien qui commercialise les liaisons PC-Minitel me dit que seul le modem Sectrad 300 convient et que la liaison //c Minitel est impossible.

M. Raymond, 77210 Samoreau

Rassurez-vous, la liaison proposée dans les Pom's 27 et 28 fonctionne sans souci, telle que décrite, chez nombre de nos lecteurs et nous pratiquons ici intensivement la transmission de fichiers à l'aide d'InterPom's.

Les conseils de tel ou tel ? Que dire si ce n'est de faire confiance aux interlocuteurs qui ont la pratique de la communication ? Le modem 1200 bauds du Minitel ne fatiguera par plus le //c qu'un modem 300 bauds (votre Apple transmet ses données à l'Image Writer à 9600 bauds...).

Le prix ? Nous ne saurions rien expliquer mais précisons que les câbles à 900,00 Frs sont

fréquemment accompagnés d'un logiciel d'émulation Minitel.

Enfin, en cas de difficultés de mise en œuvre des programmes Pom's, nous vous répondrons téléphoniquement:

(1) 39 51 24 43.

#### Le moniteur étendu...

...de T. Le Tallec (Recueil Pom's n°2) fonctionne normalement sur l'Apple //c après avoir apporté les modifications suivantes.

Dans le source :

L 71 CHAR1 = \$F9BA (F9B4)

L 72 CHAR2 = \$F9B4 (F9BA)

L 75 RTBL = \$FAD2 (FB19)

Dans l'objet:

9141:D7 (1E)

9142:F9 (FA)

93A7:BA (B4)

93AF:B4 (BA) 93B4:B4 (BA)

(entre parenthèses figurent les anciennes valeurs)

M. P. Adang, 52110 Blaiserives

### Minitels face à face

Comment, par programme, faire que deux Minitels puissent se reconnaître après connexion? Après une connexion manuelle, il n'y a pas de porteuse sur la ligne. C. Laron, 13100 Aix.

Il est nécessaire que l'un des deux Minitels soit retournable, c'est-à-dire qu'il sache émettre à 1200 bauds et recevoir à 75 au lieu de l'inverse en fonctionnement sur serveur.

Vous pouvez vous inspirer des programmes "InterPom's" du numéro 28:

Côté Minitel retournable, envoyer sur la prisc péri-informatique les caractères suivants: 27, 57, 104, 27, 57, 111 ce qui, outre le retournement, provoque la connexion et l'émission d'une porteuse à 1700 Hz (±400) qui

déclenchera la porteuse à 420 Hz (±30) du Minitel de votre correspondant.

### Prochainement

Pom's vous proposera de nouveaux programmes d'enregistrement et d'exploitation des pages Minitel pour Apple // et Macintosh. Écrits en assembleur, ils seront dotés de puissantes fonctions de filtrage et de récupération de fichiers, ils fonctionneront sur toutes les machines et le port communication du Ilgs sera exploité. Les suggestions sont les bienvenues...

Dans les prochains numéros,

- un programme de gestion d'un écran virtuel,
- des courbes récursives en Pascal,
- un numéroteur de fichiers ProDOS,
- ★ DhgrTools pour manipuler les pages graphiques,
- un programme de tracé de courbes,
- un jeu de réflexes et de réflexion,
- des essais hard et soft,
- des éléments pointus sur les nouveaux matériels...

Pour le Macintosh,

- des accessoires de bureau,
- des utilitaires,
- des applications autonomes de la veine d'InterPom's...

### Bon de commande

Disquettes				
BASICIUM			200,00 F	
E.P.E. 5.1			200,00 F	
Échange E.P.E. 5.1 800 Ko ou 140 Ko (cf. Pom's n° 29)			80,00 F	
PASCAL			80,00 F	
MAX (Moniteur étendu) 140 Ko (cf. Pom's n° 18)			150,00 F	
DOMINOS			80,00 F	
COGO 140 Ko (cf. Pom's n° 21)			200,00 F	****************
LUDOLOGIC 140 Ko (cf. Pom's n° 25)			80,00 F	
ORDICO 140 Ko (cf. Pom's n° 26)			200,00 F	
BANANASOFT 140 Ko (cf. Pom's n° 29)	***********	à	200,00 F	
Recueils				
N°1, recueil des revues 1 à 4		à	140,00 F	
Disquettes d'accompagnement 1 à 4		à	200,00 F	
N°2, recueil des revues 5 à 8		à	140,00 F	
Disquettes d'accompagnement 5 à 8			200,00 F	
			140,00 F	
Disquettes d'accompagnement 9 à 12			200,00 F	
Revues, disquettes				
Revues 4 7 8		à	35,00 F	
Revues 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26		à	40,00 F	
Revues 27 28 29		à	45,00 F	
Disquettes Apple // 140 Ko 5,25 pouces				
1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29		à	60,00 F	
Disquettes Apple // 800 Ko 3,5 pouces			- 252 / 252 - 122	
29		à	80,00 F	
Disquettes Macintosh			. 50 00 0	
14/15/16 groupées			150,00 F	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29			80,00 F	
Mac 'A'			80,00 F	
MacAstuces			200,00 F	
"Raccourci"		à	200,00 F	
Abonnements Pour 6 numéros à partir du n°				
Abonnement à la revue seule		à	225,00 F	
				***************************************
Abonnement revues + disquettes Apple // 140 Ko 5,25'			525,00 F	
Abonnement revues + disquettes Apple // 800 Ko 3,5'			625,00 F	***************************************
Abonnement revues + disquettes Macintosh		a	625,00 F	***************************************
Reliures toilées				
Pour 6 numéros, un an de Pom's		à	60,00 F	
Supplément avion hors CEE : ajoutez 15,00F par numéro et/ou disqu	ette Tot	al	TTC:	
Envoyez ce bon et votre règlement à : ÉDITIONS MEV – 1	2 me d'A	\ ni	78000	VEDCAILLEC
Nom:	2, 1uc u r	xiij	ou 78000	VERSAILLES
Adresse :				***
Carte bleue/VISA n° de la carte : date d'expiration :				
montant:F	218	5110	iture:	

#### Bon de commande 'Communication' Pom's 26: Apple II, Carte SuperSérie & CP.M. Programme permetture de configurer configurer à EX. and CP.M. Pom's 27: Apple II, Carte SuperSerie & CP M Time partie. La communication while is presented TMITTER. Apple II & Minitel. Programme d'envegiatrement et de restitution à latter des écrate Minitel (par l'interface Simile) Macintosh & Minitel. Programme Lenrogistrement et de restitution à linior des écrams Minitel. Pom's 28: InterPom's Apple II et InterPom's Macintoch pour transmettre des fichiers par Minitel. Je désire recevoir : Câble Minitel/Apple II+, //e, //e+, IIgs avec SSC\* 225,00 Câble Minitel/Apple //c 225,00 Câble Minitel/Macintosh 128, 512 225,00 Câble Minitel/Macintosh Plus 225,00 \* les programmes des numéros 26 à 28 ne fonctionnent sur le IIgs qu'équipé d'une Total TTC ...... carte SuperSérie Apple. Pour relier votre IIgs au Minitel en utilisant le port intégré, commander un câble Macintosh Plus. Supplément avion hors CEE: ajoutez 15,00F ÉDITIONS MEV – 12, rue d'Anjou 78000 VERSAILLES Envoyez ce bon et votre règlement à : Nom :\_ Adresse :\_\_ n° de la carte: Carte bleue/VISA date d'expiration : signature: F montant:

Comme à l'accoutumée, la disquette Pom's "Mac 29" contient les fichiers et programme – exécufables et sources – publiés dans le cahier Macintosh de ce numéro. En plus, nous avons ajouté 5 accessoires de bureau :

- dCAD Calculator, une calculatrice scientifique à mémoire;
- Hex Calculator, une calculatrice décimale/hexadécimale appréciée des programmeurs;
- Word Count, pour connaître le nombre de mots, caractères et paragraphe dans un document ;
- Telegraph transforme en code morse visuel et sonore tout ce qui est frappé au clavier, ou collé :
- Extras permet de connaître à tout moment la place disponible sur le disque, en mémoire, de renommer un fichier...

ct une très intéressante application - DA/Test - qui permet d'essayer ou utiliser des accessoires de bureau sans les installer dans le menu . De fait, il évite aussi la saturation dudit menu avec des accessoire d'usage peu courant.

Disquette Pom's "Macintosh 29" 80,00 Frs - Bon de commande ci-contre.

### Disquette Pom's "Macintosh 29"

